Page 1 of 24

email: _____

Галерея 3D 2

Галерея 3D /

Галерея 2D /

Уроки

Форум

Статьи

Новости

События

Обзоры

Конкурсы


. .

Компании

Вакансии/Ре

Пользовател E-Shop

Обучение





На главную | Форум | Правила | Контакты

Кипящее масло в RealFlow4

Автор: kilo

Доброго всем времени суток!

Победа моего урока в конкурсе показала, насколько востребована тема работы с жидкостью. Поэтому я решил снова взя за клавиатуру. Тем более, что меня просили более глубоко раскрыть возможности RealFlow. На этот раз я решил отой благодатной продуктовой тематики (в рекламном смысле) и заняться ещё более благодатной нефтяной тематикой. Рек нефтяной продукции может принести неплохой доход. Поэтому надо быть начеку и иметь в своём арсенале «парс приёмов, позволяющих поразить воображение нефтяного рекламодателя. Хочу поделиться вначале некото наблюдениями из собственной практики. Для себя я сделал вывод, что для того чтобы рекламодатель дал тебе работу, н его заинтересовать. Работа может быть с вашей точки зрения ужасной. Но если она нравится заказчику, значит, это то нужно. Поэтому, предлагая ему, возможные сценарии будущего ролика постарайтесь заранее узнать о его пристрас Посмотрите рекламу, которую кто-то делал для него раньше. Что ему понравилось, а что - нет. Это даст вам отправную 1 для разработки сценария. Это общие правила, которые должен соблюдать каждый дизайнер, если хочет зарабатывать де своим трудом. Но для нашего случая работы в нефтяной области, есть ещё несколько правил, соблюдая которые вы мо повысить свои шансы на получение заказа. Решив работать с рекламой нефтепродуктов, вы тем самым подтверждаете готовы работать с текучими объектами. Потому что реклама нефтепродуктов без показа жидкой среды, если и вероятн очень нежизнеспособна в глазах заказчика. И ещё - логотип компании! Покажите заказчику его логотип - масляник кипящий, блестящий. Лучше на весь экран. И ваши шансы получить столь желаемый заказ заметно увеличатся. Поэтс этом уроке я расскажу, как можно сделать появляющийся, анимированный логотип или какой-то другой предмет из жидн (масла). А затем вскипятить его. Изменяя некоторые параметры, вы сможете поменять масло на воду и не кипятить только газировать. Всё зависит только от ваших потребностей.

В уроке буду использовать 3DS MAX8 и RealFlow4.

Триал версию RF4 можно скачать с официального сайта nextlimit.com


Там же находится и плагин для 3DS MAX. Его необходимо установить. Для этого файл **rfpack.dlo** нужно скопирова папку **/plugins**.

В качестве логотипа беру букву - R.


Я это делаю, потому что у неё есть довольно разнообразная кривая форма и внутренняя часть. После работы с т уникальной (шутка) по своим параметрам буквой никакой логотип будет не страшен.

Итак, начнём.


Открываю 3DS MAX. Указываю единицы измерения



и количество кадров в секунду.



Создаю ТЕХТ. В виде буквы R.



Конвертирую в сплайн.

Перехожу на работу с подобъектами (сплайнами).

Отсоединяю внутренний сплайн.

Применяю модификатор Extrude для обоих сплайнов.

Делаю их достаточно глубокими, чтобы вода впоследствии не билась о верхний край. Конвертирую оба объекта в Poly.

Называю большой объект – logo, а который поменьше – dirka.

Для logo делаю клон – logo2. Перетаскиваю куда-нибудь. Чтоб не мешал. Перехожу к работе с вершинами объекта logo.

Перемещаю вершины так, чтобы получился примерно куб. Особая точность не нужна.

Можно воспользоваться инструментом Make Planar.



Перехожу к работе с вершинами объекта dirka.

Скашиваю нижнюю поверхность, чтобы лучше в воду входил. Хотя, если хотите больше брызг – это не обязательно.

С моделированием закончено. Займёмся анимацией, но тоже ненадолго.

Я хочу добиться вот какого эффекта:

Жидкость в спокойном состоянии налита в квадратный сосуд.

Вдруг под воздействием какой-то внешней силы она стекается в форму логотипа (R).


При этом, конечно, брызги во все стороны (это самое главное).

Да, чуть не забыл, там, где у R дырка, жидкость выталкивается сверху (или снизу, по желанию) с непремег разбрызгиванием.

Применяю модификатор morpher к logo.

Указываю в модификаторе цель - logo2.





В 0 кадре ставлю ключ для модификатора.

В 5 кадре вес цели увеличиваю до 100. (кубик превратился в R).

И снова ставлю ключ.

Выбираю объект dirka, перемещаю чуть вниз, чтобы он пересёк нижнюю поверхность logo. Ставлю ключ по положению кадре).

Перехожу в 0 кадр, перемещаю dirka вверх и ставлю ключ.

Включаю воспроизведение.

С 0 по 5 кадр объект logo превращается из кубика в логотип, а dirka опускается сверху вниз.


Готовый файл с анимацией - k1.max.


Открываю утилиту SceneData Saver




Если утилиты нет, значит, вы не установили плагин RealFlow для MAX. (Как его установить см. выше). Нажимаю **SD Saver Settings**.

Записываю объекты logo, dirka и их анимацию в файл anima.sd







На этом работа с МАХ окончена.


Можете воспользоваться готовым .sd-файлом

Открываю RF4.

Создаю новый проект - logo.

Анимация была создана в 3DS MAX, поэтому необходимо указать масштаб преобразования scale=0.1 (в верхней ч интерфейса).

Импортирую .sd-файл.



Нажимаю play.

Смотрю анимацию.


Всё движется как надо.

Что теперь нужно предпринять?


- 1. налить в logo жидкость;
- 2. подождать пока она успокоится;
- 3. включить симуляцию и записать движение частиц в секвенцию файлов;
- 4. посмотреть результаты симуляции (если результат не нравится поправить настройки и повторить симуляцию);
- 5. удалить все объекты и эмиттеры;
- 6. создать эмиттер Binary Loader, в который загрузить полученную ранее секвенцию частиц;
- 7. на созданный эмиттер надеть оболочку, настроить её, запустить симуляцию и записать движение оболочки в секвенцию файлов, которую затем можно будет загрузить в МАХ.

Конечно, можно было посчитать и частицы и оболочку сразу, но это намного дольше и неудобней. Правильнее разделить процесс на два.


Это вкратце. А теперь по порядку. Создаю гравитацию.



Создаю эмиттер.



Перемещаю его так, чтобы появляющиеся частицы оказывались внутри объекта logo.




Увеличиваю **Resolution** = 4 (разрешение), для того, чтобы масло состояло из большего количества частиц, и выгля более правдоподобно. Если компьютер слабый, Resolution можно не увеличивать (оставить 1), а если очень сильный - м прибавить ещё. У меня при Resolution = 4, скорость вполне приемлемая.

Уменьшаю **Viscosity** = 1 (вязкость). Для масла в данном уроке этого будет достаточно. Я не хочу, чтобы получилось сли вязкое масло, нужно чтобы оно плескалось и брызгало. Горячее масло ведёт себя почти как вода. Если у вас есть жела можете поэкспериментировать с этим параметром.

Увеличиваю **Surface Tension** = 1 (поверхностное натяжение) для того, чтобы масло старалось держаться каплями, это таки масло, а не вода. Хотя, конечно, кому как нравится.

Указываю **Max Particles** = 5000. Этого количества частиц будет вполне достаточно.

Увеличиваю скорость появляющихся частиц **Speed** = 5. Для того, чтобы быстрее прошло рождение необходимого количе Это совершенно не влияет на их дальнейшее поведение, поэтому можете и не менять этот параметр.




Создаю демон скорости (k Speed) и выключаю его Simulation=Inactive (потом поясню, зачем он нужен).





Для того, чтобы жидкость успокоилась, а анимация не начиналась, нажимаю кнопку lock



в нижнем левом углу. Включаю симуляцию:



Частицы вылетают из эмиттера, и когда их количество становится больше 5000, появление прекращается. Они бьют стенки и долгое время не могут остановиться. Для того чтобы они скорее успокоились, использую демон скорости (k Spee Выключаю симуляцию.

Указываю для демона (k Speed)

 $\mathbf{Max} \ \mathbf{speed} = 0$

Limit & Keep = Yes

(в результате демон будет действовать на все частицы, скорость которых больше 0, и останавливать их.) Активирую демон: **Simulation**=Active.

Включаю симуляцию хотя бы на один кадр. Все частицы остановились. Они потеряли свой импульс.

Останавливаю симуляцию. Выключаю демон. Включаю симуляцию. Частицы немного успокоились.

Повторяю эту последовательность операций несколько раз.

Теперь частицы спокойно и неторопливо перемещаются на дне логотипа.

Останавливаю симуляцию.

Это начальное положение нужно запомнить.

Для этого нажимаю кнопку Make Initial State. (свиток эмиттера)




Нажимаю на стрелку рядом с кнопкой Reset и ставлю галочку **Reset To Initial State**.



Теперь нажимая кнопку **Reset**, можно будет вернуться к начальному состоянию воды, когда она в спокойном состо находится на дне логотипа.

Для проверки своей работы можете свериться с файлом logo2.flw

Включаю экспорт частиц F12 и выключаю всё остальное.



Выключаю кнопку Lock (в нижнем левом углу).

Теперь будет работать анимация объектов.

Устанавливаю количество кадров в секунду **FPS Output** = 25 (если установить, например, **FPS Output** = 50, то впоследс у вас будет возможность замедлять скорость воспроизведения в 2 раза без потери качества. Поэтому если это предполага делать обязательно увеличьте **FPS Output**).

Для ускорения симуляции уменьшаю **MAX Substeps** = 50. Если компьютер слабый, можно уменьшить ещё, пока жиді ведёт себя адекватно. Если же начинает разлетаться в стороны, пролетать сквозь логотип и т.д. нужно увеличить параметр.





Включаю симуляцию.

Некоторые частицы слишком быстро разлетаются.

Выключаю симуляцию.

Нажимаю **Reset**. Жидкость возвращается в начальное спокойное состояние. Активирую демон скорости.


Для параметра Max Speed ставлю ключи:

На названии параметра щелкаю правой кнопкой мыши, выбираю Open curve.

В окне редактора устанавливаю такие ключи:

Кадр 2 - Max Speed = 12 Кадр 5 - Max Speed = 8.5

Для этого используйте правую кнопку мыши.



Теперь все частицы будут ограничены этой скоростью, и не будет слишком сильных всплесков. Включаю симуляцию.

Если всё нормально, и движение жидкости вам нравится, то работа с симуляцией частиц на этом закончена. Для проверки работы сверяйтесь с файлом logo4.flw

Удаляю всё, что есть на сцене. Теперь это не понадобится. Это и есть разделение работы на две части. Я имею на д секвенцию файлов с движением частиц. И теперь приступаю к работе над оболочкой, которая мне и нужна, в конечном с Создаю эмиттер **Binary Loader**.



Загружаю в него полученную секвенцию частиц, она находится в папке /particles вашего проекта.





Включаю play.

Частицы движутся как следует, и не требуют времени на вычисления.


Теперь предстоит надеть на эти готовые частицы оболочку (Mesh). Создаю **Mesh**.





Надеваю на эмиттер.

Для этого использую правую кнопку мыши.




Mesh будет применен ко всем эмиттерам. В нашем случае к Binary Loader.

В этом же меню находиться команда **Build** (построить). Выберите её. Вокруг частиц на экране появится оболо Используйте эту команду для проверки внешнего вида оболочки во время настройки параметров.

От правильной настройки оболочки зависит внешний вид воды. Неправильная настройка может испортить всю предыду работу. Это обычно не занимает много времени, поэтому не пожалейте его и попробуйте добиться приемлемого результат Вот основные параметры, о которых не стоит забывать.

Выбираю Binary Loader как подобъект Mesh.



Для него необходимо настроить параметры Radius и Blend Factor.





Radius влияет на радиус оболочки, появляющейся вокруг каждой частицы. Т.е. чем больше радиус, тем больше капли результате оболочка как бы надувается. Исчезают мелкие детали. Если радиус уменьшить, то появляются мелкие детал оболочка может превратиться в отдельные мелкие капли. Достаточно трудно с помощью одного этого параметра доб хорошего результата. Только если у вас получилось очень большое количество частиц, то результат может удовлетворительным.

Поэтому постепенно переходим к другому параметру – **Blend Factor** (сила смешивания).


При его увеличении оболочка вокруг частицы увеличивается в размере не во все стороны (как при использовании парак **Radius**), а только в стороны других близлежащих частиц. Т.е. мелкие детали остаются, и оболочка не разрывает отдельные капли. Чего и требовалось добиться.

Примечание. При настройке радиуса оказалось, что величина 0.01 слишком мала, а 0.02 - велика. По-умолчани разрешает ввести только 2 цифры после запятой. Поэтому вхожу в Preferens (настройки) и указываю нужное колич цифр.






Теперь выбираю сам **Mesh**



Для него необходимо настроить параметр Polygon Size.



Чем он меньше, тем меньше полигоны, из которых состоит оболочка. Т.е. получается более плотная сетка. Лучше в мелкие детали, но увеличивается время построения оболочки. В обратном случае оболочка получается угловатой, но в её построения уменьшается.

После настройки этих параметров получилась приемлемая оболочка. Видны мелкие детали. Оболочка не разбиваетс отдельные капли и не имеет ломаных углов. Но! Посмотрите на неё, когда она находиться в спокойном состоянии. Реал жидкость имеет практически ровную, сглаженную поверхность. А в нашем случае, даже несмотря на то, что мы ука достаточно высокое разрешение Resolution = 4, видны небольшие бугорки. Это происходит из-за того, что в нашей жидь всё равно не такое огромное количество частиц как в реальной.

На помощь приходит свиток **Filters**. Он позволяет сглаживать небольшие выпуклости. Включаю его.




Бугорки у нас были настолько маленькие, что даже настроек по умолчанию оказалось достаточно. Если вы работали с б низким разрешением, можете увеличить параметр **Relaxation**, например до 0.2 или больше.

Не забывайте контролировать себя, используйте для этого команду **Build**. В любой момент результат работы можно увидеть.

И последнее, что часто приходится использовать. Посмотрите на количество полигонов, например, в 10 кадре.



Есть возможность уменьшить их количество, практически не теряя в качестве. Для этого используем свиток **Optimize**. Включаю оптимизацию по кривизне оболочки.




Там, где кривизна маленькая количество полигонов уменьшиться. Конечно, в этом случае для просчёта потребуется бо. времени, но в результате полученная оболочка будет иметь меньше полигонов и работа с этой оболочкой в 3DS упростится.




Выбор за вами.

Когда настройка окончена, указываю, что необходимо сохранить секвенцию оболочки и не нужно сохранять секвенчастиц. (F12)



Начинаю симуляцию. Жду... И вот вам желаемый результат!!!




Брызги летят во все стороны. Видны довольно мелкие детали. Именно то, чего я и хотел добиться. Если хотите меньше бр то удлините анимацию логотипа. Не 5 кадров, а больше. Всё зависит от того, что вы хотите получить. Открываю MAX.

Создаю RF Loader.



Загружаю в него полученную секвенцию оболочки.



Нажимаю Create Mesh. Всё!!!

На этом первая часть урока по созданию анимированного логотипа или какого-то другого объекта из жидкости окончена. вам этого достаточно, то можно и остановиться. Но если хотите «свалить заказчика наповал» – продолжим. Давайте сделаем логотип кипящим и бурлящим. Это добавит ему свежесть и задор.

Возвращаемся в RealFlow.

План такой:

- 1. открываю файл, где на дно логотипа налита жидкость, и она находиться в спокойном состоянии;
- 2. создаю эмиттер под объектом logo, который будет буквально пускать пузыри, они и будут создавать бурление жидкости, а совсем не нагревание. Так что электроплита нам не понадобится;
- 3. включаю симуляцию логотип анимируется, масло бурлит под воздействием пузырей;
- 4. надеваю оболочку на частицы масла.

Вкратце вот так! А теперь по-порядку. Открываю файл **logo4.flw**

Создаю эмиттер под объектом logo для создания пузырей.




Поворачиваю на 180 градусов.

Для того, чтобы пузыри шли вверх.

Масштабирую.

Эмиттер должен быть чуть меньше логотипа, чтобы пузыри не очень заметно разрезали края логотипа. **Перемещаю**.

Он должен быть ниже логотипа (чем ниже, тем позднее начнётся кипение), а в виде сверху по центру.




Частиц для пузырей должно быть не очень много. Одна частица – один пузырь. Предполагаю, что пузыри не взаимодейст друг с другом. Поэтому использую частицы **dump**. Они не взаимодействуют друг с другом и к тому же требуют ме времени для просчёта.

Для уменьшения количества частиц уменьшаю Resolution.

Для того, чтобы частицы были «крупными» и отталкивали жидкость логотипа на большом расстоянии, увеличиваю **De**l (плотность). Чем больше параметр **Density,** тем больший объем занимает каждая частица.

Для того, чтобы пузыри отличались от жидкости, в свитке **Display** указываю, что они будут изображены в виде стрелок не оказывает никакого влияния на конечный результат.


Устанавливаю скорость испускания **Speed** = 3.




Теперь нужно решить такой вопрос: пузыри должны лопаться на поверхности. Для этого создаю демон объёма для удаления пузырей, которые уже прошли сквозь масло.



Нижняя плоскость демона должна быть где-то на поверхности масла. Тогда пузыри будут появляться из масла и ка лопаться. Включаю инверсию **Inverse** = Yes. Демон будет удалять частицы, которые попадают внутрь.



Теперь необходимо указать, что с чем будет взаимодействовать. Для этого удаляем все глобальные связи (Global Linl указываем локальные (Exclusive Links).



Как видите, глобальных связей не осталось. В окне локальных связей указано, что на масло в логотипе (**Square01**) действует только демона объёма. А на пузыри (**Square02**) действует только демон объёма.

Выключаю кнопку Lock для включения анимации (если она была нажата).

Включаю экспорт частиц (**Square01**) для эмиттера масла (F12). Пузыри сохранять нет смысла.


Включаю симуляцию.

Частицы эмиттера пузырей поднимаются вверх. Жидкость на них не действует. Они достигают демон объёма и исчезают. А вот на частицы масла пузыри очень даже влияют. Что и требовалось.

Выключаю симуляцию.

Удаляю всё. Создаю эмиттер Binary Loader. Загружаю полученную секвенцию частиц.

Надеваю на него оболочку **Mesh**. Настраиваю (как всё это делать см. выше).



Включаю экспорт оболочки F12 и выключаю всё остальное. Включаю симуляцию. Вот и готова секвенция файлов оболочки жидкости. На этом работа с RF окончена. Конечный результат в файле logo8.flw

Загружаю секвенцию в 3DS MAX (см. выше). Ну и так далее.

Если вам не нравится слишком сильное бурление – меняйте параметры по усмотрению. Т.е. можно поменять ра пузырьков **Densite**, их скорость **Speed**, время закипания (просто опустите эмиттер пониже), их количество **Resolutic** простое увеличение скорости воспроизведения в любой монтажной программе приведет к уменьшению вязкости.

Для получения готового продукта осталось ещё поработать. Ставлю камеру, свет. Использую Vray или что-то ещё. Это кому как нравится. И кипящий логотип у вас в кармане!



Хочу подчеркнуть, что не претендую на правильное физическое поведение кипящей жидкости, т.к. цель у меня была согрекламный кусочек, где масло собирается в логотип и начинает бурлить. Всё это сделано для телевидения, а не хим.лаборатории. И, естественно, для того, чтобы продать.

Надеюсь, что сведения, полученные из урока, помогут вам в вашей работе.

Всего хорошего, и щедрых заказчиков. Обращайтесь с вопросами, если что-то не понятно.

Автор: kilo1991

Текущие результаты

Актуальность	53	Качество	54
Голосов	57	Суммарный бал	107



Отзывы посетителей

1 ▼, 2 | ⊆

gibsonff (3D Work)

25.10.2006 12

Слушай - круууто!

black_blood(RAZOR)

Чувак ты cool))))Реальный урок)) Ставлю тебе Пятёрочку)) 18.10.2006 23

3d-shaman (3D Work) 17.10.2006 02

Супер большлй респект автору!!!!! Это то чего многим не хватает!

Мокрое Солнце (3D Work) 06.10.2006 10

хы :)) моя лажа - polygon size = 0... исправил - все нормально... спасибо за урок - оч. доходчиво (я РФ и скачал-то г этого урока)

puffik 05.10.2006 19

Урок очень понравился! Надеюсь на продолжение этой темы! 5

Мокрое Солнце (3D Work) 04.10.2006 15

5/5, но... может, у меня кнешно, лажа: в РФ все выглядит красиво - брызги летят, все анимируется... но вот после загруссквенции в макс+create mesh получается фигня... полная :(в первых двух кадрах раздутый сглаженный бок последующих - вроде как оно, но в плоскости и с ужасными искажениями..

1din3d (3D Work) 20.09.2006 09

Аффтар МАЛАДЕЦ! Писши исчо!!!

Muf 19.09.2006 16

Спасибо. Урок очень помог в освоении данной пограмы. Буду ждать новых материалов по RF. 5/5

3DMAN 16.09.2006 23

Еще пиши!

scripterBB (3D Work) 12.09.2006 09

Вот-вот. И в конце написал бы: "До свидания". Так ведь нет: "Всего хорошего..." Что он имел ввиду??? Неспрето ;=)))))))))))

A G 10.09.2006 17

Доброго всем времени суток! - это по-русски? или ... Вас так учила Ваша Марь Ванна???

maxer 08.09.2006 16

Обязательно попробую этот способ кипения. До сих пор такого ещё не встречал!

ice-w-ind 08.09.2006 13

Очень полезный урок. Автору респект!

Дмитрий Кузьмин (2D Work) 07.09.2006 16

Урок написан доступно, НО, это ведь практически тоже самое, что ты писал в прошлый раз?

DeKo 07.09.2006 03

Готовою анимацию бы посмотрец;)

Sergio Kaukini (3D Work) 06.09.2006 22

Отличный урок! 10+

crest 06.09.2006 13

Специально зарегистрировался, чтобы высказать своё уважение.

Не знаю кого как, а меня этот урок просто спас.

Работа горела - не знал, что делать.

Как делать кипение нигде не нашел, даже по-английски.

Если б мог голосовать поставил бы 10, а так - всё что могу!!!!!!!!

Спасибо.

muskat 06.09.2006 12

Серьёзный, хорошо построенный и полезный урок.

5 баллов!

Это действительно может пригодиться.

Есть несколько вопросов - брошу на мыло.

Так держать!

Воланд (3D Work) 06.09.2006 08

Повторение пройденного.

YO! 05.09.2006 23

Сэнкс оч полезно! :)

1 ▼, 2 | ⊆

Эту страницу просмотрели: 18137 уникальных посетит



Вопросы и предложения, пожалуйста, отправляйте на agpec support@render.ru

Статьи, переводы, изображения и торговые марки принадлежат их авторам и владельцам. Articles, translations, images and trademarks belong to their respective authors and owners. Copyright (c) render.ru , 1999-2006.