

Python 가상환경 가이드 문서

[Venv module](#)

[생성 및 활성화하기](#)

[그 외 터미널 별 활성화 방법](#)

[비활성화하기](#)


[pip를 통해 현재 가상환경인지 확인하기](#)

[Python Interpreter 설정 in VSCode](#)

Venv module 생성 및 활성화하기


1. Git Bash에 아래 코드를 입력해 가상환경을 생성합니다.

```
python -m venv [가상환경이름]
```



2. 아래 코드를 입력해 가상환경을 활성화하면, (가상환경이름) 이 자동 출력됩니다.

```
source [가상환경이름]/Scripts/activate
```




```
MINGW64 ~/
$ python -m venv venv
MINGW64 ~
$ source venv/Scripts/activate
(venv)
$
```

The image shows a terminal window titled 'MINGW64:/c/Users/'. The user runs 'python -m venv venv'. Then, 'source venv/Scripts/activate' is entered and highlighted with a red box. A yellow circle highlights the cursor at the end of the command. An orange arrow points to the prompt change from 'MINGW64 ~' to '(venv)'.

그 외 터미널 별 활성화 방법

1. CMD

[가상환경이름]\Scripts\activate.bat




```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.1848]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\ > .venv\Scripts\activate.bat
(venv) C:\Users\ >
```

The image shows two CMD terminal windows. The top window shows the command '.venv\Scripts\activate.bat' being entered and highlighted with a red box. A yellow circle highlights the cursor. A red arrow points from this box to the bottom window. The bottom window shows the prompt changing to '(venv) C:\Users\ >'.

비활성화하기

- Git Bash에 아래 코드를 입력합니다.

deactivate




```
MINGW64:/c:/Users/
$ python -m venv venv
$ source venv/Scripts/activate
(venv)
$ deactivate
$
```

pip를 통해 현재 가상환경인지 확인하기

- 가상환경을 활성화 한 후 아래 코드를 입력합니다.

```
pip list
```



```
MINGW64:/c:/Users/
$ pip list
Package Version
-----
pip      22.0.4
setuptools 58.1.0
WARNING: You are using pip version 22.0.4; however, version 23.1.2 is
available.
You should consider upgrading via the 'C:\Users\ \venv\Scripts\python
.exe -m pip install --upgrade pip' command.
(venv)
$
```


- pip version은 필요에 따라 upgrade해도 되지만 하지 않아도 큰 문제는 없습니다.
- setuptools 설치가 안되어 있다면 Python 3.12 버전 이상인 경우이며 setuptools가 없어 다른 패키지가 설치가 안된다면 `pip install setuptools` 를 통해 설치할 수 있습니다.

Python Interpreter 설정 in VSCode



VSCode에서 현재 사용중인 Python환경(혹은 가상환경)을 알 수 있도록 설정합니다.

1. 가상환경 폴더가 있는 곳에서 마우스 우클릭 → **Code(으)로 열기** 를 클릭합니다.




2. 아래 순서대로 진행합니다.




반드시 VSCode 내에 터미널이 켜져있지 않은 상태로 진행합니다.

- **ctrl(command) + shift + p** → **Python 검색** → **Python: Select Interpreter** 를 클릭합니다.




- 생성한 가상환경 폴더의 이름을 확인하고 클릭합니다.




▼ [참고] **ctrl(command) + shift + p** 시에 생성한 가상환경이 출력되지 않는 경우


- **Enter interpreter path...** → **Find...** 를 클릭합니다.



- **가상환경폴더** → **Scripts** → **python.exe** 선택 후 **Select Interpreter** 를 클릭합니다.




- 우측 하단에서 설정된 환경을 확인합니다.



▼ [참고] 우측 하단에 가상환경 정보가 출력되지 않는 경우

- 가상의 .py 파일 생성 후 클릭하면 우측 하단에 가상환경 정보가 출력됩니다.



- View** → **Terminal** 을 클릭해 터미널을 생성하고, 가상환경이 활성화 되어있는지 (venv)를 확인합니다.

