## **Command Page-OSPF**

OSPF הגדרות פרוטוקול ניתוב דינאמי

פקודה	תיאור	
Router(config)#router ospf process-id	יצירת תהליך OSPF.	1
Router(config-router)#	*אפשרת הגדרת הפרוטוקול.	
הוא ערך המוגדר ע"י האדמיניסטרטור, ונע process-id- *		
בין 1 ל-65,535 המשמעות של הערך היא רק בצורה מקומית		
כך שאין חייב ששאר הנתבים ברשת יהיו מוגדרים לאותו		
הערך.		
Router(config-router)#router-id <u>rid</u>	הגדרת Router ID.	2
	*מזהה ייחודי ל-Router בטופולוגית ה-OSPF.	
rid. מורכב מ-32 ביט כך שהוא נראה בדיוק כמו IPv4,		
כלומר 4 מספרים וביניהם נקודות. לדוגמה: 1.1.1.1		
Router(config-router)#network <u>network-</u>	הפעלת הפרוטוקול על הממשקים של	3
address wildcard-mask area area-id	הנתב.	
	הפעלת הממשק נעשית ע"י כתובת הרשת*	
<u>Wild Card חישוב</u> *	שלו וה-Wild Card.	
.0 ערך ה-Area יהיה OSPF Single-Area לשמגדירים*	*מתאים לממשקים המחוברים לרשת מקומית.	
	*מרגע ההפעלה מתפרסמת הרשת והודעות	
	Hello נשלחות מהממשק.	_
Router(config-router)#network <u>interface-ip-</u>	הפעלת הפרוטוקול על הממשקים בנתב.	4
<u>address</u> 0.0.0.0 area <u>area-id</u>	*ע"פ כתובת הממשק, מתאים לממשקים המחוברים ב-Point to Point.	
		_
Router(config-router)#passive-interface	הגדרת Passive Interface.	5
<u>interface</u>	*הפסקת שליחת הודעות OSPF דרך הממשק, אבל הרשת המחוברת ממשיכה להתפרסם אל	
	אבל דוו שול דומוזוברת ממשיבוז לדותפו סם אל שאר הנתבים.	
Router(config-router)#auto-cost reference-	פאור המנב ב. הגדרת רוחב-פס יחסי.	6
bandwidth <i>MB/s</i>	*הגדרת פס-הרוחב של הממשק בעל רוחב הפס	
<del></del>	הגבוה ביותר בנתב.	
:במקום <u>MB\s</u> נציין:	של שאר Cost-יחשב את הOSPF אל שאר	
<ul><li>100 לממשק 100 מגה-בייט.</li></ul>	הממשקים.	
• 1000 לממשק 1000 מגה-בייט (ג'יגה)		
∙ 10000 לממשק 10 ג'יגה.		
Router(config)#interface interface-id	הגדרת Cost מסויים לממשק.	7
Router(config-if)#bandwidth <i>kilobits-</i>	*פס-הרוחב המוגדר איננו בהכרח המהירות של	
bandwidth-value	הממשק בפועל. נפוץ מאוד בממשקים מסוג	
	.Serial	
*החזרת הממשק למהירות ברירת המחדל:		
Router(config-if)#no bandwidth		
Router#clear ip ospf process	איפוס תהליך ה-OSPF.	8
Reset ALL OSPF processes? [no]: y	*משמש לעדכון שינויים שהוכנסו בזמן פעולת	
-	הפרוטוקול. לדוג': שינוי Router ID.	

Router(config-router)# default-information	פרסום ה-Default Static Route דרך	9
originate	עדכוני הפרוטוקול.	
	*פרסום ה-Gateway של הרשת.	
Router(config)#interface loopback 0	הגדרת ממשק Loopback.	10
Router(config-if)#ip address ip address subnet	משמש כאופציה נוספת להגדרת המזהה הייחודי*	
<u>mask</u>	של הנתב. לדוג': במערכות IOS שאינן תומכות	
	בפקודת ה-Router-id.	
*אם לדוגמה נרצה שהמזהה הייחודי שלנו יהיה1.1.1.1.	*הנתב בוחר במזהה ייחודי לפי סדר האפשרויות:	
נשתמש בפקודה בצורה זו:	1.הערך ע"פ פקודת ה- Router-id.	
	2.הכתובת בעלת הערך הגבוה ביותר מבין ממשקי ה-	
Douboulooufic if)His odd 1 1 1 1	Loopback. (במידה ו-rid לא מוגדר).	
Router(config-if)#ip add 1.1.1.1	3.הכתובת בעלת הערך הגבוה ביותר מבין	
255.255.255	הממשקים הפיזיים. (במידה וממשק Loopback לא	
	מוגדר).	


## פקודות Show:

- 1. Show ip protocol- מציג סיכום של פעולת הפרוטוקול על הרכיב.
- 2. Show ip ospf מציג בפירוט רב ומידע נוסף על פעולות הפרוטוקול על הרכיב.
- 3. Show ip ospf neighbor מציג את טבלת השכנים, עם מי הרכיב משתף מידע לגבי-הפרוטוקול.
  - את טבלאות הטופולוגיה של הפרוטוקול. Show ip ospf database .4
    - Show ip route .5. מציג את טבלאות הנתיב של הרכיב.
- הממשקים של הפרוטוקול על הממשקים של -Show ip ospf interface brief .6 הרכיב בקצרה.
- .5. Show ip ospf interface <u>interface-id</u> מציג הגדרות פרוטוקול על ממשק מסויים.

## חישוב ה-Wild Card בצורה מהירה:

בתובת ה-Subnet Mask של הרשת פחות Subnet Mask יוצר את ה-Wild Card

## דוגמה:



פקודות באתר Cisco