## **3D Transform**

# 변형(Transform)

CSS3에서는 transform 속성을 사용하여 HTML 요소의 모양, 크기 위치 등을 입체적으로 변형시킬 수 있습니다.

# CSS3 3D 변형(transform) 지원 버전

CSS3 3D 변형(transform)을 지원하는 주요 웹 브라우저의 버전은 다음과 같습니다. 또한, 브라우저별로 벤더 프리픽스(vendor prefix)를 이용해 이 기능을 최초로 지원한 버전도 같이 표기 했습니다.

속성		<b>(2)</b>	<b>(2)</b>		0
transform transform -origin perspecti ve perspecti ve-origin backface- visibility	10.0	36.0 12.0 -we bkit-	16.0 10.0 -mo z-	9.0 4.0 -web kit-	23.0 15.0 -we bkit
transform- style	11.0	36.0 12.0 -we bkit-	16.0 10.0 -mo z-	9.0 4.0 -web kit-	23.0 15.0 -we bkit

# 3D 변형(transform)

3D 변형(transform)을 위해 제공되는 메소드(method)는 다음과 같습니다.

- 1. rotate()
- 2. translate()
- 3. scale()
- 4. matrix()
- 5. perspective()

rotateX() 메소드는 해당 요소를 주어진 각도만큼 x축을 기준으로 회전시킵니다. 주어진 각도가 양수이면 x축 양의 방향으로, 음수이면 x축 음의 방향으로 회전시킵니다.

#### 예제

```
<style>
#rotate_01 {
    -webkit-transform: rotateX(20deg);
    transform: rotateX(20deg);
}
</style>
```

## rotateY() 메소드

rotateY() 메소드는 해당 요소를 주어진 각도만큼 y축을 기준으로 회전시킵니다. 주어진 각도가 양수이면 y축 양의 방향으로, 음수이면 y축 음의 방향으로 회전시킵니다.

### 예제

```
<style>
#rotate_01 {
    -webkit-transform: rotateY(20deg);
    transform: rotateY(20deg);
}
</style>
```

# rotateZ() 메소드

rotateZ() 메소드는 해당 요소를 주어진 각도만큼 z축을 기준으로 회전시킵니다. 주어진 각도가 양수이면 z축 양의 방향으로, 음수이면 z축 음의 방향으로 회전시킵니다.

#### 예제

```
<style>
#rotate_01 {
    -webkit-transform: rotateZ(20deg);
    transform: rotateZ(20deg);
}
</style>
```

### translate3d() 메소드

translate3d() 메소드는 현재 위치에서 해당 요소를 주어진 x축과 y축, z축의 거리만큼 이동시킵니다. 주어진 거리가 양수이면 해당 축의 양의 방향으로, 음수이면 해당 축의 음의 방향으로 이동시킵니다.

### 예제

```
#trans_01 {
    -webkit-transform: translate(100px, 50px);
    -ms-transform: translate(100px, 50px);
    transform: translate(100px, 50px);
}

#trans_02 {
    -webkit-transform: translate3d(100px, 50px, -150px);
    transform: translate3d(100px, 50px, -150px);
}

</style>
```

rotate3d(), translate3d(), scale3d() 메소드와 같이 입체적으로 보여지는 3D 변형에 관련된 메소드는 원 근감을 표현할 기준을 명시해야 합니다.

위의 예제에서는 perspective() 메소드를 사용하여 원근감을 표현하기 위해 사용할 픽셀 수를 500px로 설정하고 있습니다.

## CSS3 3D transform 속성

속성	설명
transform	요소에 2D 또는 3D 변형(transform)을 적용함.
transform-	요소에 변형(transform)을 적용하는 변환 중심을 설정
origin	함.
transform-	요소에 변형을 적용할 때 그 변환이 자식(child) 요소들
style	에게도 적용될지 안 될지를 설정함.
perspective	3D 요소에 원근감을 표현할 때 사용할 픽셀 수를 설정 함.
perspective-	3D 요소에 원근감을 표현할 때 사용할 기준 축을 설정
origin	함.

속성	설명
backface-	요소의 앞면만을 표현하고, 뒷면을 표현할지 안 할지를
visibility	설정함.

# CSS3 3D transform 메소드

메소드	설명
matrix3d(n×16)	4x4 행렬을 이용한 16개의 매개변수로 모든 3D 변형 메소드를 한 번에 설정함.
rotate3d(x,y,z,angle)	해당 요소를 주어진 각도만큼 x축, y축과 z축을 기준으로 회전시킴.
rotateX(angle)	해당 요소를 주어진 각도만큼 x축을 기준으로 회전시킴.
rotateY(angle)	해당 요소를 주어진 각도만큼 y축을 기준으로 회전시킴.
rotateZ(angle)	해당 요소를 주어진 각도만큼 z축을 기준으로 회전시킴.
translate3d(x,y,z)	현재의 위치에서 해당 요소를 주어진 x축, y축 과 z축의 거리만큼 이동시킴.
translateX(x)	현재의 위치에서 해당 요소를 주어진 x축의 거리만큼 이동시킴.
translateY(y)	현재의 위치에서 해당 요소를 주어진 y축의 거리만큼 이동시킴.
translateZ(z)	현재의 위치에서 해당 요소를 주어진 z축의 거리만큼 이동시킴.
scale3d(x,y,z)	해당 요소의 크기를 주어진 배율만큼 x축, y축 과 z축 방향으로 늘리거나 줄임.
scaleX(x)	해당 요소의 x축 크기를 주어진 배율만큼 늘 리거나 줄임.
scaleY(y)	해당 요소의 y축 크기를 주어진 배율만큼 늘 리거나 줄임.
scaleZ(z)	해당 요소의 z축 크기를 주어진 배율만큼 늘 리거나 줄임.
perspective(n)	3D 요소에 원근감을 표현할 때 사용할 픽셀 수를 설정함.