(針對公告的各項分別做說明)

Lab 3 Memory Management


<Use bitmap>

我的 bitmap 設計想法是,由於使用 BIOS 中斷服務,最少是讀取一個 sector,也 就是 512bytes,所以我的 bitmap 每一格是對應到 512bytes,而 512bytes 在十六 進位就是 200,放在 segment 就是每次增加 20,而我給 bitmap 管的記憶體起點是 0x0100,所以管理的範圍是 0x0100:0x0000 ~ 0x02E0:0x0000 ,畫一個表格來 示意


Bitmap	Memory
0	0x0100:0x0000
1	0x0120:0x0000
2	0x0140:0x0000
3	0x0160:0x0000
4	0x0180:0x0000
5	0x01A0:0x0000
6	0x01C0:0x0000
7	0x01E0:0x0000
8	0x0200:0x0000
9	0x0220:0x0000
10	0x0240:0x0000
11	0x0260:0x0000
12	0x0280:0x0000
13	0x02A0:0x0000
14	0x02C0:0x0000
15	0x02E0:0x0000

<Memory Allocation/De-allocation>


有 Dump 指令可以顯示目前 memory 的使用狀態,也可以使用 alloc 指令來佔用 bucket,也可以使用 dealloc 來取消佔用,如下圖



Shell 也可以 load 程式,自己決定要分配多少的 bucket 給 application。這個部份我有做 Bonus,做法是寫一些 header information 在 application 裡,而 shell 會先去 header 看檔案大小,然後再以 First-Fit 的方式去幫它配置空間,若無足夠的連續空間(External Fragmentation),或是已經沒有空間可以用了,就會出現 No enough contiguous space 的錯誤訊息,如下



Shell 若執行的是前景程式,則會在 application 執行完後自動 release 使用的記憶體空間,而如果跑的是背景程式,則不會自動釋放,這個地方原本我打算在 header information 加入,讓 application 可以告訴 shell 自己是前景還是背景,但是後來想想這樣 header information 就要越來越多,所以不使用這個做法,而是在 shell 提供二種執行程式的指令,執行前景程式時,就以 run [sector]來執行,則 shell 會在執行完後自動釋放,而要執行背景程式就使用 runb [sector]來執行,則 shell 就不會自動釋放,如下



前面的說明是介紹我的程式表面,證明我有做到 requirement,接下來我要介紹我的程式架構與做法。

<磁碟使用分佈>

首先是我的磁碟分佈

C = 0, H = 0,

Sector	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Bootloader	Scheduler		Shell				5566	7788	Hello1(B)	Hello2(B)		

(B) = 背景程式

(F) = 前景程式

5566's file size in header = 1040bytes

7788's file size in header = 512bytes

Hello1's file size in header = 256bytes

Hello2's file size in header = 768bytes

(註:上述這四個程式在 header 有註明自己的檔案大小,但事實上檔案實際可能並沒有那麼大,所以還是只要放在一個 sector 就可以了)

<記憶體配置>

Scheduler $\rightarrow 0x0600:0x0000$

Shell $\rightarrow 0x0800:0x0000$


5566/7788 → 不停修改 0x0900:0x0000 / 0x0900:0x0002

0x100:0x0000 ~ 0x2E0:0x0000 → 供 loader 動態配置記憶體

<Source Code>

- S_XXXX 代表這是 XXXX.c 的 entry。如 S_Shell 爲 shell.c 的 entry。
- libXXX 代表這是 XXXX.c 使用的組語 library,如 libshell.asm 就是給 shell.c 用的組語 function。
- Sche 即爲 Scheduler
- 5566.asm, 7788.asm 爲背景程式
- Hello1.asm, Hello2.asm 爲前景程式

<Scheduler>



基本上整個程式最重要的核心就是 Scheduler,Scheduler 以 Round-Robin 的方式 爲 Process 做排班,而 Scheduler 與 Shell 之間會以 share-memory 方式來做溝通, shell 會告知 scheduler 要加入新的 process 排臸或是停止排班一個 process。而記憶體的管理完全是做在 Shell 裡,所以也就是 Scheduler 管排班,Shell 管 UI, Memory Management。


Scheduler 是我註冊在 INT 1Ch 的中斷服務,所以是以 timer-interrupt 的方式驅動,所以在 coding 時就要小心任何時候都有可能發生 context-switch,我覺得這個比使用 yield 的方式要多考慮一些情況,也比較難 coding,但在 multi-tasking 的效果我覺得比較好,所以我還是選擇這個方式。

前面有提到跑前景程式使用 run,而跑背景使用 runb,這其中的差異只是 shell


要不要幫 process 在結束後釋放 memory,其實也可以做一個 EXIT function 來給前景程式 call,原本有想要做,但是後來想想下一個 Lab 可能還要修改到這個部份,所以我這個地方就暫時以這種方式來做。

這個作業我覺得自己的完成度算很高,投影片上的要求應該都有做到,以下就 demo 我的執行書面。


<Running Screen>



- 1. 一開始做 dump, memory 都是 free 的
- 2. allocate 1 14, 所以被佔用的打上了*字號
- 3. 執行 sector 10,是一個背景程式,因爲這個程式 1040bytes,要三個 bucket, 所以顯示沒有足夠的連續空間
- 4. de-allocate 4~7 於是 4~A 就空出來了



- 1. 現在有足夠空間執行 sector 10 的背景程式了, shell(loader)選擇了 First-Fit 的 4~6 Bucket 供其使用
- 2. 接著執行 sector 11 的背景程式, 佔用一個 bucket
- 3. 執行 Hello1,前景程式,執行完後自動釋放配置的記憶體(bucket 7)



- 1. 執行 Hello2, 檔案大小 768bytes, 佔用二個 bucket, 所以選了 7,8 給它用
- 之前有執行背景程式在執行,背景程式分別會修改 0x900:0x0 和 0x900:0x2

3. 二次 dump memory 同樣的位置,數值都有在改變,證明背景程式在執行

<心得>

這個程式一開始要先把流程規畫好,如果到後面才分別考量各個 requirement 會有很大的麻煩,而這次我是第一次用組語+C來寫,所以除了 bootloader 之外,可以說是全部都重寫了,所以花了我很多心力,特別是在 Scheduler 的核心和 Shell 的處理,很多小地方要注意,到後來大致完成後,開始美化我的介面,加入 16 進位轉換,dump memory 的輸出...等,而使用 timer interrupt 讓我常常腦筋打結,整個程式隨時都可能 context-switch 讓我想了很久才開始動手。我覺得這個作業我收獲很多。