# 理解 Binder--内核层

要理解 android 系统,绕不开 binder,网上有很多介绍 binder 的资料,其中不乏"史上最强解析","三分钟带你理解"之类的文章。不过看多少资料,最后都会回归到陆游的这句诗:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。要理解一段程序,最后还是要回归到理解源码上来。也许你期望一篇醍醐灌顶,读过后深刻理解 binder 的文章,这篇显然不是,只是希望能提供一些理解源码的方式。

### 一,内核层的 binder

提到内核代码,也许很多人有畏难情绪,不过 binder 的内核代码并不算多,在 v.4.13 之前的内核版本中,需要理解的只有一个文件。

你可以在 <a href="https://www.kernel.org/">https://www.kernel.org/</a> 去下载内核代码。然后在 drivers/android 目录下存放的就是 binder 的代码。

#### 文件名

Kconfig 1364 bytes Makefile 96 bytes

binder.c 121569 bytes binder trace.h 8979 bytes

图-1: v.4.13 之前的 binder 目录

#### 文件名

Kconfig 1787 bytes Makefile 266 bytes binder.c 181284 bytes binder alloc.c 32309 bytes binder\_alloc.h 6108 bytes binder alloc selftest.c 8153 bytes binder internal.h 4067 bytes binder trace.h 11183 bytes binderfs.c 19208 bytes

图-2: 当前版本(v5.4)的 binder

新版本中将共享内存相关的代码从 binder.c 中提取到了 binder\_alloc.c 中,然后添加了 binderfs.c。但主要实现还是在 binder.c 中。

#### 1. 从隐喻开始

《代码大全》中强调了隐喻的重要性,之前并不以为然。因为在开始学 c 的时候,接触过多种针对指针的比喻,但对于理解指针其实并没多大用处。远没有《inside the c++ object》中几张简易的图来的透测。不过对于一个庞杂的系统,比如 linux 内核,要想理解系统的方方面面,对于大多数人来说是件不现实的事情。如果有些建议的模型辅助,对于理解代码也有很大的帮助。隐喻从困扰我自己的用户空间和内核空间开始。

#### 1.1 用户空间和内核空间

一般介绍虚拟内存的文章中,都可以看到这样的论述: 32 位的系统中,每个进程都单独拥有 4G 的虚拟内存。0-3G 为用户空间,3-4G 为内核空间。每个进程的虚拟空间都是私有的,彼此不能互相访问。忽略进程管理,内存分配等细节,其实用户空间和内核空间其实并不复杂。




图 3- 内核与用户空间

如图所示,所有的进程拥有同一个内核空间。在用户空间各个进程之间不能相互访问,但在内核空间就没有这个限制了。所以在内核空间可以看到这样的代码:

#### static HLIST\_HEAD(binder\_procs);

这行代码在 binder.c 中,在内核空间定义了一个全局的静态变量。这个全局变量是一个 list,用来存储所有使用 binder 的进程,它对于所有进程而言都是可见的。

我们可以将内核空间看做是一个服务器,这里保存了系统所有的信息,比如磁盘文件,外接端口。客户空间通过特定的接口才可以得到这些信息。就和微信一个道理,微信的服务端保存了所有的注册用户信息以及朋友圈的文章等内容,客服端只有访问微信服务端才能获取到这些信息。

#### 1.2 进程间通信

各个进程都拥有自己独立的虚拟空间,彼此不能访问。但是现实环境中,进程间免不了相互交互。比如 linux 运行 bash 是一个进程,通过 bash 运行一个 logcat,结果刷屏了,一直停不下来。这时候,你只能通过 ctrl + c 等方式强制关掉 logcat。bash 和 logcat 是两个不同的进程,bash 是无法直接关掉 logcat 的,那么这时候 bash 会发一个信号给 logcat,让它停止执行。这其实就是进程间通信的一个例子。

进程间通信的方式有信号量,管道,共享内存,当然还包括 socket 等方式。Binder 是 Android 特有的进程间通信方式。刚开始写代码的时候,要完成的一份代码中涉及到了两个程序间共享信息。那时候我可能还没搞明白进程是啥吧,有人建议可以创建一个文件,一个程序写文件,另一个程序读文件。当时这个想法被我们报以鄙视的目光,其实这也真不是解决问题的方法。不过进程间的通信的基本原理其实和共建一个文件没多少差别,差别是内核帮我们解决了读写保护,同步等问题。




图 4 - Binder 内核示意

如图所示,在内核空间中有一个静态列表 binder\_proces,所有使用 binder 的进程都会有一个 binder\_proc 对象存放在内核中。而 binder\_proc 中都包含有进程间通信所必须的信息。

#### 2. 一切皆文件

"一切皆文件"是 kernel 的设计的一个哲学概念。所有的资源都可以通过文件的方式访问,都是按照 open,close 的方式来处理。比如如果需要使用 binder,第一步就是打开它: int fd = open("/dev/binder", O\_RDWR | O\_CLOEXEC);

这里可以看到通过 open 的方式来打开 dev 目录下的一个 binder 文件。首先来简单看看 binder 文件是怎么来的。

一切皆文件,对客户空间来说是一个统一的调用方式,对于 kernel 来说就需要有一个统一的实现框架。Linux 的驱动程序模块提供了这样的框架,借助于框架的代码,很容易就可以为驱动提供统一的访问接口。Binder 是被作为 misc device 来开发的。打开 binder.c 来看看具体的实现,看内核代码很多时候可以从下往上看,最开始的代码往往在最下面。比如你在 binder.c 的最后可以看到这行代码:

device initcall(binder init);

device\_initcall 是内核里提供的宏定义,涉及到一些 gcc 的编译技巧,具体我不是太明白,只是知道它可以保证在系统启动的时候调用到 binder\_init 函数。

```
static int __init binder_init(void)
    int ret;
    char *device name, *device tmp;
    char *device_names = NULL;
    if (strcmp(binder devices param, "") != 0) {
         /*
         * Copy the module parameter string, because we don't want to
         * tokenize it in-place.
          */
         device_names = kstrdup(binder_devices_param, GFP_KERNEL);
         if (!device_names) {
              ret = -ENOMEM;
              goto err_alloc_device_names_failed;
         }
         device tmp = device_names;
         while ((device_name = strsep(&device_tmp, ","))) {
              ret = init_binder_device(device_name);
              if (ret)
                   goto err_init_binder_device_failed;
         }
    }
    ret = init_binderfs();
```

```
return ret;
}
```

代码中去除了用于调试和错误处理的代码,这段代码本身也不复杂。就是将 binder devices param 的内容拷贝到 device names,然后通过分号分隔字符串,再逐个调用 init\_binder\_device 函数。在文件的开头部分,可以看到 binder\_devices\_param 的定义:

static char \*binder devices param = CONFIG ANDROID BINDER DEVICES;

CONFIG\_ANDROID\_BINDER\_DEVICES 是编译参数,编译 kernel 的时候可以自行设置。一 般设置为:

#define CONFIG\_ANDROID\_BINDER\_DEVICES "binder,hwbinder,vndbinder"。 也就是说会调 用三次init binder device, init binder device 中传入"binder",会生成一个文件"/dev/binder", 调用三次,生成了另两个文件"/dev/hwbinder"和"/dev/vndbinder"。这里生成三个文件 是为了不同类型的进程只与同类型的进程通信,比如 android 自身框架内的进行选择 "/dev/binder",而第三方硬件相关的可以选择"/dev/hwbinder"。这部分内容了解 binder 的实现后,并不难理解。后续再说。另外:

#### ret = init binderfs();

{

是后来增加的实现。前面说了通过配置 CONFIG ANDROID BINDER DEVICES 可以得到多 个设备文件,但是需要在编译内核之前就设定好。在某些应用中,这个还不够, binderfs 就 是用来动态的添加设备文件的。这部分的内容不做展开,有兴趣的可以自行了解。

```
static int __init init_binder_device(const char *name)
    int ret;
    struct binder device *binder device;
    binder_device = kzalloc(sizeof(*binder_device), GFP_KERNEL);
    if (!binder device)
         return -ENOMEM;
    binder device->miscdev.fops = &binder fops;
    binder device->miscdev.minor = MISC DYNAMIC MINOR;
    binder_device->miscdev.name = name;
    binder_device->context.binder_context_mgr_uid = INVALID_UID;
    binder device->context.name = name;
    mutex init(&binder device->context.context mgr node lock);
    ret = misc_register(&binder_device->miscdev);
    if (ret < 0) {
         kfree(binder device);
         return ret;
    }
```

```
hlist_add_head(&binder_device->hlist, &binder_devices);
        return ret;
   }
    init_binder_device 的作用是根据传入的参数来生成对应的设备文件,比如/dev/binder。
misc register 帮助实现这个过程,生成的文件需要支持 open,close 等方法,这里由
    binder_device->miscdev.fops = &binder_fops;
来指定这些方法在内核中的实现。
const struct file operations binder fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .poll = binder_poll,
    .unlocked_ioctl = binder_ioctl,
    .compat_ioctl = binder_ioctl,
    .mmap = binder mmap,
    .open = binder_open,
    .flush = binder_flush,
    .release = binder_release,
}
```

binder\_fops 相当于函数指针,当用户空间调用 open 的时候,转到内核会调用到 binder\_open。binder 并不支持所有的文件操作,比如 read,seek 等并不支持。所支持的操作就这里所列的这些。

# 3. 打开文件

之前就说过,binder 是按照文件的方式来处理的。这里来关注一下打开文件的函数binder\_open,和这里处理的主要数据对象binder\_proc。

# 3.1 binder\_open 函数

```
static int binder_open(struct inode *nodp, struct file *filp)
{
    struct binder_proc *proc;
    struct binder_device *binder_dev;

    proc = kzalloc(sizeof(*proc), GFP_KERNEL);
    if (proc == NULL)
        return -ENOMEM;
    spin_lock_init(&proc->inner_lock);
    spin_lock_init(&proc->outer_lock);
    get_task_struct(current->group_leader);
```

```
proc->tsk = current->group leader;
   INIT_LIST_HEAD(&proc->todo);
   proc->default_priority = task_nice(current);
   /* binderfs stashes devices in i private */
   if (is binderfs device(nodp))
       binder_dev = nodp->i_private;
   else
       binder_dev = container_of(filp->private_data,
                     struct binder_device, miscdev);
   proc->context = &binder dev->context;
   binder alloc init(&proc->alloc);
   binder_stats_created(BINDER_STAT_PROC);
   proc->pid = current->group leader->pid;
   INIT_LIST_HEAD(&proc->delivered_death);
   INIT LIST HEAD(&proc->waiting threads);
   filp->private_data = proc;
   mutex_lock(&binder_procs_lock);
   hlist_add_head(&proc->proc_node, &binder_procs);
   mutex unlock(&binder procs lock);
   return 0;
}
从代码开始的 proc = kzalloc(sizeof(*proc), GFP KERNEL); 到函数结束部分的
hlist_add_head(&proc->proc_node, &binder_procs); 这个函数的作用就是生成一个
binder proc 对象,并把它保存到全局变量 binder procs 中去。关于 binder proc 结构中的元
素,下面再详细讲。先来看看 binder_open 中传入的两个参数:

    inode

   磁盘上有众多文件,不可能将所有的文件都加载到内存中。文件系统创建一个索引结构,
这个结构里包含文件的必要信息:文件名,文件在硬盘上的扇区号,创建者等。索引结构是
存储在硬盘的特殊位置,以便系统启动的时候可以加载。不使用 binderfs 的时候,没有用到
inode 。
   if (is_binderfs_device(nodp))
```

用到 binderfs 的时候会从 nodep 去取 binder\_device 对象。

file

```
这里会从 filp 中提取一个 binder_device 对象,先看一下 binder_device 的定义: struct binder_device {
    struct hlist_node hlist;
    struct miscdevice miscdev;
    struct binder_context context;
    struct inode *binderfs_inode;
};
```

对于 hlist\_node,rb\_node,rb\_root 等是内核中用来实现列表,红黑树等而定义的结构体。 这些结构体里一般只是定义了一些指向其它节点的指针,比如:

```
struct hlist_node {
    struct hlist_node *next, **pprev;
};

这部分内容感兴趣的,可以自己翻看一下。网上应该可以找到相关的文章。
```

struct miscdevice miscdev, binder 是作为 miscdevice 类型的驱动开发的, 所以必须包含一个 miscdevice 对象, 这个对象会被传入驱动的框架代码进行处理。在 init\_binder\_device 函数中,

ret = misc\_register(&binder\_device->miscdev);

就是将刚生成的 binder\_device 对象中的 misdev 传入框架代码去处理。而 filp 就是将这个对象再带回来。这里的 container\_of 是内核开发中用到的小技巧,filp->private\_data 指向的是 binder\_device 中的 miscdev 对象,这里想用的是 binder\_device 对象, misdev 对象对于 binder\_device 对象有一个偏移,container\_of 就是算出这个偏移,移动指针指向 binder\_device 对象的开头。

当 CONFIG\_ANDROID\_BINDER\_DEVICES 为 "binder,hwbinder,vndbinder"的时候,系统会生成三个 binder\_device 对象,每个 binder\_device 都有自己的 binder\_context 对象,而同一个设备的话,都会指向同一个 binder context 对象。

而在 binderfs 方式中,会生成一个 inode 对象。

### 3.2 binder\_proc

```
struct binder_proc {
    //所有的 binder_proc 会作为列表,保存在 binder_procs 中
    // bidner_procs 是全局静态变量,定义在文件开头
    // static HLIST_HEAD(binder_procs);
    struct hlist_node proc_node;
    //用于记录使用 binder 功能的线程
    struct rb_root threads;
    //保存属于该进程的 binder_node
```

```
struct rb_root nodes;
//保存属于别的进程的 binder node
//这里有两个红黑树,其实是同一个内容,两种排序方式
struct rb root refs by desc;
struct rb root refs by node;
//等待操作的进程
struct list_head waiting_threads;
//进程 ID 以及该进程的 task_struct
int pid;
struct task_struct *tsk;
//用于 binder flush 和 binder release 操作
struct hlist_node deferred_work_node;
int deferred_work;
bool is dead;
//等待处理的 work
struct list head todo;
struct binder stats stats;
//分发死亡通知
struct list_head delivered_death;
//进程可以开多个线程去等待内核给出的消息
//当内核里等待的消息数量多余进程中的等待线程数的时候,
//内核可以通知进程增加线程数。
//以下三个变量用来记录线程数
int max threads;
int requested threads;
int requested_threads_started;
int tmp_ref;
long default_priority;
struct dentry *debugfs entry;
// 针对于共享内存的操作
struct binder alloc alloc;
// 同一个 binder device 对象所共享对象
struct binder_context *context;
spinlock_t inner_lock;
spinlock_t outer_lock;
```

**}**;

当调用 open 的时候,内核会为该进程创建一个 binder\_proc 对象,保存到全局变量 binder\_procs 中。

这里为 binder\_proc 结构中的大部分变量标注了用处,不过具体的作用,在后续代码分析中会变得清晰。

我想过一个问题,一个进程是否可以打开多次 binder 设备?应该是可以得,不过分析代码的时候带着这个思路去分析,会无形的增加复杂度。幸好在 android 的框架代码里封装了对 binder 的处理,保证一个进程只会打开一次 binder 设备,所以这个问题可以略过了。

# 4. Binder 的参数设定

Binder 的目的是进程间的通信,不过在通信之前还需要做一些设置,另外还需要外部程序的帮忙。

#### 4.1 Sevice Manager

binder 的内核显然不愿意所有的工作都由自己来做,所以分担了一部分工作给用户进程,也就是这里要讲的 service manager。Service manger 的主要工作是其它进程注册它们需要提供给外部使用的服务,要使用这些服务的进程可以方便的找些服务。这个有点象微信的注册服务,你想找人聊天的时候,先申请一个账号,然后其它人就可以通过服务器来找到你。

ServiceManager 的代码可以在 android 的源码目录:

frameworks/native/cmds/servicemanager 中找到。

这节主要关注 service manager 启动时进行的处理:

```
int main(int argc, char** argv) {
    if (argc > 2) {
        LOG(FATAL) << "usage: " << argv[0] << " [binder driver]";
    }

    const char* driver = argc == 2 ? argv[1] : "/dev/binder";

    sp<ProcessState> ps = ProcessState::initWithDriver(driver);
    ps->setThreadPoolMaxThreadCount(0);
    ps->setCallRestriction(ProcessState::CallRestriction::FATAL_IF_NOT_ONEWAY);

    sp<ServiceManager> manager = new ServiceManager(std::make_unique<Access>());
    IPCThreadState::self()->setTheContextObject(manager);
    ps->becomeContextManager(nullptr, nullptr);

IPCThreadState::self()->joinThreadPool();

// should not be reached
    return EXIT_FAILURE;
}
```

其中 sp<ProcessState> ps = ProcessState::initWithDriver(driver); 的作用就是调用 open 打开设备。这节主要关注 setThreadPoolMaxThreadCount 和 becomeContextManager 两个函数调用,其它代码除了 joinThreadPool,大多与内核没啥关系,是自身代码维护的需要。

setThreadPoolMaxThreadCount

以下的代码位于 frameworks/native/libs/binder 中,关于 binder 框架用到的 native 代码 都在这个目录下。

```
status t ProcessState::setThreadPoolMaxThreadCount(size t maxThreads) {
        status t result = NO ERROR;
        if (ioctl(mDriverFD, BINDER_SET_MAX_THREADS, &maxThreads) != -1) {
             mMaxThreads = maxThreads;
        } else {
             result = -errno;
             ALOGE("Binder ioctl to set max threads failed: %s", strerror(-result));
        }
        return result;
    }
    这段代码,我们关注的是 ioctl(mDriverFD, BINDER_SET_MAX_THREADS, &maxThreads) 这
       mDriverFD 是 open 打开设备后返回的文件编号, ioctl 向设备发送一个
BINDER SET MAX THREADS 命令。

    becomeContextManager

bool ProcessState::becomeContextManager(context check func checkFunc, void* userData)
    AutoMutex I(mLock);
    mBinderContextCheckFunc = checkFunc;
    mBinderContextUserData = userData;
    flat_binder_object obj {
        .flags = FLAT_BINDER_FLAG_TXN_SECURITY_CTX,
    };
    int result = ioctl(mDriverFD, BINDER_SET_CONTEXT_MGR_EXT, &obj);
    // fallback to original method
    if (result != 0) {
        android_errorWriteLog(0x534e4554, "121035042");
        int dummy = 0;
        result = ioctl(mDriverFD, BINDER_SET_CONTEXT_MGR, &dummy);
    }
    if (result == -1) {
        mBinderContextCheckFunc = nullptr;
        mBinderContextUserData = nullptr;
        ALOGE("Binder ioctl to become context manager failed: %s\n", strerror(errno));
```

{

```
}
return result == 0;
}
```

这里与内核的交互也是通过 ioctl 来实现,如果 BINDER\_SET\_CONTEXT\_MGR\_EXT 失败,那么就再执行 BINDER\_SET\_CONTEXT\_MGR。 BINDER\_SET\_CONTEXT\_MGR 是旧的实现,BINDER SET CONTEXT MGR EXT 是后来增加的。

从以上两个函数可以看到,它们都是通过 ioctl 来与内核交互的,所以我们的关注点也来到了 ioctl 的内核实现 binder ioctl。

#### 4.2 binder\_thread

```
先看看 binder ioctl 开始的代码:
static long binder_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
{
  int ret;
  struct binder_proc *proc = filp->private_data;
  struct binder thread *thread;
  unsigned int size = _IOC_SIZE(cmd);
  void __user *ubuf = (void __user *)arg;
  /*pr_info("binder_ioctl: %d:%d %x %lx\n",
            proc->pid, current->pid, cmd, arg);*/
  binder selftest alloc(&proc->alloc);
  trace_binder_ioctl(cmd, arg);
  ret = wait_event_interruptible(binder_user_error_wait, binder_stop_on_user_error < 2);</pre>
  if (ret)
       goto err_unlocked;
  thread = binder_get_thread(proc);
  if (thread == NULL) {
       ret = -ENOMEM;
       goto err;
  }
```

每次运行 binder\_ioctl 都会调用 thread = binder\_get\_thread(proc), 我们来看看binder\_thread 是什么内容。

#### binder\_thread 结构

```
struct binder_thread {
   // 属于哪个 binder proc
   struct binder proc *proc;
   // 红黑树节点,用来将该对象加入到 binder_proc 的 threads 树中
    struct rb_node rb_node;
   // 用来将该对象加入到 binder_proc 的 waiting_threads 列表
    struct list head waiting thread node;
    int pid;
   // 标记当前线程是否进入循环
                          /* only modified by this thread */
   int looper;
   // 执行 flush, release 之后,线程不需要等待结果,就可以返回。
   // 这时候该值设置成 true
    bool looper_need_return; /* can be written by other thread */
   // 辅助进程内数据传输
   struct binder_transaction *transaction_stack;
   // 该进程当前等待的 work
   struct list head todo;
   // 是否有任务要处理
    bool process_todo;
    struct binder_error return_error;
    struct binder_error reply_error;
    wait_queue_head_t wait;
    struct binder stats stats;
    atomic_t tmp_ref;
    bool is_dead;
```

以上是 binder\_thread 的基本定义,这里描述一下 binder\_thread 的主要作用。

我们知道,每个进程都可以有多个线程,每个线程都可以对 binder 进行操作。这里将 每个操作的进程都记录了下来,然后保存到了 binder procs 的 threads 中,threads 是个红黑 树对象。

记录每个线程的目的是:

**}**;

- A, 当一个线程对另外一个进程传输消息时, 当传输内容结束, 那么剩下的工作就 转移到了对方进程, 当前线程就需要等待。当对方进程处理完毕的时候, 就需要唤醒该 线程。
- B,如果当前进程是服务端,那么它可以有多个线程等待别的进程要求的服务。系 统需要知道那些线程是可以用来处理请求的。

#### • binder\_get\_thread 函数

```
static struct binder_thread *binder_get_thread(struct binder_proc *proc)
{
    struct binder_thread *thread;
    struct binder_thread *new_thread;
    binder_inner_proc_lock(proc);
    thread = binder_get_thread_ilocked(proc, NULL);
    binder_inner_proc_unlock(proc);
    if (!thread) {
         new_thread = kzalloc(sizeof(*thread), GFP_KERNEL);
         if (new_thread == NULL)
              return NULL;
         binder_inner_proc_lock(proc);
         thread = binder_get_thread_ilocked(proc, new_thread);
         binder_inner_proc_unlock(proc);
         if (thread != new thread)
             kfree(new_thread);
    }
    return thread;
}
    binder_get_thread 通过 binder_get_thread_ilocked 去查找当前的线程有没有记录,如果
没有,那就新生成一个 binder_thread 对象:
  new_thread = kzalloc(sizeof(*thread), GFP_KERNEL);
然后再次调用 binder_get_thread_ilocked。
static struct binder_thread *binder_get_thread_ilocked(
         struct binder_proc *proc, struct binder_thread *new_thread)
{
    struct binder thread *thread = NULL;
    struct rb_node *parent = NULL;
    struct rb_node **p = &proc->threads.rb_node;
    //红黑树的查找部分
    while (*p) {
         parent = *p;
         thread = rb_entry(parent, struct binder_thread, rb_node);
         if (current->pid < thread->pid)
              p = &(*p)->rb_left;
         else if (current->pid > thread->pid)
```

```
p = \&(*p)->rb_right;
    else
         return thread;
}
// new_thread 的初始化部分
if (!new_thread)
    return NULL;
thread = new thread;
binder_stats_created(BINDER_STAT_THREAD);
thread->proc = proc;
thread->pid = current->pid;
atomic_set(&thread->tmp_ref, 0);
init waitqueue head(&thread->wait);
INIT_LIST_HEAD(&thread->todo);
rb link node(&thread->rb node, parent, p);
rb_insert_color(&thread->rb_node, &proc->threads);
thread->looper_need_return = true;
thread->return_error.work.type = BINDER_WORK_RETURN_ERROR;
thread->return_error.cmd = BR_OK;
thread->reply error.work.type = BINDER WORK RETURN ERROR;
thread->reply_error.cmd = BR_OK;
INIT_LIST_HEAD(&new_thread->waiting_thread_node);
return thread;
```

#### A, 红黑树的查找部分

}

内核的 rbtree.h 并没有提供完成的红黑树实现,红黑树的查找需要调用者自己实现:

```
現:
    struct rb_node **p = &proc->threads.rb_node;
得到 binder_proc 中的 threads 节点,然后进入 while 循环
    thread = rb_entry(parent, struct binder_thread, rb_node);
然后转换 rb_node 到 binder_thread 对象,然后
    if (current->pid < thread->pid)
current 是当前的进程结构,可以得到 pid,在与红黑树种取出的 pid 进行比较,判断是否包含当前线程。
```

这部分可以多关注一下,后续还有几个红黑树,都是类似的实现。

#### B, new thread 的初始化

这部分代码大部分是结构初始化的内容,并不复杂。这里关注一下如何将新节点插入到红黑树中:

```
rb_link_node(&thread->rb_node, parent, p);
rb insert color(&thread->rb node, &proc->threads);
```

这里的 parent 是刚才在红黑书查找过程中得到的左或者右子树为空的节点,新节点就是要作为它的子节点。而 p 就是 parent 的左或右节点的地址指针,\*p 也就是 parent 的子点点所指向的内容是 NULL,现在需要它指向 thread->rb node。

以上是把新节点添加到了红黑数,而后的 rb insert color 会再去调整树结构。

binder\_thread 的相关信息先介绍到这儿,后续的应用到还有提到。这里需要注意的是binder\_thread 其实只负责记录线程相关的一些信息,线程运行并由它负责,线程其实由用户空间主动启动的。binder\_proc 其实也类似。

### 4.3 设置最大线程数

之前提到过,用户程序通过 ioctl 与内核交互:

ioctl(mDriverFD, BINDER\_SET\_MAX\_THREADS, &maxThreads)

其中 BINDER\_SET\_MAX\_THREADS 是内核预定义的命令类型。binder 所支持的命令类型在内核代码的 include/uapi/linux/android/binder.h 中:

```
#define BINDER WRITE READ
                              IOWR('b', 1, struct binder write read)
                                      _IOW('b', 3, __s64)
#define BINDER SET IDLE TIMEOUT
                                      _IOW('b', 5, __u32)
#define BINDER_SET_MAX_THREADS
#define BINDER_SET_IDLE_PRIORITY _IOW('b', 6, __s32)
#define BINDER_SET_CONTEXT_MGR
                                      _IOW('b', 7, __s32)
#define BINDER THREAD EXIT
                                 IOW('b', 8, s32)
#define BINDER VERSION
                                 _IOWR('b', 9, struct binder_version)
#define BINDER GET NODE DEBUG INFO IOWR('b', 11, struct binder node debug info)
#define BINDER_GET_NODE_INFO_FOR_REF
                                          _IOWR('b', 12, struct binder_node_info_for_ref)
#define BINDER_SET_CONTEXT_MGR_EXT _IOW('b', 13, struct flat_binder_object)
```

以上是 binder 可以支持的所有 ioctl 命令,不过 BINDER\_SET\_IDLE\_TIMEOUT 和 BINDER SET IDLE PRIORITY并没有实现。

\_IOWR 其实应用位操作生成一个整数,感兴趣的话自己看看吧。 先捡一个简单的例子,看看 binder ioctl 的运行:

```
case BINDER SET MAX THREADS: {
```

这部分代码不复杂,首先通过 copy\_from\_user 将用户空间的变量拷贝到内核变量 max\_threads,内核空间也不可以直接使用用户空间的变量。然后将该变量赋值到 binder\_proc 的 max\_threads。

由于可能有多个线程来设置线程数,所有这里使用了 binder\_proc 的进程内部锁 binder\_inner\_proc\_lock 和 binder\_inner\_proc\_unlock。 锁对于理解代码没有多大的障碍,暂时忽略这些内容也可以。

这里先简单介绍一下 max\_threads 的用处,当一个进程是作为服务端为其它服务提供服务的时候(比如 Service Manager),就可以提供多个工作线程等待其它进程的访问。但当访问的线程数多于工作线程的时候,内核端可以计算出这个情形,内核就会发一个BR\_SPAWN\_LOOPER 消息给工作进程。但如果当前的进程数已经超过 max\_threads 的设置时,就不会再发该命令了。

### 4.4 Context Manager

之前说过每个 binder 设备都会有一个 binder\_context 对象,这里讲的就是对于 binder context 的处理。那么看看 binder context 有什么内容:

```
struct binder_context {
    struct binder_node *binder_context_mgr_node;
    struct mutex context_mgr_node_lock;
    kuid_t binder_context_mgr_uid;
    const char *name;
};
```

其中最重要的内容就是 binder\_node 对象了,先来看看 binder\_node 是什么:

#### · binder\_node 对象

```
struct binder_node {
    int debug_id;
    spinlock_t lock;
    // 需要处理的工作列表
    struct binder_work work;
    // 该对象将被保存到 binder_proc 的 nodes 树,
    // 或者全局变量 binder_dead_nodes 中,以备被删除
    union {
        struct rb_node rb_node;
        struct hlist_node dead_node;
    };
    // 属于哪个 binder_proc 对象
    struct binder_proc *proc;
    // 当有进程要用到该 node 时候,会生成一个 binder_ref 对象
    // 生成的 binder_ref 对象,会添加到这个列表
    struct hlist_head refs;
    // 这几个多是关于该 node 的引用
    int internal_strong_refs;
    int local weak refs;
    int local_strong_refs;
    // 在一个内部函数中对 binder_node 进行处理的时候,该变量加 1
    // 以防在函数运行中, binder_node 对象被删除
    int tmp_refs;
    // 用户空间的指针和 cookie
    binder_uintptr_t ptr;
    binder_uintptr_t cookie;
    //以下都是方便内部处理的标记量
    struct {
         * bitfield elements protected by
         * proc inner_lock
         */
        u8 has_strong_ref:1;
        u8 pending_strong_ref:1;
        u8 has_weak_ref:1;
        u8 pending_weak_ref:1;
   };
    struct {
         * invariant after initialization
```

```
*/
u8 accept_fds:1;
u8 txn_security_ctx:1;
u8 min_priority;
};

// 异步传输标记和列表
bool has_async_transaction;
struct list_head async_todo;
};
```

binder\_node 是什么? 我们先截取部分 android 框架的代码,最新的 android 代码,都按照 binder 框架提供的类进行了包装,新代码特点是更难理解了,之前简单的一行代码,变成了几个类。这里攫取的是很久很久以前的代码......

```
int main(int argc, char** argv)
{
    sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
    sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
    ALOGI("ServiceManager: %p", sm.get());
    AudioFlinger::instantiate();
    MediaPlayerService::instantiate();
    CameraService::instantiate();
    AudioPolicyService::instantiate();
    ProcessState::self()->startThreadPool();
    IPCThreadState::self()->joinThreadPool();
}
```

以上是 audioserver 的代码,可以在 frameworks/av/media/audioserver/ 找到。这里截取的是旧代码,新代码功能一样,就是变复杂了。

audioserver 是用来播放音声文件的服务器,其中它包含 AudioFlinger,AudioPolicyService 等服务。AudioFlinger 是播放 pcm 格式数据的服务。

以上代码在 frameworks/av/services/audioflinger 目录下。这里也是截取的旧代码,新代码的 instantiate 提取到基类去做了,但是功能是一样的。为了方便解释,这里选择了旧代码。

这部分代码的实现,我们后续再说,这里关注的是 binder\_node 里保存的是什么,addService 中传入了两个参数: String16("media.audio\_flinger")内核不关注,会转运到 service manager 中去。但是 new AudioFlinger() 会被内核保存下来,保存的地方就是 binder\_node。

再看 binder\_node 中的 binder\_uintptr\_t ptr,就是用来存放 new AudioFlinger()的,也就是指向 AudioFlinger 对象的指针。

好吧,啰嗦这么多,其实就是想让你知道 binder node 中保存的是一个对象指针。

再看 audioserver 中还有 AudioPolicyService 等服务,也就意味着会有多个 binder\_node,如之前提到的它们将作为红黑树存放在 binder\_proc 中。

binder\_node 的介绍先到此为止,因为现在还没有办法将它述说清楚。其实完全理解binder node 后,binder 也就理解了。

### · 作为管理者的 binder\_node

每个 binder 设备都有一个特殊的 binder\_node,也就是 binder\_context 中的 binder\_context\_mgr\_node。拥有这个节点的进程就需要肩负起辅助内核管理各个服务的义务,android 系统中其实就是 service manager。

回到 binder ioctl 函数:

```
case BINDER_SET_CONTEXT_MGR_EXT: {
    struct flat_binder_object fbo;

if (copy_from_user(&fbo, ubuf, sizeof(fbo))) {
       ret = -EINVAL;
       goto err;
    }

    ret = binder_ioctl_set_ctx_mgr(filp, &fbo);
    if (ret)
       goto err;
    break;
}

case BINDER_SET_CONTEXT_MGR:
    ret = binder_ioctl_set_ctx_mgr(filp, NULL);
    if (ret)
       goto err;
    break;
```

只有 service manager 应该调用 BINDER\_SET\_CONTEXT\_MGR\_EXT 或者BINDER\_SET\_CONTEXT\_MGR 命令。BINDER\_SET\_CONTEXT\_MGR\_EXT 是后续添加的命令,两者的差别是客户空间有没有传入一个 flat\_binder\_object 对象,flat\_binder\_object 结构暂且不展开,它里面包含的其实就是客户空间中的一个对象的指针(如刚才提到的 new AudioFlinger())。

```
struct binder_proc *proc = filp->private_data;
    struct binder_context *context = proc->context;
    struct binder_node *new_node;
    kuid_t curr_euid = current_euid();
    mutex_lock(&context->context_mgr_node_lock);
    // 如果 binder context mgr node 已经存在,报错返回
    if (context->binder_context_mgr_node) {
         pr_err("BINDER_SET_CONTEXT_MGR already set\n");
         ret = -EBUSY;
         goto out;
    }
    // 安全设置的问题,不是太了解
    ret = security_binder_set_context_mgr(proc->tsk);
    if (ret < 0)
         goto out;
    if (uid_valid(context->binder_context_mgr_uid)) {
         if (!uid_eq(context->binder_context_mgr_uid, curr_euid)) {
             pr_err("BINDER_SET_CONTEXT_MGR bad uid %d != %d\n",
                     from_kuid(&init_user_ns, curr_euid),
                     from kuid(&init user ns,
                       context->binder_context_mgr_uid));
             ret = -EPERM;
             goto out;
         }
    } else {
         context->binder_context_mgr_uid = curr_euid;
    }
    // 生成新的 binder_node 对象
    new_node = binder_new_node(proc, fbo);
    if (!new node) {
         ret = -ENOMEM;
         goto out;
    }
    binder_node_lock(new_node);
    new node->local weak refs++;
    new_node->local_strong_refs++;
    new_node->has_strong_ref = 1;
    new_node->has_weak_ref = 1;
    context->binder_context_mgr_node = new_node;
    binder_node_unlock(new_node);
    binder_put_node(new_node);
out:
```

```
mutex_unlock(&context->context_mgr_node_lock);
return ret;
```

这段代码不复杂,除了安全设置那块,我不太了解,不做理会。还有一个调用到的函数 binder\_new\_node, 其实和 binder\_get\_thread 的实现雷同。都是针对红黑树的查询插入。可以自行理解。

这里比较麻烦的就是 local\_weak\_refs 这些指引变量了,这个也在后面做说明。

### 5. 数据传输

}

这就到了最核心的部分了, binder 的作用其实就是进程间数据的传输。还是从客户空间的代码入手, 开始新的旅程:

这是之前用到过的注册服务器的代码,其实再复杂的传输,原理都是一致的,理解了这部分代码,其实也就理解了 binder 了。

客户进程的代码自有一套逻辑,也需要展开去说,所以这里先略去这部分代码,我把与内核交互的代码列出来:

ioctl(mProcess->mDriverFD, BINDER WRITE READ, &bwr)

与内核交互的就是这行代码,向内核端发送一个 BINDER\_WRITE\_READ 命令,外加一个 binder\_write\_read 变量。不借助于外部代码,只好在内核中解析这部分内容。

# 5.1 binder\_write\_read 对象

```
struct binder_write_read {
    binder_size_t write_size; /* bytes to write */
    binder_size_t write_consumed; /* bytes consumed by driver */
    binder_uintptr_t write_buffer;
    binder_size_t read_size; /* bytes to read */
    binder_size_t read_consumed; /* bytes consumed by driver */
    binder_uintptr_t read_buffer;
};
write 代表要内核解析的数据, read 表示希望在内核处理完以后返回给客户空间的数据。
```

#### 5.2 binder\_ioctl\_write\_read 函数

```
case BINDER_WRITE_READ:
         ret = binder_ioctl_write_read(filp, cmd, arg, thread);
         if (ret)
              goto err;
         break;
    以上是 binder_ioctl 中的函数, 如果命令是 BINDER_WRITE_READ,将调用到
binder_ioctl_write_read 函数。
    static int binder_ioctl_write_read(struct file *filp,
                       unsigned int cmd, unsigned long arg,
                       struct binder_thread *thread)
    {
         int ret = 0;
         struct binder proc *proc = filp->private data;
         unsigned int size = _IOC_SIZE(cmd);
         void __user *ubuf = (void __user *)arg;
         struct binder_write_read bwr;
         if (size != sizeof(struct binder_write_read)) {
              ret = -EINVAL;
              goto out;
         }
         if (copy_from_user(&bwr, ubuf, sizeof(bwr))) {
              ret = -EFAULT;
              goto out;
         binder_debug(BINDER_DEBUG_READ_WRITE,
                    "%d:%d write %lld at %016llx, read %lld at %016llx\n",
                    proc->pid, thread->pid,
                    (u64)bwr.write size, (u64)bwr.write buffer,
                    (u64)bwr.read_size, (u64)bwr.read_buffer);
         if (bwr.write_size > 0) {
              ret = binder_thread_write(proc, thread,
                              bwr.write buffer,
                              bwr.write_size,
                              &bwr.write_consumed);
              trace_binder_write_done(ret);
              if (ret < 0) {
                   bwr.read_consumed = 0;
                   if (copy_to_user(ubuf, &bwr, sizeof(bwr)))
```

```
ret = -EFAULT;
                 goto out;
             }
        }
         if (bwr.read_size > 0) {
             ret = binder_thread_read(proc, thread, bwr.read_buffer,
                            bwr.read_size,
                            &bwr.read_consumed,
                            filp->f_flags & O_NONBLOCK);
             trace_binder_read_done(ret);
             binder inner proc lock(proc);
             if (!binder_worklist_empty_ilocked(&proc->todo))
                  binder_wakeup_proc_ilocked(proc);
             binder_inner_proc_unlock(proc);
             if (ret < 0) {
                  if (copy_to_user(ubuf, &bwr, sizeof(bwr)))
                      ret = -EFAULT;
                 goto out;
             }
         binder debug(BINDER DEBUG READ WRITE,
                   "%d:%d wrote %lld of %lld, read return %lld of %lld\n",
                   proc->pid, thread->pid,
                   (u64)bwr.write_consumed, (u64)bwr.write_size,
                   (u64)bwr.read consumed, (u64)bwr.read size);
         if (copy_to_user(ubuf, &bwr, sizeof(bwr))) {
             ret = -EFAULT;
             goto out;
        }
    out:
         return ret;
    }
     binder_ioctl_write_read 的作用其实就是在 bwr.write_size > 0 的时候调用
binder_thread_write, 在 bwr.read_size > 0 的时候调用 binder_thread_read。
    addService 里包含有 write 数据,会调用到 binder_thread_write。
```

# 5.3 binder\_thread\_write 函数

# A.写操作的的命令列表

对于写操作, binder 也提供了命令列表。

include/uapi/linux/android/binder.h 中有

```
enum binder_driver_command_protocol {
    BC_TRANSACTION = _IOW('c', 0, struct binder_transaction_data),
    BC_REPLY = _IOW('c', 1, struct binder_transaction_data),
```

这里只截取了最重要的传输和回复命令,其它的可以自行参考。\_IOW 之前提到过, BC\_TRANSACTION,BC\_REPLY 实际上就是整数。

顺便提一下这里的 BC 是 binder command 的缩写,以免和后续提到的 BR 混淆。

#### B. 获取命令

```
static int binder_thread_write(struct binder_proc *proc,
              struct binder thread *thread,
              binder_uintptr_t binder_buffer, size_t size,
              binder_size_t *consumed)
{
     uint32_t cmd;
     struct binder_context *context = proc->context;
     void __user *buffer = (void __user *)(uintptr_t)binder_buffer;
     void user *ptr = buffer + *consumed;
     void user *end = buffer + size;
    while (ptr < end && thread->return_error.cmd == BR_OK) {
         int ret;
         if (get_user(cmd, (uint32_t __user *)ptr))
              return -EFAULT;
         ptr += sizeof(uint32 t);
         trace_binder_command(cmd);
```

这里函数中传进来的参数 binder\_buffer, size 和 consumed 对应于 binder\_write\_read 结构中的 write\_buffer,write\_size 和 write\_consumed。也就是客户空间传进来的内容。然后这部分内容被转换成了 ptr。

```
get_user(cmd, (uint32_t __user *)ptr)
```

get\_user 直接从 ptr 中取出一个整数,这个整数就是对应的命令。binder 的代码有些随意,还缺少做够的文档,如果不看代码,用户空间的框架代码根本无法开发。当然也有可能开发者是同一批人。

```
while (ptr < end && thread->return_error.cmd == BR_OK) 也就是说,一次可以传输过来多个命令进来,所以需要多次去取命令执行。
```

#### C. 执行命令

本来想在这儿展开看看强弱指针的处理,后来瞅瞅太麻烦了。还是后续单独说吧。这儿还是按着主线介绍。

可以看到 BC\_TRANSACTION 和 BC\_REPLY 在一个函数里被处理了。那个程序员的故事里都在说功能不要耦合,听起来也像个神话故事。这也就意味着这个函数足够长,嗯,需要足够的耐心……

还好内核定义了一个 binder\_transaction\_data 的结构,后续要处理的就是这个结构体了。

### 5.4 binder\_transaction 函数

这将是我们解析的最长的一个函数了, 所以集中起精神吧。

### A, 相关的数据结构

这里用到一些数据结构,阅读函数之前先简要的了解一下。

#### · binder\_transaction\_data

```
} target;
     binder_uintptr_t cookie; /* target object cookie */
                                  /* transaction command */
     __u32
                   code;
    /* General information about the transaction. */
     __u32
                        flags;
     pid_t
                   sender_pid;
     uid_t
                   sender_euid;
     binder_size_t data_size;
                                  /* number of bytes of data */
     binder_size_t offsets_size; /* number of bytes of offsets */
     /* If this transaction is inline, the data immediately
      * follows here; otherwise, it ends with a pointer to
      * the data buffer.
      */
     union {
         struct {
              /* transaction data */
              binder_uintptr_t buffer;
              /* offsets from buffer to flat_binder_object structs */
              binder_uintptr_t offsets;
         } ptr;
         __u8
                   buf[8];
    } data;
};
```

binder\_transaction\_data 与客服端交互使用的数据结构,传输所要的数据都在这里面。


#### binder\_transaction

```
struct binder_transaction {
    int debug_id;
    struct binder_work work;
    struct binder_thread *from;
    struct binder_transaction *from_parent;
    struct binder_proc *to_proc;
    struct binder_thread *to_thread;
    struct binder_transaction *to_parent;
    unsigned need_reply:1;
    /* unsigned is_dead:1; */ /* not used at the moment */

//共享内存
```

```
struct binder_buffer *buffer;
    unsigned int code;
    unsigned int flags;
    long priority;
    long saved priority;
    kuid_t sender_euid;
    struct list_head fd_fixups;
    binder_uintptr_t security_ctx;
     * @lock: protects @from, @to_proc, and @to_thread
     * @from, @to_proc, and @to_thread can be set to NULL
     * during thread teardown
     */
    spinlock_t lock;
};
    binder_transaction_data 的数据会被转化到 binder_transaction 中,然后通知目标进程去
处理。binder_transaction 是内核内部的数据结构。
    为了理解 binder_transaction,来看看 binder_work 是啥?
    struct binder_work {
        struct list_head entry;
        enum {
            BINDER_WORK_TRANSACTION = 1,
            BINDER_WORK_TRANSACTION_COMPLETE,
            BINDER_WORK_RETURN_ERROR,
            BINDER_WORK_NODE,
            BINDER WORK DEAD BINDER,
            BINDER_WORK_DEAD_BINDER_AND_CLEAR,
            BINDER WORK CLEAR DEATH NOTIFICATION,
        } type;
    };
    struct list_head {
        struct list head *next, *prev;
    };
```

这里把 list\_head 也列了出来,可以看到它就是两个指针,作用就是把 binder\_work 给链接起来。binder\_work 里包含一个 list\_head entry 对象,还有一个枚举值,两个变量。对 binder work 的使用,有点象面向对象里的继承方法,这里简单的描画一下:



如上图所示,binder\_error,binder\_node 就像是 binder\_work 的继承类,这样他们就可以作为一个列表链接起来。而它们的连接的起点就是 binder\_thread 或者 binder\_proc 中的: struct list\_head todo;

#### B, binder\_transaction 函数分解

binder\_transaction 函数总共有 700 来行,不过也不需要太恐怖,其实还是可以分成不同的功能块来理解的。

在提醒一次,我们这里是按照

defaultServiceManager()->addService(

String16("media.audio flinger"), new AudioFlinger());

的实现来讲解代码,所以代码里很多分支在讲解过程中将不去除。

### B1, 寻找 target\_node 和 target\_thread

```
} else {
        // tr->target.handle 为 0,对应的是管理者 binder_node
        if (tr->target.handle) {
            // handle 的处理涉及到 binder ref 的实现,关于它下面会有专门的章节
        } else {
            mutex_lock(&context->context_mgr_node_lock);
            target_node = context->binder_context_mgr_node;
            if (target_node)
                target_node = binder_get_node_refs_for_txn(
                        target node, &target proc,
                         &return_error);
            else
                return_error = BR_DEAD_REPLY;
            mutex_unlock(&context->context_mgr_node_lock);
            if (target_node && target_proc == proc) {
                goto err_invalid_target_handle;
            }
        }
        binder inner proc lock(proc);
        // 这段代码检查 binder thread 的 todo 列表, 如果列表中已经有
BINDER_WORK_TRANSACTION
        // 函数将直接返回错误信息。理论上不会有这种错误,除非是 binder 本身的代码
有问题。
        w = list_first_entry_or_null(&thread->todo,
                          struct binder_work, entry);
        if (!(tr->flags & TF_ONE_WAY) && w &&
            w->type == BINDER_WORK_TRANSACTION) {
            goto err_bad_todo_list;
        }
        // 这里是寻找 target_thread 的过程,看下面的图片说明。
        if (!(tr->flags & TF_ONE_WAY) && thread->transaction_stack) {
            struct binder_transaction *tmp;
            tmp = thread->transaction_stack;
            if (tmp->to_thread != thread) {
                goto err_bad_call_stack;
            }
            while (tmp) {
                struct binder_thread *from;
```

// 这里我们先考虑 BC\_TRANSACTION 的处理,这部分略去。

```
spin_lock(&tmp->lock);
                from = tmp->from;
                if (from && from->proc == target_proc) {
                    atomic inc(&from->tmp ref);
                    target thread = from;
                    spin_unlock(&tmp->lock);
                    break;
                }
                spin_unlock(&tmp->lock);
                tmp = tmp->from_parent;
            }
        }
        binder_inner_proc_unlock(proc);
   }
    以之前提到过的内容,内核会为用户空间的对象创建 binder node 对象,
binder_transaction 的第一步就是找到这个对象。当前我们考虑的是 tr->target.handle 为 0 的
情况,这是个特殊情况,其实对应的就是
    target_node = context->binder_context_mgr_node.
    有了 target_node,还需要确定 target_proc,这个其实就是 binder_node 中的 proc,代码
如下:
    static struct binder_node *binder_get_node_refs_for_txn(
            struct binder_node *node,
            struct binder proc **procp,
            uint32_t *error)
    {
        struct binder_node *target_node = NULL;
        binder_node_inner_lock(node);
        if (node->proc) {
            target node = node;
            binder_inc_node_nilocked(node, 1, 0, NULL);
            binder_inc_node_tmpref_ilocked(node);
            node->proc->tmp_ref++;
            *procp = node->proc;
        } else
            *error = BR_DEAD_REPLY;
        binder_node_inner_unlock(node);
        return target_node;
   }
```


这段函数其实就是得到 proc, 如果没有 proc, 那么 target\_node 也会返回 NULL。其中的

```
node->proc->tmp_ref++;
```

tmp\_ref 在临时使用到 proc 对象的时候会加 1,以防 proc 被其它线程删除。当然有对应的减 1 函数:

在 binder\_transaction 的最后几行,你可以看到对 binder\_proc\_dec\_tmpref 的调用。

在了解寻找 target\_thread 的代码前,简单的看一下以下的图形(我自己是通过在纸上画以下的简图来熟悉这部分内容的,感兴趣的画,自己可以试着画画):



这个图其实表达的意思很简单,就是说一个线程 1 可以发送 BC\_TRANSACTION 命令给线程 2,而线程 2 在收到命令后可能的处理是再发送一个 BC\_TRANSACTION 给其它线程。

再回头看看这部分代码:

```
struct binder_transaction *tmp;
tmp = thread->transaction_stack;
```

这里涉及到 binder\_thread 中的 transaction\_stack 对象,而 transaction\_stack 是binder transaction 类型。我们首先看看 transaction stack 是从哪儿来的。

```
在 binder_transaction 函数的开头,我们可以看到一个定义: struct binder_transaction *t;
```

这里先告诉大家,这个 t 将会保存到 transaction\_stack 中,所以我们这里要追踪 t 的具体内容了,代码就需要跳着去看了,当前还在 binder\_transaction 函数中:

```
if (!reply && !(tr->flags & TF_ONE_WAY))
             t->from = thread:
         else
             t->from = NULL;
         t->sender euid = task euid(proc->tsk);
         t->to_proc = target_proc;
         t->to thread = target thread;
         t->code = tr->code;
         t->flags = tr->flags;
         t->priority = task_nice(current);
     TF_ONE_WAY 表示该次传输,不需要返回结果,不需要返回的话 t->from 也不需要记录。
这里是一些简单的复值操作。再往下查,找 transaction_stack 关键字:
         } else if (!(t->flags & TF ONE WAY)) {
             BUG ON(t->buffer->async transaction != 0);
             binder inner proc lock(proc);
              * Defer the TRANSACTION_COMPLETE, so we don't return to
              * userspace immediately; this allows the target process to
              * immediately start processing this transaction, reducing
              * latency. We will then return the TRANSACTION COMPLETE when
              * the target replies (or there is an error).
              */
             binder_enqueue_deferred_thread_work_ilocked(thread, tcomplete);
             t->need reply = 1;
             t->from parent = thread->transaction stack;
             thread->transaction_stack = t;
             binder_inner_proc_unlock(proc);
             if (!binder_proc_transaction(t, target_proc, target_thread)) {
                  binder inner proc lock(proc);
                  binder_pop_transaction_ilocked(thread, t);
                  binder inner proc unlock(proc);
                  goto err_dead_proc_or_thread;
             }
         }
    观察这段代码, 当前我们关注的其实就两行:
             t->from parent = thread->transaction stack;
             thread->transaction_stack = t;
```

对比以上的图,线程 1 发送请求时,thread->transaction\_stack 应该为 NULL,执行以上代码后,thread->transaction\_stack 为 t,也就是开头定义的 binder\_transaction 对象,而 t->from\_parent 为 NULL。然后 t 将最为参数传入到 binder\_proc\_transaction 中进行处理,这时候 t 将被放入 target\_proc 或者 target\_thread 的 todo 列表去处理。这里可以看到 thread,target\_thread 其实都有指针指向了 binder\_transaction 对象。

略过一些细节,我们知道线程 1 生成的 binder\_transaction 对象被传入到线程 2,而线程 2 将 开 始 它 的 处 理 , 这 里 是 在 函 数 binder\_thread\_read 函 数 中 , 依 然 我 们 只 关 注 binder\_transaction 的生成(这里如果还是不太好理解的话,可以先放放,回头再看):

```
case BINDER_WORK_TRANSACTION: {
          binder_inner_proc_unlock(proc);
          t = container_of(w, struct binder_transaction, work);
} break;
```

binder\_thread\_read 函数中会把之前保存的 binder\_transaction 对象处 todo 列表中取出来,中间的处理过程,我们略去了,看后面的处理过程:

首先记住我们现在运行在线程 2 中,在线程 1 中设置了 from\_parent,线程 2 中开始处理 to\_parent,类似的处理。处理前 thread->transaction\_stack 为 NULL,而后它指向了 t。其实 线程 1 和线程 2 的 transaction stack 指向的是同一个对象。

以上描述的是线程 2 内核层的处理,而后它的处理会转到用户层。这时候用户层处理以后一般会返回一个 BC\_REPLY 给线程 1,流程结束。不过我们这儿讲的是另外一个可能性,也就是线程 2 要发送一个 BC\_TRANSACTION 给线程 3。

那么这时候我们的分析又回到了 binder\_transaction 函数,但你应该记着这时候的主角是线程 2。中间的过程我们都略过了,直接看到这儿:

```
t->from_parent = thread->transaction_stack;
thread->transaction_stack = t;
```

线程 2 的 thread->transaction\_stack 之前已经被设置成了前一次传输的 t, 所以 t->from\_parent 将不再为 NULL,而是上次传输的对象。

这里讲的这么多,其实就是 transaction\_stack 的由来,你也看到了它有理由被命名为堆栈。

返回头,我们再次看寻找 target\_thread 的代码:

```
// 这里是寻找 target_thread 的过程,看下面的图片说明。
if (!(tr->flags & TF_ONE_WAY) && thread->transaction_stack) {
    struct binder_transaction *tmp;
```


```
tmp = thread->transaction_stack;
if (tmp->to_thread != thread) {
    goto err_bad_call_stack;
}
while (tmp) {
    struct binder_thread *from;
    spin_lock(&tmp->lock);
    from = tmp->from;
    if (from && from->proc == target proc) {
         atomic_inc(&from->tmp_ref);
         target_thread = from;
         spin_unlock(&tmp->lock);
         break;
    }
    spin_unlock(&tmp->lock);
    tmp = tmp->from_parent;
}
```

先来看 tmp = thread->transaction\_stack; 这里你还是对照着上面的图来看,线程 1 运行的时候 tmp 的值为 NULL, 所以后续的代码不会执行了。

线程 2 执行的时候,它首先运行的是 binder\_thread\_read,这时候它的 transaction\_stack 已经不为 NULL。而后再由客户进程发起另外一个 BC\_TRANSACTION 命令,再次执行 binder transcation 函数,这时候 tmp 就不再为空。

tmp 不为空,只有上面描述的一种可能性,就是连续调用 BC\_TRANSACTION 命令,所以这时候 tmp->to\_thread 也只有一种可能就是当前线程(图里的线程 2)。所以这里的判断只是预防性判断,理论上除了内核代码错误,不会发生。

为了理解以下的 while 循环,重新画一下上面的图:



这里变成了两个线程,线程 2 收到线程 1 的命令后,直接向线程 1 发送一个 BC\_TRANSACTION 命令。这种情况下才会有 from->proc == target\_proc 的情况发生。而后:

target\_thread = from;

这里的目的是线程1发送了命令给线程2,必然在等待线程2的执行。而线程2又需要线程1所在的进程的处理,那么内核认为线程1可以不再闲着了,起来干点活吧。绕这么一圈,其实目的就是这个,当然这里的实现极端依赖于客户空间代码的实现。

#### B2, 共享内存,binder\_transaction 结构中 binder\_buffer 的处理

如果你从其它资料上参考过 binder 的优点,应该看到过内存间拷贝数据只需要一次。 这里我们就来看看这个优点。

还记得 binder 提供 mmap 命令吧?

客户空间通过 open 打开 binder 设备后,都会调用 mmap 分配一段共享内存出来。关于这部分内存的具体用途代码基本都在 binder\_alloc.c 中,这里不会全部展开介绍这部分代码: 一是因为这需要相当大的篇幅,二就是这部分代码不影响对 binder 整体的理解。

还是利用之前两个进程间传送命令的图形来解释这个问题吧:

- a, 进程 1 向进程 2 发送一个 BC\_TRANSACTION 命令,这时候代码运行到了 binder\_transaction, 这时候是运行在进程 1 的内核空间。
  - b, binder\_transaction 函数的 struct binder\_transaction\_data \*tr 中,有以下成员变量:

```
union {
    struct {
        /* transaction data */
        binder_uintptr_t buffer;
        /* offsets from buffer to flat_binder_object structs */
        binder_uintptr_t offsets;
    } ptr;
    __u8 buf[8];
} data;
```

buffer 是一个指针,指向要传给进程 2 的数据, offsets 是针对于 buffer 的一个偏移,从这个偏移开始保存 flat binder object 对象。

以下面的代码为例:

buffer 开始处保存的是字符串"media.audio\_flinger",offsets 处保存的就是一个flat\_binder\_object 对象:

而 flat binder object 对象的 binder 指向的是 new AudioFlinger 返回的指针。

c, 这时候 binder\_transaction\_data 中的 buffer 指针指向的进程 1 的用户空间指针,内核无法直接使用。另外这部分数据进程 2 的用户空间需要进行处理。所以这部分数据被拷贝到了进程 2 生成的共享空间。

这部分内容将被放入 binder transaction 结构的 buffer 中,所以可以看到以下的代码:

注意到这里的 buffer 是由 target\_proc 的 alloc 分配的。

```
goto err_copy_data_failed;
}
```

分别拷贝 tr->data.ptr.buffer 和 tr->data.ptr.offsets 的内容到 binder\_transaction 对象的 buffer 中。

这时候 binder\_transaction 中的 buffer 可供内核和进程 2 的用户空间使用。

- d, 后续 binder\_transcation 函数将对 binder\_transaction 中的 offsets 对象进行调整。这个是下一部分要讲的内容。
- e, 当 binder\_tranaction 作为一个 work 被进程 2 的 binder\_thread\_read 处理的时候,共享内存中的内容将作为指针被直接传到客户空间。

可以关注一下 binder\_thread\_read 中的以下代码:

### B.3 针对 binder\_object 对象的处理

```
off_start_offset = ALIGN(tr->data_size, sizeof(void *));
buffer_offset = off_start_offset;
off_end_offset = off_start_offset + tr->offsets_size;
sg_buf_offset = ALIGN(off_end_offset, sizeof(void *));
sg_buf_end_offset = sg_buf_offset + extra_buffers_size;
off_min = 0;
for (buffer_offset = off_start_offset; buffer_offset < off_end_offset;
    buffer_offset += sizeof(binder_size_t)) {
    struct binder_object_header *hdr;
    size_t object_size;
    struct binder_object object;
    binder_size_t object_offset;</pre>
```

binder\_alloc\_copy\_from\_buffer(&target\_proc->alloc,

t->buffer, buffer\_offset,

&object\_offset,

往下追踪 binder\_transaction,来到了一个大型的循环结构:

这个循环是针对 binder\_transaction\_data 中,我们之前提到过的 offsets 来处理的,也就是例子里的 new AudioFlinger 对象。看代码知道,类似的对象可能有多个,所以有循环。

```
继续看函数:
hdr = &object.hdr;
这里可以得到一个hdr对象,结构类型是:
struct binder object header {
    __u32
                  type;
};
type 的值可以是:
enum {
    BINDER_TYPE_BINDER = B_PACK_CHARS('s', 'b', '*', B_TYPE_LARGE),
    BINDER TYPE WEAK BINDER
                                 = B PACK CHARS('w', 'b', '*', B TYPE LARGE),
    BINDER_TYPE_HANDLE = B_PACK_CHARS('s', 'h', '*', B_TYPE_LARGE),
    BINDER TYPE WEAK HANDLE
                                 = B_PACK_CHARS('w', 'h', '*', B_TYPE_LARGE),
                       = B_PACK_CHARS('f', 'd', '*', B_TYPE_LARGE),
    BINDER_TYPE_FD
                        = B PACK CHARS('f', 'd', 'a', B TYPE LARGE),
    BINDER TYPE FDA
    BINDER TYPE PTR
                     = B_PACK_CHARS('p', 't', '*', B_TYPE_LARGE),
};
```

这里简单描述一下这些枚举的意义:

BINDER\_TYPE\_BINDER 和 BINDER\_TYPE\_HANDLE 的区别,还是 addService 的例子,进程 new AudioFlinger ,是进程自身空间的对象, new AudioFlinger 属于BINDER\_TYPE\_BINDER。而别的进程中的对象( binder\_node ),就需要用BINDER\_TYPE\_HANDLE 来定义。比如我们的例子中 tr->target.handle 的值是 0,指向的是 service manager 中的管理 binder node。

BINDER\_TYPE\_FD 和 BINDER\_TYPE\_FDA 应该是针对文件的操作,我没发现它的实际应用,这里不展开。BINDER\_TYPE\_PTR 可能是纯指针处理,也没发现实际应用,不展开。剩下的两个 WEAK 处理,我也没发现具体应用,可能和 java 有关吧,后续碰到再说吧。这里先不展开了,反正这里处理其实一样。

```
然后就是 switch 大展身手的地方了:
    switch (hdr->type) {
        case BINDER_TYPE_BINDER:
        case BINDER_TYPE_WEAK_BINDER: {
            struct flat_binder_object *fp;

        fp = to_flat_binder_object(hdr);
        ret = binder_translate_binder(fp, t, thread);
        if (ret < 0) {
```

```
goto err_translate_failed;
              }
              binder_alloc_copy_to_buffer(&target_proc->alloc,
                                 t->buffer, object_offset,
                                 fp, sizeof(*fp));
         } break;
目光转移到 binder_translate_binder,来看看它在做什么:
static int binder_translate_binder(struct flat_binder_object *fp,
                      struct binder_transaction *t,
                      struct binder_thread *thread)
{
    struct binder_node *node;
    struct binder_proc *proc = thread->proc;
    struct binder_proc *target_proc = t->to_proc;
    struct binder_ref_data rdata;
    int ret = 0;
    node = binder_get_node(proc, fp->binder);
    if (!node) {
         node = binder_new_node(proc, fp);
         if (!node)
              return -ENOMEM;
    }
    ret = binder_inc_ref_for_node(target_proc, node,
              fp->hdr.type == BINDER_TYPE_BINDER,
              &thread->todo, &rdata);
    if (ret)
         goto done;
    if (fp->hdr.type == BINDER TYPE BINDER)
         fp->hdr.type = BINDER_TYPE_HANDLE;
    else
         fp->hdr.type = BINDER_TYPE_WEAK_HANDLE;
    fp->binder = 0;
    fp->handle = rdata.desc;
    fp->cookie = 0;
done:
    binder_put_node(node);
    return ret;
}
```

binder\_get\_node 和 binder\_new\_node 似曾相识,其实就是将 fp->binder 加入到 binder proc 的 nodes 中去。

再看这几行代码,BINDER\_TYPE\_BINDER 被改成了 BINDER\_TYPE\_HANDLE,这是因为binder\_transaction 对象将被目标进程处理,那时候就不是 BINDER 而是 HANDLE 了。所以fp->binder 被设置成了 0,而 fp->handel 被设置成了 rdata.desc。然后我们就需要回过头来看rdata.desc 是如何来的了。


#### B.4 binder\_ref

接着上节,我们来看看 fp->handle 中保存的内容,这里就需要了解 binder\_ref 结构了。

```
struct binder_ref_data {
     int debug_id;
     uint32_t desc;
     int strong;
     int weak;
};
struct binder_ref {
     /* Lookups needed: */
           node + proc => ref (transaction) */
           desc + proc => ref (transaction, inc/dec ref) */
     /*
           node => refs + procs (proc exit) */
     struct binder_ref_data data;
     struct rb_node rb_node_desc;
     struct rb_node rb_node_node;
     struct hlist_node node_entry;
     struct binder_proc *proc;
     struct binder node *node;
     struct binder_ref_death *death;
};
```

binder\_ref 中的 node 节点是指向它所引用的 binder\_node 节点, rb\_node\_desc 与

rb\_node\_node 用于将 binder\_ref 对象加入 binder\_proc 中的 refs\_by\_desc 与 refs\_by\_node 所指向的红黑树,加入两棵树是为了不同的情形下查询方便。其中 refs\_by\_desc 是以 binder\_ref\_data 中的 desc 来做关键字的,也就意味着同一个 binder\_roc 中,desc 是唯一的。而我们之前看到的 handle,其实就是 desc 的值。另外 binder\_node 也需要记录指向它的 binder ref 有哪些, 所以这里还有一个 node entry 变量。



代表 binder\_node 中的 rb\_node, 形成一棵红黑树。由进程 1 中的 nodes 指向这棵红黑树。

代表 binder\_ref 中的 node 节点,它指向 binder\_node 对象。另外 node\_entry 会与 binder\_node 中的 refs 连成一个链表,这里的表示简化了,需要多画几个进程。

一大表 binder\_ref 中的 rb\_node\_desc 节点,形成一棵红黑树。由进程 2 中的 refs\_by\_desc 指向它。

这里是个简化的图,其实一个进程里可能有 node 也有 ref, ref 可以指向不同的进程内的 node 等等情形。不过原理大体就是这样了。

然后 binder\_translate\_handle 等函数就可以自行理解了,还有函数开始部分的:
 if (tr->target.handle) {
 struct binder\_ref \*ref;

```
* There must already be a strong ref
               * on this node. If so, do a strong
               * increment on the node to ensure it
               * stays alive until the transaction is
               * done.
               */
              binder_proc_lock(proc);
              ref = binder_get_ref_olocked(proc, tr->target.handle,
                                  true);
              if (ref) {
                   target_node = binder_get_node_refs_for_txn(
                            ref->node, &target_proc,
                            &return_error);
              } else {
                   binder_user_error("%d:%d got transaction to invalid handle\n",
                               proc->pid, thread->pid);
                   return_error = BR_FAILED_REPLY;
              }
              binder_proc_unlock(proc);
         }
通过 handle 找到 target node,都不再难理解。
```

### B.5 binder\_proc\_transaction 函数

```
} else {
         node->has_async_transaction = true;
    }
}
binder_inner_proc_lock(proc);
if (proc->is_dead || (thread && thread->is_dead)) {
     binder_inner_proc_unlock(proc);
    binder_node_unlock(node);
     return false;
}
if (!thread && !pending async)
     thread = binder_select_thread_ilocked(proc);
if (thread)
     binder_enqueue_thread_work_ilocked(thread, &t->work);
else if (!pending_async)
     binder_enqueue_work_ilocked(&t->work, &proc->todo);
else
     binder_enqueue_work_ilocked(&t->work, &node->async_todo);
if (!pending_async)
     binder wakeup thread ilocked(proc, thread, !oneway /* sync */);
binder_inner_proc_unlock(proc);
binder_node_unlock(node);
return true;
```

这段代码的主要功能就是,如果没有指定的 thread 的话,就为它找一个 thread,通过 binder\_select\_thread\_ilocked 来实现。如果有了指定线程将 work 加入它的 todo 列表: binder\_enqueue\_thread\_work\_ilocked。否则根据是否是 oneway 加入到 proc 的 todo 或者 async\_todo 列表。最后就是唤醒目标线程了: binder\_wakeup\_thread\_ilocked。

# 5.5 binder\_thread\_read 函数

}

上面的描述的内容理解后, binder thread read 的内容就容易理解了。

通过 binder\_wait\_for\_work 等待当前线程或者进程被唤醒;通过binder\_dequeue\_work\_head\_ilocked 去获取需要处理的work;这里主要处理的是

BINDER\_WORK\_TRANSACTION 类型的 work,不过它也不介意接点私活,比如 error 处理等; 然后它会对得到的 work 进行一些处理,就可以返回到用户空间了。

内核层的讲述就到此为止了,有些疑问可能在框架层中提到。