理解 binder--框架层

如果已经对 binder 内核中的实现有了了解, binder 的框架层的实现与内核层有着一种对应关系,理解起来并不复杂。之前说过,binder 内核要借助于 service manager 的实现来完成功能。这里就从 service manager 开始来理解框架代码吧。

frameworks/native/cmds/servicemanager/main.cpp

```
int main(int argc, char** argv) {
    if (argc > 2) {
        LOG(FATAL) << "usage: " << argv[0] << " [binder driver]";
    }

    const char* driver = argc == 2 ? argv[1] : "/dev/binder";

    sp<ProcessState> ps = ProcessState::initWithDriver(driver);
    ps->setThreadPoolMaxThreadCount(0);
    ps->setCallRestriction(ProcessState::CallRestriction::FATAL_IF_NOT_ONEWAY);

    sp<ServiceManager> manager = new ServiceManager(std::make_unique<Access>());
    IPCThreadState::self()->setTheContextObject(manager);
    ps->becomeContextManager(nullptr, nullptr);

    IPCThreadState::self()->joinThreadPool();

    // should not be reached
    return EXIT_FAILURE;
}
```

以上是 service manager 的主函数,之前就曾引用过,这里我们从框架的角度来再认识一次。

—. ProcessState

之前的描述中,我们已经强调过 binder 在内核中是借助于驱动程序的框架实现的,而它的表现形式就是一个文件。要使用 binder,首先要做的一件事就是打开 binder 的设备文件——"/dev/binder"。 在 c++框架层,这个工作就是由 ProcessState 来实现的。

frameworks/native/libs/binder/ProcessState.cpp

```
static int open driver(const char *driver)
         int fd = open(driver, O RDWR | O CLOEXEC);
         if (fd >= 0) {
              int vers = 0;
              status t result = ioctl(fd, BINDER VERSION, &vers);
              if (result == -1) {
                   ALOGE("Binder ioctl to obtain version failed: %s", strerror(errno));
                   close(fd);
                   fd = -1;
              }
              if (result != 0 | | vers != BINDER_CURRENT_PROTOCOL_VERSION) {
                 ALOGE("Binder driver protocol(%d) does not match user space protocol(%d)!
ioctl() return value: %d",
                        vers, BINDER CURRENT PROTOCOL VERSION, result);
                   close(fd);
                   fd = -1;
              }
              size_t maxThreads = DEFAULT_MAX_BINDER_THREADS;
              result = ioctl(fd, BINDER SET MAX THREADS, &maxThreads);
              if (result == -1) {
                   ALOGE("Binder ioctl to set max threads failed: %s", strerror(errno));
              }
         } else {
              ALOGW("Opening '%s' failed: %s\n", driver, strerror(errno));
         }
         return fd;
    }
```

以上是从 ProcessState 中截取出来的代码,其实 ProcessState 的主要工作都集中在这段函数里了。通过 int fd = open(driver, O_RDWR | O_CLOEXEC); 打开文件设备,通过 ioctl 确认版本和设置最大的线程数。再啰嗦一次,当内核发现接收命令的线程数不够的时候,它会发一个 BC_SPAWN_LOOPER 命令给客户空间,客户空间(其实这里就是 ProcessState)就可以自行再启动一个线程去接收命令。这个你可以看看 spawnPooledThread 的实现。

ProcesState 是通过单件的形式提供的,构造和析构函数都是 private 类型的,只能通过静态函数 self 或者 initWithDriver 来实现对它的访问。保证了每个进程只能有一个 ProcessState 对象,也就只能调用一次 open 去打开文件。这也就意味着在内核层只会为进程生成一个 binder_proc。

回到 service manager 的代码,对于 ProcessState 的最后调用是:

IPCThreadState::self()->setTheContextObject(manager);

这个函数是我们之前说过的,帮助生成一个上下文 binder_node 对象,客户端的对应,稍后会专门去讲。

二, IPCThreadState

binder 设备打开之后,就可以进行进程间的通信了。内核篇已经讲解过这个是靠 ioctl 发送 BINDER_WRITE_READ 命令来实现的。而我们可以在 IPCThreadState.cpp 中找到以下的代码:

ioctl(mProcess->mDriverFD, BINDER_WRITE_READ, &bwr)

这段代码在 IPCThreadState::talkWithDriver 中,也只在这个函数里可以找到,也就是说 所有通信相关的代码都需要经过 talkWithDriver 来实现。

talkWithDriver 的代码不复杂,除了错误处理和 log,就是调用 ioctl 了,之前已经展开过 binder write read 结构,所以这里也没必要再说了。

再次回到 service manager 的代码:

IPCThreadState::self()->joinThreadPool();

函数最后调用的是以上函数,这里的作用就很明显了,让进程进入循环等待要处理的命令。

```
void IPCThreadState::joinThreadPool(bool isMain)
         mOut.writeInt32(isMain?BC ENTER LOOPER:BC REGISTER LOOPER);
         status_t result;
         do {
              processPendingDerefs();
              // now get the next command to be processed, waiting if necessary
              result = getAndExecuteCommand();
              if (result < NO_ERROR && result != TIMED_OUT && result != -ECONNREFUSED &&
result != -EBADF) {
                     mProcess->mDriverFD, result);
              }
              // Let this thread exit the thread pool if it is no longer
              // needed and it is not the main process thread.
              if(result == TIMED_OUT && !isMain) {
                   break;
              }
         } while (result != -ECONNREFUSED && result != -EBADF);
         (void*)pthread_self(), getpid(), result);
         mOut.writeInt32(BC_EXIT_LOOPER);
         talkWithDriver(false);
```

这段函数中循环开始和结束前的 BC_ENTER_LOOPER, BC_EXIT_LOOPER 的设置,是用来告诉内核该线程进入循环处理。processPendingDerefs 用来辅助客户进程空间的清理工作,这里都不再展开。往下看 getAndExecuteCommand 的实现:

```
status_t IPCThreadState::getAndExecuteCommand()
{
    status_t result;
    int32_t cmd;

    result = talkWithDriver();
    if (result >= NO_ERROR) {
        size_t IN = mIn.dataAvail();
        if (IN < sizeof(int32_t)) return result;
        cmd = mIn.readInt32();
        result = executeCommand(cmd);
    }

    return result;
}</pre>
```

我将这段代码中间的错误处理以及记录性能的代码都删了,剩下真正要执行的代码,其实就是 talkWithDriver 与 executeCommand 两个函数。talkWithDriver 之前说过了,当有消息发到当前线程的时候,ioctl 会从内核层返回,而所获得传输数据就在 binder_write_read 结构中,这里被保存到了 mln 中。当得到数据以后,就可以执行 executeCommand 了 。

```
status_t IPCThreadState::executeCommand(int32_t cmd)
{
    BBinder* obj;
    RefBase::weakref_type* refs;
    status_t result = NO_ERROR;

    switch ((uint32_t)cmd) {
    case BR_ERROR:
        result = mIn.readInt32();
        break;
```

BINDER_WRITE_READ 又支持不同的子命令,executeCommand 就针对不同的命令就行处理。当然我们最关心的是对于 BR_TRANSACTION 的处理:

一样去除了错误处理,我们看到这里对 tr.target.ptr 做判断,ptr 为 0 的时候,代表着是全局上下文 binder_node 对象,它由 service manager 拥有,调用一下函数:

error = the_context_object->transact(tr.code, buffer, &reply, tr.flags);

而在其它情形下的调用是

这里看到 tr.cookie 将被转化为 BBinder 对象,然后调用 transact 函数。

tr.cookie 的内容其实与 tr.target.ptr 相同,可以这么调用是因为在发送 BR_TRANSACTION 命令前,需要发送 BC_INCREFS 命令,而在处理 BC_INCREFS 之后,tr.cookie 为被设置成tr.target.ptr。(大概是这个意思,我就不去纠结这个问题了。)

这里我们看到了对 BBinder 对象的调用,而这是下一节相关的内容。

另外提的一点是 IPCThreadState 貌似是单件模式,与 ProcessState 类似的调用模式。事实上并不是,这里用到了线程局部存储,每个线程在第一次调用 IPCThreadState 的时候都会生成自己的 IPCThreadState 对象。不过在线程层面它又确实是单件,每个线程只会有一个 IPCThreadState 对象。

三, BBinder

一会我们我看到 BnInterface, BpInterface 等, 先简要描述一下。Bn 代表着 Binder native, 其实就是提供服务的一端,Bp 代表着 Binder proxy,也就是请求服务的一方。

直接去看这部分的代码,有点绕,换个思路,如果换成我们自己去实现这部分代码该如何处理。这部分代码的说明将以 AudioFlinger 的代码来说明,因为 Service Manager 的代码改成了 aidl 实现,多少影响了熟悉的过程。另外我自己本身熟悉 binder 的目的就是为了熟悉 AudiioFlinger。

还是从一段旧代码开始:

}

这是 Andorid1.0 时候的代码了,放到这儿就是为了理解简单,稍后我们给出新代码,不过除了增加了复杂性,也看不出新代码有多少优势。


这段代码是 AudioFlinger 的初始化代码,可以看到这里 new 出一个 AudioFlinger 对象后,直接就传到了 addService 中。调用处甚至都没有保存新生成的对象,任其自身自灭了。(这里 AudioFlinger 对象只所以没有被销毁,和 android 的智能指针实现有关。感兴趣的是可以找 sp 的相关文章看看)我们知道这个对象将被内核保存,然后接收其它线程发送过来的消息。IPCThreadState 中,我们介绍过,executeCommand 中需要一个 transact 函数:

error = reinterpret_cast<BBinder*>(tr.cookie)->transact(tr.code, buffer,


&reply, tr.flags);

一个进程中可以有多个 Binder 对象,比如 mediaservice 中有 AudioFlinger 对象,还有 AudioPolicyService 等对象。所以 transact 需要是个虚函数,每个 binder 对象都需要有自己的 实现。

总结一下: 所有的 binder 对象,其实只需要有一个 transact 虚函数,理论上就可以运行起来。所以最简洁的结构,如下图,Binder 就可以运行起来。



Binder 框架的实现者可能认为这个太过简单了,所以往复杂里写了写代码,不过不要紧, 复杂也没多少代码,一步一步来看。



依照上图,我们来看看,这些类都提供了什么。

3.1 IInterface

frameworks/native/libs/binder/include/binder/IInterface.h

class IInterface: public virtual RefBase

```
{
public:
           IInterface();
           static sp<IBinder> asBinder(const IInterface*);
           static sp<IBinder> asBinder(const sp<IInterface>&);
protected:
    virtual
                             ~IInterface();
    virtual IBinder*
                            onAsBinder() = 0;
};
    Binder 的调用者和实现者其实使用的是同一个接口,框架的设计者认为它们需要从
同一个接口继承,也就是这里的 literface。这里实现了两个静态函数 asBinder,实现者
也就是 Bn 开始的类其实也用不上该函数。不过还是提供了实现,返回的其实就是 this。
    简单看一下:
    sp<IBinder> IInterface::asBinder(const IInterface* iface)
    {
       if (iface == nullptr) return nullptr;
       return const_cast<IInterface*>(iface)->onAsBinder();
   }
    template<typename INTERFACE>
    IBinder* BnInterface<INTERFACE>::onAsBinder()
    {
       return this;
   }
    而对于调用测,也就是 Bp 开始的类,返回的是 remote,这个我们后面会碰到:
    template<typename INTERFACE>
    inline IBinder* BpInterface<INTERFACE>::onAsBinder()
    {
       return remote();
   }
```

3.2 IAudioFlinger

```
IAudioFlinger 直接继承于 IIterface。
Frameworks/av/include/media/IAudioFlinger.h
class IAudioFlinger: public IInterface
{
```

```
public:
            DECLARE_META_INTERFACE(AudioFlinger);
       };
       IAudioFlinger 也是个接口类,不会真正实现,它为 Bn 和 Bp 提供了共同的通信接
    口,这个是我们后一部分的主要内容。
       这里简单提一下 DECLARE_META_INTERFACE,这是一个宏定义,在 IInterface.h 中。
   这里简单展开一下:
   public:
       static const ::android::String16 descriptor;
       static ::android::sp<IAudioFlinger> asInterface(
               const ::android::sp<::android::IBinder>& obj);
       virtual const ::android::String16& getInterfaceDescriptor() const;
       IAudioFlinger();
       virtual ~IAudioFlinger();
       static bool setDefaultImpl(std::unique_ptr<IAudioFlinger> impl);
       static const std::unique_ptr<IAudioFlinger>& getDefaultImpl();
   private:
       static std::unique_ptr<IAudioFlinger> default_impl;
   public:
        可以看到就是用来定义变量和函数,后续我们会提一下 asInterface。
       而 IMPLEMENT_META_INTERFACE 就是用来展开这些函数的实现,可以自己替换看
    看。
3.3 IBinder
       这里提供了一些 binder 可能用到的公共函数接口,比如 pingBinder, dump 等。最重
    要的就是:
       virtual status_t
                           transact(
                                     uint32_t code,
                                               const Parcel& data,
                                               Parcel* reply,
                                               uint32_t flags = 0) = 0;
    Bp 端用来传输数据, Bn 端用来接收数据。
       剩下的一些接口吧,很多对于 Bn 端来说并没有意义,比如:
       // NOLINTNEXTLINE(google-default-arguments)
       status_t BBinder::linkToDeath(
           const sp<DeathRecipient>& /*recipient*/, void* /*cookie*/,
            uint32_t /*flags*/)
```

{

```
return INVALID_OPERATION;

// NOLINTNEXTLINE(google-default-arguments)

status_t BBinder::unlinkToDeath(
    const wp<DeathRecipient>& /*recipient*/, void* /*cookie*/,
    uint32_t /*flags*/, wp<DeathRecipient>* /*outRecipient*/)

{
    return INVALID_OPERATION;
}
```

3.4 BBinder

BBinder 呢,和 IBinder 看起来没多少区别,只是这一层不再是接口,而是将一些函数做了实现,比如上面抄到的 linkToDeatch。另外就是新增了,

```
virtual status_t
                   onTransact( uint32_t code,
                                          const Parcel& data,
                                          Parcel* reply,
                                          uint32_t flags = 0);
这个,需要我们看看 transact 的实现:
// NOLINTNEXTLINE(google-default-arguments)
status_t BBinder::transact(
    uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
{
    data.setDataPosition(0);
    status_t err = NO_ERROR;
    switch (code) {
         case PING_TRANSACTION:
              err = pingBinder();
              break;
         case EXTENSION_TRANSACTION:
              err = reply->writeStrongBinder(getExtension());
              break;
         case DEBUG_PID_TRANSACTION:
              err = reply->writeInt32(getDebugPid());
              break;
         default:
              err = onTransact(code, data, reply, flags);
              break:
    }
```

```
// In case this is being transacted on in the same process.
if (reply != nullptr) {
    reply->setDataPosition(0);
}

return err;
}
```

transact 实现了一些基本的命令,而剩下的任务就由 onTransact 来接着去实现了,继承 类只要实现 onTransact 就好了。

不过呢 BBinder 在 onTransact 中又加了几个命名,这个我也搞不清楚它为啥不放在 transact 中呢,所以继承类的中的 onTransact 中最后的代码都应该是:

default:

return BBinder::onTransact(code, data, reply, flags);

3.4 BnAudioFlinger

virtual sp<IInterface>

virtual const String16&

```
class BnAudioFlinger: public BnInterface<IAudioFlinger>
{
public:
    virtual status_t
                      onTransact( uint32_t code,
                                       const Parcel& data,
                                       Parcel* reply,
                                       uint32_t flags = 0);
    // Requests media.log to start merging log buffers
    virtual void requestLogMerge() = 0;
};
    这里可以看到,BnAudioFlinger继承自BnInterface<lAudioFlinger>, 它最重要的作用是是实
现了 onTransact 函数。
    不过在看 onTransact 之前,我们先看看 BnInterface。
template<typename INTERFACE>
class BnInterface: public INTERFACE, public BBinder
{
public:
```

getInterfaceDescriptor() const;

queryLocalInterface(const String16& _descriptor);

```
protected:
    typedef INTERFACE BaseInterface;
    virtual IBinder* onAsBinder();
};

简化一下 BnInterface,可以是:
    class BnInterface : public IAudioFlinger, public BBinder
```

这样 BnInterface 就是继承了 IAudioFlinger 和 BBinder,然后它最重要的任务就是重新实现了 queryLocalInterface 和 getInterfaceDescriptor,以及 onAsBinder。

这里之所以应用模板是因为 BnInterface<lAudioFlinger> 相当于重新定义了一个类,不用本模块的话,就需要定义很多新的类,比如 BnInterfaceAudioFlinger。

相对于 BnInterface 的定义,Bp 端的定义是 BpInterface,这连个模板定义的目的是区别 开 IAudioFlinger, 毕竟客户端与服务端的实现还是有差别的。

3.5 BinderService

```
template<typename SERVICE>
class BinderService
{
public:
    static status_t publish(bool allowIsolated = false,
         int dumpFlags = IServiceManager::DUMP_FLAG_PRIORITY_DEFAULT) {
         sp<IServiceManager> sm(defaultServiceManager());
         return sm->addService(String16(SERVICE::getServiceName()), new SERVICE(),
                        allowIsolated,dumpFlags);
    }
    static void publishAndJoinThreadPool(
              bool allowIsolated = false,
              int dumpFlags = IServiceManager::DUMP_FLAG_PRIORITY_DEFAULT) {
         publish(allowIsolated, dumpFlags);
         joinThreadPool();
    }
    static void instantiate() { publish(); }
    static status_t shutdown() { return NO_ERROR; }
private:
    static void joinThreadPool() {
         sp<ProcessState> ps(ProcessState::self());
```

3.6 BnAudioFlinger::onTransact

其实开始的时候就说过了,对于 binder 来说,最重要就是 transact 函数了。由于之前说过的修改,这里就成了 onTransact 函数。来看看这部分代码的实现。


这里是客户端发送一个 SET_MODE 命令过来,onTransact 的实现其实也简单,读取客户端传来的值,调用虚函数 setMode,然后返回。

```
我们顺便再看看客户端发送消息的函数:
virtual status_t setMode(audio_mode_t mode)
{
    Parcel data, reply;
    data.writeInterfaceToken(IAudioFlinger::getInterfaceDescriptor());
    data.writeInt32(mode);
    remote()->transact(SET_MODE, data, &reply);
```

```
return reply.readInt32();
}
```

以上是 BpAudioFinger 中的函数,发送请求其实就是将 SET_MODE 作为 code 发送给服务端。

四, BpAudioFlinger



BpAudioFlinger 的理解,先从类继承关系开始吧。可以看到 BpAudioFlinger 没有从 IBinder 直接继承,而是通过 BpRefBase 来指向一个 IBinder 对象。这就是面向对象里所讨论的"is-a"和"has-a"的问题了。对于实现端来说,BnAudioFlinger 的指针对象被直接传给了内核,那

么它应该是一个 binder 了。但对于应用侧来说,它会从内核得到一个 handle,其实是服务端 binder 对象的一个编号数字,算不上是 binder 对象,所以这里是"has-a"的关系。这里只是顺便提提,面向对象的内容,自行理解吧。

其实对于应用侧,我们可以只关注于两件事,一是如何生成一个 Bp 对象,另外一个就是如何发送消息。

先来看第一个问题,先看看 BpAudioFlinger 如何来的,AudioSyste.cpp 中有下函数,用来得到 BpAudioFlinger:

```
const sp<IAudioFlinger> AudioSystem::get_audio_flinger()
{
    sp<IAudioFlinger> af;
    {
        Mutex::Autolock _l(gLock);
        if (gAudioFlinger == 0) {
            sp<IServiceManager> sm = defaultServiceManager();
            sp<IBinder> binder;

        binder = sm->getService(String16("media.audio_flinger"));
        binder->linkToDeath(gAudioFlingerClient);

        gAudioFlinger = interface_cast<IAudioFlinger>(binder);
    }
    af = gAudioFlinger;
}
return af;
}
```

这里看到,需要调用 ServiceManager 提供的 getService 函数,以及 Ilterface.h 中定义的 interface_cast。

getService 是用来生成一个 BpBinder 对象,来看看 IServiceManager.cpp 中的代码(这里 我截取了早一点版本上的代码,最新代码改成了 aidl 实现,我没有最新版本的编译环境,没 有挨 aidl 生成的代码)

```
virtual sp<IBinder> getService(const String16& name) const
{
    unsigned n;
    for (n = 0; n < 5; n++){
        sp<IBinder> svc = checkService(name);
        if (svc != NULL) return svc;
        ALOGI("Waiting for service %s...\n", String8(name).string());
        sleep(1);
    }
    return NULL;
```

```
}
virtual sp<IBinder> checkService( const String16& name) const
    Parcel data, reply;
    data.writeInterfaceToken(IServiceManager::getInterfaceDescriptor());
    data.writeString16(name);
    remote()->transact(CHECK_SERVICE_TRANSACTION, data, &reply);
    return reply.readStrongBinder();
}
    这里可以看到最后的 reply.readStrongBinder()返回了一个 Binder 对象,然后经过层
层调用,最后调用到的函数是
    sp<IBinder> ProcessState::getStrongProxyForHandle(int32_t handle)
    感兴趣的可以自己追踪一下。这里最终传过来的是一个 handle, 说过好多次了其实
就是一个内核提供的一个索引值,然后用它生成一个 BpBinder 对象:
    b = BpBinder::create(handle);
    当然这里的叙述忽略了一些实现细节,比如在 ProcessState 中将保证每个 handle
只生成一个 BpBinder 对象。
    BpBinder 对象有了,接下来应该看:
    gAudioFlinger = interface cast<IAudioFlinger>(binder);
    interface_cast 代码:
    template<typename INTERFACE>
    inline sp<INTERFACE> interface_cast(const sp<IBinder>& obj)
    {
        return INTERFACE::asInterface(obj);
    最后调用到的其实是 IAudioFlinger 中的 asInterface, 宏定义的函数:
    ::android::sp<I##INTERFACE> I##INTERFACE::asInterface(
                                                                 \
            const ::android::sp<::android::IBinder>& obj)
    {
                                                                         ١
        ::android::sp<I##INTERFACE> intr;
        if (obj != nullptr) {
            intr = static_cast<!##INTERFACE*>(
                obj->queryLocalInterface(
                        I##INTERFACE::descriptor).get());
            if (intr == nullptr) {
                intr = new Bp##INTERFACE(obj);
            }
        }
```

```
return intr;
}

BbBinder 没有实现 queryLocalInterface,所以调用的是默认实现,永远返回 nullptr。

sp<IInterface> IBinder::queryLocalInterface(const String16& /*descriptor*/)
{
    return nullptr;
}

最终调用的函数是:
```

intr = new Bp##INTERFACE(obj);

其实就是 new BpAudioFlinger(obj),用 BpBinder 对象构建 BpAudioFlinger。BpRefBase 中定义了 remote 函数,其实就是用它来得到 BpBinder 对象,然后 BpAudioFlinger 就可以通过 remote 来反问 BpBinder 对象了。

传送数据是通过 BpBinder 调用 IPCThreadState::transact 来实现。

到此框架层的主干代码基本介绍过了,还有就是 parcel.cpp 了。它是用来帮忙生成和读取传送的数据的。代码很长但不难,就不再这儿展开了。