

# C Language 进阶

# 1.非局部跳转语句---setjmp和longjmp函数

### 特点

非togo语句在函数内实施跳转,而是在栈上跳过若干调用帧,返回到当前函数调用路径上的某一语句. 头文件包含#include<setjmp.h>.

Void longjmp(jmp\_buf env,int val);

返回值:若直接调用则返回0,若从longjmp调用返回则返回非0值

注: setjmp参数evn的类型是一个特殊的类型jmp\_buf,这一数据类型是某种形式的数组,其中存放在调用longjmp时能用来恢复栈状态的所有信息.因为需要在另一个函数中引用env变量,所以规范的处理方式是将env变量定义为全局变量。

#### 使用方法

在希望返回到的位置调用setjmp, 当检查到一个错误时,则以两个参数调用longjmp函数,第一个就是在调用setjmp时所用的env, 第二个参数是具有非0值的val, 它将成为从setjmp处返回的值.使用第二个参数的原因是对于一个setjmp可以有多个longjmp。

注:在使用longjmp跳转到setjmp中时,程序主动的退出了! 相当于抛出一个异常退出! 使用setjmp和longjmp要注意以下几点:

- 1. setjmp与longjmp结合使用时,它们必须有严格的先后执行顺序,也即先调用setjmp函数,之后再调用longjmp函数,以恢复到先前被保存的"程序执行点"。
- 2. 不要假设寄存器类型的变量将总会保持不变.在调用longjmp之后,通过setjmp所返回的控制流中,程序中寄存器类型的变量将不会被恢复。 寄存器类型的变量一般都是临时变量,在C语言中,通过register定义,或直接嵌入汇编代码的程序。
- 3. longjmp必须在setjmp调用之后,而且longjmp必须在setjmp的作用域之内.

# 2. 位字段(bit-field)

在存储空间很宝贵的情况下,有可能需要将多个对象保存在一个机器字中,一种常用的方法是:使用类似于编译器符号表的单个二进制位标志集合,外部强加的数据格式(如设备接口等寄存器)经常需要从字的分值中读取数值.通常采用的方法是:定义一个于相关位的位置对应的"屏蔽码"集合,如:

```
#define KEYWORD (1<<0)
#define EXTRENAL (1<<2)
#define STATIC (1<<3)</pre>
```

#### 或者

```
enum{
    KEYWORD = 01,
    EXTRENAL = 02,
    STATIC = 04
};
```

这些数字必须是2的幂,这样就可以用移位运算,屏蔽运算以及补码运算进行简单的操作.比如:

```
flags |= EXTEERNAL | STATIC;//置1
flags &= ~(EXTEERNAL | STATIC);//置0
```

尽管这样的方法容易掌握,但是C语言提供了一种可以替代的方法,即直接定义和方位一个位字段的能力,不必通过以上的逻辑运算符,即位字段.通过位字段,以上的#define定义可以用以下的语句替代:

```
struct {
    unsigned int is_keyword : 1;
    unsigned int is_extern : 1;
    unsigned int is_static : 1;
}flafs;
```

这里定义一个变量flags,它包含3个1位的字段,冒号后的数字表示字段的宽度(用二进制位数表示),字段被声明为unsigned int,以保证它们的无符号量.

单个字段的引用方式与其他结构成员相同,例如:

```
flags.is_keyword,
flags.is_extern
```

等;字段的作用与小整数相似,同其他整数一样,字段可以出现在算数表达式中,因此,可以表示为:

```
flags.is_extern = flags.is_static = 1;//置1
flags.is_extern = flags.is_static = 0;//置0
if(flags.is_extern == 0 && flags.is_static == 0)
.../用于对is_extern和is_static的测试
```

字段的所有属性几乎都同具体的实现有关,字段可以不命名,无名字段(只有冒号和宽度)起填充作用,特殊宽度0可以用来强制在下一边界上对齐.字段不是数组,没有地址,不能做&取地址操作.

## 3. 结构数组

对于大小相同但是类型不同的数组,定义结构体数组对其很有帮组.例如:

```
char *keyword[NKEYS];
int keycount[NKEYS];
```

这两个数组大小相同,因此 可以用另一种不同的组织方式,也就是结构数组.形如:

```
struct key{
    char *word;
    int count;
}keytab[NKEYS];
```

因此两个数组用一个结构体数组即可定义.

# 4. (C++)inline关键字

## 背景

inline关键字用来定义一个类的内联函数,引入它的主要原因是用它替代C中表达式形式的宏定义。

表达式形式的宏定义如:

```
#define ExpressionName(Var1, Var2) ((Var1)+(Var2))*((Var1)-(Var2))
```

### 取代这种形式的原因如下:

1. C中使用#define这种形式宏定义的原因是因为,C语言是一个效率很高的语言,这种宏定义在形式及使用上像一个函数,但它使用预处理器实现,没有了参数压栈,代码生成等一系列的操作,因此,效率很高,这是它在C中被使用的一个主要原因。

- 2. 这种宏定义在形式上类似于一个函数,但在使用它时,仅仅只是做预处理器符号表中的简单替换,因此它不能进行参数有效性的检测,也就不能享受C++编译器严格类型检查的好处,另外它的返回值也不能被强制转换为可转换的合适的类型,这样,它的使用就存在着一系列的隐患和局限性。
- 3. 在C++中引入了类及类的访问控制,这样,如果一个操作或者说一个表达式涉及到类的保护成员或私有成员,你就不可能使用这种宏定义来实现(因为无法将this指针放在合适的位置)。
- 4. inline 推出的目的,也正是为了取代这种表达式形式的宏定义,它消除了宏定义的缺点,同时又很好地继承了宏定义的优点。

### 对上面的1-3点,阐述如下:

- 1. inline 定义的类的内联函数,函数的代码被放入符号表中,在使用时直接进行替换,(像宏一样展开), 没有了调用的开销,效率也很高。
- 2. 很明显,类的内联函数也是一个真正的函数,编译器在调用一个内联函数时,会首先检查它的参数的类型,保证调用正确。然后进行一系列的相关检查,就像对待任何一个真正的函数一样。这样就消除了它的隐患和局限性。
- 3. inline 可以作为某个类的成员函数,当然就可以在其中使用所在类的保护成员及私有成员。

### 在何时使用inline函数:

首先,你可以使用inline函数完全取代表达式形式的宏定义。

另外要注意,内联函数一般只会用在函数内容非常简单的时候,这是因为,内联函数的代码会在任何调用它的 地方展开,如果函数太复杂,代码膨胀带来的恶果很可能会大于效率的提高带来的益处。**内联函数最重要的使 用地方是用于类的存取函数**。

简单提一下inline 的使用吧: 1.在类中定义这种函数:

```
class ClassName{
    ....
    //如果在类中直接定义,不需要用inline修饰,编译器自动化为内联函数
    INT GetWidth(){return m_lPicWidth;};//此说法在《C++ Primer》中提及
    ....
}
```

### 2.在类外定义前加inline关键字:

```
class Account {
  public:
    Account(double initial_balance) { balance = initial_balance; } //与1相同
    double GetBalance(); //在类中声明
    double Deposit(double Amount);
    double Withdraw(double Amount);
    private:
        double balance;
};
```

```
inline double Account::GetBalance() { return balance; } //在类外定义时添加inline关键字
inline double Account::Deposit(double Amount) { return ( balance += Amount ); }
inline double Account::Withdraw(double Amount) { return ( balance -= Amount ); }
```

### 注意

- 1. inline说明对编译器来说只是一种建议,编译器可以选择忽略这个建议。比如,你将一个长达1000多行的函数指定为inline,编译器就会忽略这个inline,将这个函数还原成普通函数。
- 2. 在调用内联函数时,要保证内联函数的定义让编译器"看"到,也就是说内联函数的定义要在头文件中, 这与通常的函数定义不一样。但如果你习惯将函数定义放在CPP文件中,或者想让头文件更简洁一点, 可这样做:

```
//SomeInline.h中
#ifndef SOMEINLINE_H
#define SOMEINLINE_H
inline Type Example(void);
//.....其他函数的声明
#include"SomeInlie.cpp" //源文件后缀名随编译器而定
#endif
```

以上方法是通用、有效的,可放心使用,不必担心在头文件包含CPP文件会导致编译错误。

linux内核和其他一些开源的代码中, 经常会遇到这样的代码:

```
do{
...
}while(0)
```

这样的代码一看就不是一个循环,do..while表面上在这里一点意义都没有,那么为什么要这么用呢?

# 5. (C)do{...}while(0)的作用

实际上,do{...}while(0)的作用远大于美化你的代码。 总结起来这样写主要有以下几点好处: 
 C语言进阶.md
 2024-04-28

## 1. 辅助定义复杂的宏

避免引用的时候出错: 举例来说, 假设你需要定义这样一个宏:

```
#define DOSOMETHING()\
     foo1();\
     foo2();
```

这个宏的本意是,当调用DOSOMETHING()时,函数foo1()和foo2()都会被调用。但是如果你在调用的时候这么写:

```
if(a>0)
DOSOMETHING();
```

因为宏在预处理的时候会直接被展开,你实际上写的代码是这个样子的:

```
if(a>0)
foo1();
foo2();
```

这就出现了问题,因为无论a是否大于0, foo2()都会被执行,导致程序出错。 那么仅仅使用{}将foo1()和foo2()包起来行么?

我们在写代码的时候都习惯在语句右面加上分号,如果在宏中使用{},代码里就相当于这样写了: "{...};",展开后就是这个样子:

```
if(a>0)
{
    foo1();
    foo2();
};
```

这样甚至不会编译通过。所以,很多人才采用了do{...}while(0);

 C语言进阶.md
 2024-04-28

```
}while(0)\
...
if(a>0)
DOSOMETHING();
```

这样, 宏被展开后, 才会保留初始的语义。

GCC提供了Statement-Expressions用以替代do{...}while(0); 所以你也可以这样定义宏:

## 2. 避免使用goto对程序流进行统一的控制

有些函数中,在函数return之前我们经常会进行一些收尾的工作,比如free掉一块函数开始malloc的内存,goto一直都是一个比较简便的方法:

```
int foo()
{
    somestruct* ptr = malloc(...);

    dosomething...;
    if(error)
    {
        goto END;
    }

    dosomething...;
    if(error)
    {
        goto END;
    }
    dosomething...;

END:
    free(ptr);
    return 0;
}
```

由于goto不符合软件工程的结构化,而且有可能使得代码难懂,所以很多人都不倡导使用,那这个时候就可以用do{}while(0)来进行统一的管理:

```
int foo()
{
    somestruct* ptr = malloc(...);

    do{
        dosomething...;
        if(error)
        {
             break;
        }

        dosomething...;
        if(error)
        {
             break;
        }

        dosomething...;
    }

    return 0;
}
```

这里将函数主体使用do()while(0)包含起来,使用break来代替goto,后续的处理工作在while之后,就能够达到同样的效果。

## 3. 避免空宏引起的warning

内核中由于不同架构的限制,很多时候会用到空宏,在编译的时候,空宏会给出warning,为了避免这样的warning,就可以使用do{}while(0)来定义空宏:

```
#define EMPTYMICRO do{}while(0)
```

## 4. 定义一个单独的函数块来实现复杂的操作:

当你的功能很复杂,变量很多你又不愿意增加一个函数的时候,使用do{}while(0);将你的代码写在里面,里面可以定义变量而不用考虑变量名会同函数之前或者之后的重复。

转载自: http://www.spongeliu.com/415.html

# 6. (常用数据结构)程序控制块

## 1. 程序控制块

从代码上看,程序控制块就是一个结构体.例如:

```
typedef struct tcb{
    char * tast_name; //任务名字
    int p; //任务重要级别
    int v_number; //版本号
    void (*fun)(void); //指向存储任务代码空间地址
}TCB;
```

操作系统可以通过这个结构体控制与之相关联的代码,因此把这种结构叫做程序控制块. 例子:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
//TCB定义
typedef struct tcb{
   char * task_name; //任务名字
   int p; //任务重要级别
   int v_number; //版本号
   void (*fun)(void); //指向存储任务代码空间地址
}TCB;
//任务1
void Task1()
   int i;
   for (i=0; i<10; i++)
       printf("1111111111\n");
}
//任务2
void Task2()
{
   int i;
   for (i=0; i<10; i++)
      printf("22222222222\n");
}
//任务3
void Task3()
   int i;
   for (i=0; i<10; i++)
      printf("3333333333333\n");
}
//创建控制块函数
TCB GreatTCB(char *name, int pp, int vnum, void (*f)())
{
   TCB tcb;
   tcb.task_name = name;
   tcb.p = pp;
```

```
tcb.v_number = vnum;
    tcb.fun = f;
    return tcb;
}
//主任务
int main()
    char name_buf[10];
    int t, i;
    //定义TCB数组大小
    TCB tcbTbl[3];
    //创建task
    tcbTbl[0] = GreatTCB("task1", 2, 1, Task1);
    tcbTbl[1] = GreatTCB("task2", 3, 4, Task2);
    tcbTbl[2] = GreatTCB("task3", 4, 4, Task3);
    printf("Input task name: ");
    gets(name_buf);
    t = 0;
    //seek
    for (i=0; i<3; i++)
        if (strcmp(tcbTbl[i].task_name, name_buf) == 0)
        {
            tcbTbl[i].fun();
            t = 1;
        }
        if (i == 2 && t == 0)
            printf("No %s\n", name_buf);
    return 0;
}
```

## 2. 控制块链表

为了方便管理和组织程序控制块,一版在TCB中再定义两个指针,一个前指针,一个后指针,用于把TCB组织起来,方便管理;并且当程序控制块数组过大时,还会单独定义一个数组,数组的各个元素分别按照顺序指向程序控制块链表,这样做的目的是为了提高程序运行速度,因为链表查询很耗时.

## 7. 位操作总结

位与&, 位或|, 位取反~, 位异或^。

1. 位与&, 位或|, 位取反~, 位异或^的特点总结

位与: (任何数,其实就是1或者0)与1位与无变化,与0位与变成0 位或: (任何数,其实就是1或者0)与1位或变成1,与0位或无变化 位异或: (任何数,其实就是1或者0)与1位异或会取反,与0位异或无变

## 2. 左移位<<和右移位>>的特点总结

(C语言的移位取决于数据类型)

对于无符号数, 左移时右侧补0 (相当于逻辑移位)

对于无符号数, 右移时左侧补0 (相当于逻辑移位)

对于有符号数, 左移时右侧补0 (叫算术移位, 相当于逻辑移位)

对于有符号数, 右移时左侧补符号位 (如果正数就补0, 负数就补1, 叫算术移

## 3. 小记

~ (0u) 是全1;

常与1做位运算,来得到想要的数;通过宏来置位,复位。

```
#define SET_NTH_BIT(x,n) (x|((1U)<<(n-1)));
#define CLEAR_NTH_BIT(x,n) (x & ~((1U)<<(n-1)));
```

# 8. 宏offsetof和宏container\_of

## 1. offsetof宏

```
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((int) &((TYPE *)0)->MEMBER)
```

作用: 用宏来计算结构体中某一个元素相对结构体首地址的偏移量;

原理:虚拟一个type类型的结构体,然后用type.member的方式来访问那个member元素,继而得到member相对整个变量首地址的偏移量;

思路: (TYPE \*) 0是一个强制类型转换,把0地址强制转换成一个指针,这个指针指向一个TYPE类型的结构体变量(实际上这个结构体变量可能不存在,但是只要我们不去引用这个指针就不会出错)。

## 2. container\_of宏

```
#container_of(ptr,type,member) ({\
    const typeof(((type *)0)->member) *__mptr=(ptr);\
    (TYPE*)((char*)__mptr-offsetof(type,member));})
```

两条语句,使用括号和大括号,\表示换行。

作用:知道一个结构体中某一个元素的指针,反推这个结构体变量的指针。继而可以得到结构体中其他元素的指针。

typeof关键字的作用是获得变量的类型。 原理: 先用typeof得到member元素的类型定义成一个指针, 然后用

 C语言进阶.md
 2024-04-28

这个指针减去该元素相对于整个结构体变量的偏移量,

偏移量通过offsetof获得,减去之后得到的就是整个结构体变量的首地址,再把这个地址强制转换类型陈 TYPE\*。