

CCNA 200-301 - Chapter 16: DHCP Configuration

الشابتر ملخص

- تلقائياً DNS و Default Gateway و Subnet Mask و IP Address يوزع DHCP.
- الراوتر على شبكة لكل DHCP Pool إنشاء يتم.
- منفصلين DNS Server و DHCP Server استخدام يفضل عملياً لكن، الراوتر على DHCP تشغيل يمكن اللابات في.
- تلقائياً IP على للحصول DHCP على الأجهزة ضبط يتم الإعداد بعد.
- Ping باستخدام الاتصال اختبار يمكن.
- الحاجة عند DHCP Pool حذف يمكن.

الإعدادات خطوات

1. configure terminal
2. ip dhcp pool Pool1
3. network 192.168.1.0 255.255.255.0
4. default-router 192.168.1.1
5. dns-server 8.8.8.8
6. do wr أو do copy running-config startup-config

Commands أهم

Command	Purpose
configure terminal	الدخول إلى Configuration Mode
ip dhcp pool Pool1	إنشاء DHCP Pool
network 192.168.1.0 255.255.255.0	الشبكة تحديد
default-router 192.168.1.1	Gateway التحديد
dns-server 8.8.8.8	DNS تحديد
do ping 192.168.1.2	الاتصال اختبار
do show ip interface brief	الواجهات عرض
do show ip route	Routing Table عرض
do wr	الإعدادات حفظ
do copy running-config startup-config	الإعدادات حفظ
no ip dhcp pool Pool1	DHCP Pool حذف
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10	التوزيع من عناوين مجموعة استثناء

ملاحظات

- لا يستخدم الأمر do مع no ip dhcp pool.
- Ping نجاح تعني !!!!!.
- Timeout تعني
- منفصلين DNS Server و DHCP Server استخدام يفضل الحقيقية الشبكات في.

DHCP من IP عناوين استثناء

من التالي الأمر باستخدام IP عناوين مجموعة أو عنوان توزيع من الراوتر على الموجود DHCP Server الدمنع يمكن
Global Configuration Mode:

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

192.168.1.1 إلى 192.168.1.10 من العناوين توزيع يمنع الأمر هذا فقط واحد عنوان استثناء أردت إذا

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1

استخداماته

- Default Gateway ال عنوان حجز.
- Static IP تستخدم التي والأجهزة والطابعات للسيرفرات عناوين حجز.
- معينة عناوين توزيع من DHCP ال منع.