

Chapter 12. 상속성

# 목차

- 1. 클래스간의 상속 관계
- 2. 상속 관계에서의 생성자
- 3. 업 캐스팅과 다운 캐스팅
- 4. 동적 바인딩과 가상함수
- 5. 완전 가상함수와 추상 클래스

# 학습목표

- 클래스간의 상속 관계를 갖도록 하는 방법을 익힌다.
- 상속 관계에서의 생성자의 특징을 살펴본다.
- 함수의 오버라이딩에 대해서 학습한다.
- 업 캐스팅과 다운 캐스팅의 개념과 그 활용법을 익힌다.
- 가상함수에 대해서 학습한다.
- 완전 가상함수를 갖는 추상 클래스를 설계한다.
- 객체지향 프로그래밍의 다형성을 학습한다.

# 01 클래스간의 상속관계

### ■ 상속의 의미

- ① 코드의 재활용을 목적으로 하는 개념이 상속이다.
- ② 상속은 부모에게 무엇인가를 물려받는 것을 의미한다.
- ③ 새로 만드는 클래스를 이미 정의된 클래스로부터 많은 기능을 모두 상속받아 정의한다.
- 4 부모가 되는 클래스를 기반(base) 클래스, 자식 클래스에 해당되는 클래스를 파생(derived) 클래스라 한다.

### ■ 기반 클래스와 파생 클래스 만들기

예) 상속을 이용해서 프로그램 코드를 어떻게 재활용할 수 있는지 Calc와 Add 및 Mul 클래스를 통해 살펴보자.

- ① 기반 클래스 Calc 만들기
  - Add와 Mul에서 **공통적으로 기술되는 멤버변수와 멤버함수들로 구성된 기반 클래스** Calc를 정의하고, 기반 클래스의 상속을 받는 파생 클래스 Add와 Mul을 만들어 두 클래스의 **공통된 내용이 아닌 서로** 다른 내용만 각 파생 클래스에서 정의한다.

[표 12-1] 접근 지정자의 접근 허용 범위

접근 지정자	자신의 클래스	파생 클래스	클래스 외부
private	0	X	Х
protected	0	0	Х
public	0	0	0

# 01 클래스간의 상속관계

■ Add와 Mul 클래스의 공통점만 가진 기반 클래스 Calc를 설계할 때는 Add와 Mul 클래스에서 private로 선언되는 멤버를 다음과 같이 protected로 변경하여 기반 클래스 Calc에서 상속받아 사용할 수 있게 해준다.

```
class Calc {
protected:
   int a;
   int b;
   int c;
public:
   void Init(int new A, int new B);
   void Prn();
void Calc::Init(int new A, int new B) {
   a=new_A;
   b=new B;
   c=0;
void Calc::Prn() {
   cout < a < < "₩t" < < b < < "₩t" < < c < endl;
```

# 01 클래스간의 상속관계

- ② 파생 클래스 Add와 Mul 만들기
  - 파생 클래스를 만들려면 우선 기반 클래스가 존재해야 한다. 파생 클래스를 새롭게 정의할 때는 다음 형식처럼 파생 클래스 뒤에 콜론(:)을 붙이고 기반 클래스를 기술한다.

• Add 클래스와 Mul 클래스는 Calc 클래스의 상속을 받도록 하고 <u>각 클래스에만 있는 특징을 추가</u>한다.

이미 존재하는 기반 클래스

```
class Add : public Calc {
 public:
    void Sum();
};

void Add::Sum() {
    c=a+b;
}
```

새롭게 생성되는 파생 클래스

```
class Mul : public Calc {
 public:
    void Gob();
};

void Mul::Gob() {
    c=a*b;
}
```

## 예제 12-1. 기반 클래스와 파생 클래스 설계하기(12\_01.cpp)

```
#include <iostream>
using namespace std;
class Calc {
protected:
 int a;
 int b;
 int c;
public:
 void Init(int new_A, int new_B);
 void Prn();
void Calc::Init(int new_A, int new_B) {
 a=new_A;
 b=new B;
 c=0;
void Calc::Prn() {
 cout < < a < < "\t" < < b < < "\t" < < c < endl;
class Add : public Calc {
public :
 void Sum();
};
```

```
void Add::Sum() {
 c=a+b;
class Mul : public Calc {
public:
 void Gob();
};
void Mul::Gob() {
 c=a*b;
void main() {
 Add x;
 x.Init(3, 5);
 Mul y;
 y.Init(2, 7);
 x.Sum();
                                                      _ D X
                 C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
 x.Prn();
                                      8
                            5
 y.Gob();
                                      14
 y.Prn();
```

- 상속 관계에 있는 클래스에서 생성자는 다음과 같은 특징을 갖는다.
  - 생성자는 멤버함수지만 상속할 수 없다 (파생 클래스의 생성자는 별도로 정의해야 한다).
  - ② 파생 객체가 생성되어도 **기반 클래스의 생성자까지 연속적으로 자동 호출**된다.

### ■ 생성자와 소멸자 호출 순서

상속 관계에 있는 파생 클래스의 객체를 생성하면, 자신의 생성자 뿐만 아니라 기반 클래스의 생성자도
 자동 호출되는데, 기반 클래스의 생성자가 먼저 호출되고 파생 클래스의 생성자가 나중에 호출된다.

# Add 객체(파생 클래스) Calc a b C 기반 클래스로부터 상속받은 메모리 영역 C Void init(int new\_A, int new\_B); Void Prn() Add 자기 자신 클래스의 메모리 영역 Void Sum()


[그림 12-1] 파생 클래스로 선언된 객체의 메모리 구조


### 예제 12-2. 상속 관계에서의 생성자와 소멸자 알아보기(12\_02.cpp)

```
01 #include < iostream >
                                                      22 {
02 using namespace std;
                                                      23
                                                           cout < < " 파생 클래스의 생성자 " < < endl;
                                                      24 }
03 class Base {
04 public:
                                                      25 Derived::~Derived()
   Base();
                                                      26 {
                                                           cout<<" 파생 클래스의 소멸자 "<<endl;
06 ~Base();
                                                      27
07 };
                                                      28 }
08 Base::Base()
                                                      29
09 {
                                                      30 void main()
10
     cout<<" 기반 클래스의 생성자 "<<endl;
                                                      31 {
11 }
                                                      32
                                                           Derived obj;
12 Base::~Base()
                                                      33 }
13 {
14
     cout < < " 기반 클래스의 소멸자 " < < endl;
                                                                                          _ D X
                                                       C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
15 }
                                                        기반 클래스의 생성자
                                                        파생 클래스의 생성자
16 class Derived: public Base {
                                                        파생 클래스의 소멸자
17 public:
                                                        기반 클래스의 소멸자
18
    Derived();
    ~Derived();
19
20 };
21 Derived::Derived()
```

### ■ 상속 관계에서 생성자 문제

- ●은 파생 클래스의 생성자가 암시적으로 기반 클래스의 기본 생성자를 자동으로 호출한다.
  - ❷처럼 매개변수를 갖는 생성자를 정의하면 C++ 컴파일러는 더 이상 기본 생성자를 제공하지 않게 된다.





- 파생 클래스에서 기반 클래스의 생성자를 명시적으로 호출하기
  - 기반 클래스의 생성자를 파생 클래스에서 명시적으로 호출하기 위해서는 <u>파생 클래스의 생성자를 정의할 때</u> : 을 기술한 후 기반 클래스의 생성자를 호출한다.
  - 명시적으로 기술하지 않아도 Add 클래스의 생성자는 자신의 기반 클래스인 Calc 클래스의 기본 생성자를 자동 호출한다.

```
      Add::Add() : Calc()
      Add::Add()

      {
      기반 클래스의 생성자가 명시적으로 호출하지 않아도 기반 클래스의 생성자가 암시적으로 호출된다.

      }
      생성자가 암시적으로 호출된다.
```

- 기반 클래스의 생성자에 매개변수 전달하기
  - 파생 클래스(Add)에도 동일한 작업이 중복되어 기술되어 있다.

```
      Calc::Calc(int new_A, int new_B)
      Add::Add(int new_A, int new_B)


      {
      a=new_A;

      b=new_B;
      b=new_B;

      c=0;
      c=0;

      }
      }
```

■ **파생 클래스의 생성자가 받은 매개변수의 값을 기반 클래스의 생성자를 호출하면서 전달**해주도록 하는 예다.



## 예제 12-6. 상속 관계에서 생성자 문제 해결하기(12\_06.cpp)\_1

```
#include < iostream >
                                                                   Calc::Calc() {
using namespace std;
                                                                      a=0;
class Calc {
                                                                      b=0;
protected:
                                                                      c=0;
  int a;
  int b;
                                                                   class Add: public Calc {
  int c;
public:
                                                                   public:
  void Prn();
                                                                      void Sum();
  Calc(int new_A,int new_B); // 매개변수가 있는 생성자
                                                                      Add(int new_A,int new_B); // 매개변수가 있는 생성자
  Calc();
                              // 기본 생성자
                                                                      Add();
                                                                                                  // 기본 생성자
};
                                                                   };
void Calc::Prn() {
                                                                   void Add::Sum {
   cout<<a<<"\text{\text{"}}t"<<b<<"\text{\text{\text{b}}}t"<<c<<endl;
                                                                      c=a+b;
Calc::Calc(int new_A,int new_B) {
  a=new_A;
  b=new_B;
   c=0;
```

# 예제 12-6. 상속 관계에서 생성자 문제 해결하기(12\_06.cpp)\_2

```
Add::Add(int new_A, int new_B): Calc(new_A, new_B) { // 베이스 클래스의 매개변수가 있는 생성자 함수 호출
  // a=new_A;
  // b=new_B;
  // c=0;
Add::Add() : Calc()
void main() {
  Calc x(3, 5);
  x.Prn();
  Add y(3, 5);
  y.Prn();
                                                                                              _ D X
                                                              C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
  Add z;
            // 기본 생성자 함수들 호출
                                                                       5
                                                                                0
  z.Prn();
                                                                       0
                                                                                0
                                                                           HI
```

### ■ 함수의 오버라이딩

- <u>기반 클래스에 정의되어 있는 함수와 동일한 형태로 파생 클래스에서 다시 정의하는 것을 함수의 오버라이딩</u> (overridding)이라 한다. 이때 기반 클래스에 정의되어 있는 함수의 원형과 동일한 형태로 정의해야 한다.
- 오버라이딩 되어 은폐된 기반 클래스의 멤버함수가 수행되어야 한다면 다음 예처럼 기반 클래스명을 스코프 연산자(::)와 함께 함수명 앞에 명시적으로 기술해서 호출해야 한다.

# 예제 12-7. 함수 오버라이딩 하기(12\_07.cpp)\_1

```
#include < iostream >
using namespace std;
class Calc {
protected:
  int a;
  int b;
public:
  Calc();
  Calc(int new_A, int new_B);
  void Prn();
};
Calc::Calc() {
  a = 0;
  b = 0;
Calc::Calc(int new_A, int new_B) {
  a = new_A;
  b = new_B;
```

```
void Calc::Prn() { // 파생 클래스에서 오버라이딩 될 함수
 cout << a << "₩t" << b << endl;
class Add : public Calc {
protected:
  int c;
public:
  Add();
 Add(int new_A, int new_B);
 void Sum();
 void Prn();// 함수 오버라이딩
};
Add::Add() : Calc() {
Add::Add(int new_A, int new_B) : Calc(new_A, new_B) {
  a = new_A;
  b = new B;
  c = 0;
```

### 예제 12-7. 함수 오버라이딩 하기(12\_07.cpp)\_2

```
void Add::Sum() {
 c = a + b;
// 함수 오버라이딩: 기반 클래스의 동일이름 함수와 다르게
// 정의됨
void Add::Prn() {
 cout << a << " + " << b << " = " << c << endl:
class Mul : public Calc {
protected:
 int c;
public:
 Mul();
 Mul(int new_A, int new_B);
 void Gob();
 void Prn(); // 함수 오버라이딩
};
Mul::Mul()
```

```
Mul::Mul(int new_A, int new_B) : Calc(new_A, new_B) {
  a = new_A;
  b = new_B;
  c = 0;
void Mul::Gob() {
  c = a*b;
void Mul::Prn() { // 함수 오버라이딩
{
  cout << a << " * " << b << " = " << c << endl:
void main() {
  Calc x(3, 5);
  x.Prn();
  Add y(3, 5);
  y.Sum();
                                                     _ D X
                          C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
  y.Prn();
                          --- Add::AddPrn ---
                         3 + 5 = 8
  Mul z(3, 5);
                         --- Calc::CalcPrn ---
  z.Gob();
  z.Prn();
```

# 03 업 캐스팅과 다운 캐스팅

### ■ 형변환

- 서로 다른 자료형에 대해서 대입 연산을 할 경우 형변환이 일어난다.
- 암시적 형변환은 ⓐ처럼 프로그래머가 모르는 사이에 C++ 컴파일러에 의해 형변환이 일어나는 것이다.
- 명시적 형변환은 ⑥처럼 프로그래머가 캐스트 연산자를 사용해서 직접 형변환을 하는 것이다.


```
(a) int i= 5;(b) double d= 10.6;(c) d = i;
```

■ 상속 관계에 있는 클래스 사이의 형변환은 **업 캐스팅(UpCasting)**과 **다운 캐스팅(DownCasting)**로 구분된다.

### ① 업 캐스팅

■ <u>기반 클래스의 포인터 변수가 파생 클래스의 인스턴스를 가리키는 경우</u>, 이를 업 캐스팅이라 하며 컴파일 러에서 **자동으로 형변환**이 이루어진다. 즉, **파생 객체의 포인터를 기반 객체의 포인터로 형변환 하는 것이다**.

Add AddObj(3, 5); Calc \*CalcPtr; CalcPtr = &AddObj;



업 캐스팅(Upcasting) : 기반 클래스형으로 형변환

[그림 12-2] 업 캐스팅

## 예제 12-8. 업 캐스팅하기(12\_08.cpp)\_1

```
#include < iostream >
                                                                       void Calc::CalcPrn() {
using namespace std;
                                                                        cout < < "--- Calc::CalcPrn ---" < < endl;
class Calc {
                                                                        cout < < a < < "₩t" < < b < < endl;
protected:
 int a;
 int b;
                                                                       class Add : public Calc {
public:
                                                                       protected:
 Calc();
                                                                        int c;
 Calc(int new_A, int new_B);
                                                                       public:
 void CalcPrn();
                                                                        Add();
                                                                        Add(int new_A, int new_B);
};
                                                                        void Sum();
Calc::Calc() {
                                                                        void AddPrn();
 a=0;
                                                                       };
 b=0;
                                                                       Add::Add() : Calc()
Calc::Calc(int new_A, int new_B) {
 a=new_A;
 b=new_B;
```

### 예제 12-8. 업 캐스팅하기(12\_08.cpp)\_2

```
Add::Add(int new_A,int new_B) :Calc(new_A, new_B)
 a=new_A;
 b=new_B;
 c=0;
void Add::Sum()
 c=a+b;
void Add::AddPrn()
 cout<<"--- Add::AddPrn ---"<<endl;
 cout<<a<<" + "<<b<<" = "<<c<endl;
```

```
void main()
 Add AddObj(3, 5);
 Add *AddPtr;
 AddPtr= &AddObj;
 AddPtr->Sum();
 AddPtr->AddPrn();
 Calc *CalcPtr;
 CalcPtr = &AddObj; // 업캐스팅
 //CalcPtr->Sum(); // 이미 형변환이 일어났으므로 에러발생
 CalcPtr->CalcPrn();
              C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
              --- Add::AddPrn ---
              3 + 5 = 8
              --- Calc::CalcPrn ---
```


# 03 업 캐스팅과 다운 캐스팅

### ② 다운 캐스팅

- 다운 캐스팅이란 **파생 클래스로 선언된 포인터 변수에 기반 클래스로 선언된 객체의 주소를 저장하는 것**인데, 다운 캐스팅에서는 <u>컴파일러가 자동으로 형변환 시키지 않으므로</u> 컴파일 에러가 발생한다.
- 다운 캐스팅을 할 때는 강제 형변환을 통해 컴파일 에러를 피할 수 있지만, 프로그램을 실행할 때 다시 에러가 발생하므로 이미 한번 업 캐스팅이 된 객체에 대해서만 다시 다운 캐스팅한다.

Calc Obj(3, 5); Add \*AddPtr ; AddPtr = &Obj;





다운 캐스팅(DownCating): 파생 클래스형으로 강제 형변환

[그림 12-6] 다운 캐스팅

# 03 업 캐스팅과 다운 캐스팅

### ■ 업 캐스팅과 멤버함수 오버라이딩

■ 기반 클래스인 Calc의 Prn() 멤버함수를 파생 클래스인 Add 클래스에서 오버라이딩 해보자.

- 파생 클래스로 객체를 생성해서 기반 클래스형 포인터 변수가 가리키도록 한다(●). 암시적으로 업 캐스팅되므로 컴파일 에러는 발생하지 않는다.
- 이런 관계에서 오버라이딩 된 멤버함수를 기반 클래스로 선언된 포인터 변수로 호출하면(②), 파생 클래스에서 오버라이딩 한 Add::Prn()가 호출되지 못하고 기반 클래스의 Calc::Prn()가 호출된다.

### 예제 12-11. 기반 클래스형 포인터 변수로 오버라이딩 된 멤버함수 호출하기(12\_11.cpp)\_1

```
#include < iostream >
using namespace std;
class Calc {
protected:
  int a;
  int b;
public:
  Calc();
  Calc(int new_A, int new_B);
  void Prn(); // 파생 클래스에서 오버라이딩 할 멤버함수
};
Calc::Calc() {
  a = 0;
  b = 0;
Calc::Calc(int new_A, int new_B) {
  a = new_A;
  b = new_B;
```

```
void Calc::Prn() // 파생 클래스에서 오버라이딩 할 멤버함수
  cout << "--- Calc::Prn ---" << endl;
  cout << a << "₩t" << b << endl;
class Add : public Calc {
protected:
  int c;
public:
  Add();
  Add(int new_A, int new_B);
  void Sum();
  void Prn(); // 기반 클래스의 멤버함수를 오버라이딩
};
Add::Add(): Calc()
```

## 예제 12-11. 기반 클래스형 포인터 변수로 오버라이딩 된 멤버함수 호출하기(12\_11.cpp)\_2

```
Add::Add(int new_A, int new_B) : Calc(new_A, new_B)
  a = new_A;
  b = new_B;
  c = 0;
void Add::Sum()
  c = a + b;
void Add::Prn() // 기반 클래스의 멤버함수를 오버라이딩
  cout << "--- Add::Prn ---" << endl;
  cout << a << " + " << b << " = " << c << endl:
```

```
void main()
  Calc *CalcPtr;
  CalcPtr = new Add(3, 5); // 자동 업 캐스팅
  CalcPtr->Prn(); // 기반 클래스의 Prn() 함수를 호출
                                       C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
          --- Calc::Prn ---
                  5
```

- (예제 12-11과 같이) 먼저 다음 2가지 상황을 설정해 보자.
  - 파생 클래스에서 기반 클래스의 멤버함수를 오버라이딩 한다.
  - ② 파생 클래스형 객체의 주소를 기반 클래스형 포인터 변수에 저장한다 (**자동 형변환에 의한 업 캐스팅 경우**)
- 이런 상황에서 기반 클래스형 객체 포인터로 접근해서 오버라이딩 된 멤버함수를 호출하는 경우
   선언된 포인터 변수의 클래스형이 무엇인지에 따라서 호출되는 멤버함수가 어느 클래스 소속인지 결정된다.

### (예제)

■ 멤버함수를 호출하는 객체(x)가 기반 클래스(Calc)이면 기반 클래스의 멤버함수(Calc::Prn)가 호출되고, 멤버함수를 호출하는 객체(y)가 파생 클래스(Add)이면 파생 클래스의 멤버함수(Add::Prn)가 호출된다.

```
Calc x(3, 5);
x.Prn(); // Calc::Prn 멤버함수 호출
Add y(3, 5);
y.Prn(); // Add::Prn 멤버함수 호출
```

■ 객체 포인터로 접근해 보자.

```
Calc *CalcPtr = &x;;
CalcPtr->Prn(); // Calc::Prn 멤버함수 호출
Add *AddPtr = &y;
AddPtr->Prn(); // Add::Prn 멤버함수 호출
```

- 여기서 **업 캐스팅되었을 때**, 즉 기반 클래스형 포인터 변수에 파생 클래스형 객체의 주소를 저장했을 때는??
  - → 기반 클래스의 멤버함수인 Calc::Prn()가 호출된다. 즉, 오버라이딩 된 파생 클래스의 멤버함수를 호출할 수 없다.

Add y(3, 5); Calc \*CalcPtr= &y; CalcPtr->Prn();

### ■ 정적 바인딩과 동적 바인딩


■ '바인딩'이란 함수 호출을 해당 클래스의 멤버함수 정의와 결합해 둔 것이다. 즉, EX) CalcPtr->Prn();

[표 12-2] 컴파일 시점과 실행 시점에 결정되는 작업

컴파일 시점	실행 시점	
변수의 자료형이 결정된다.	변수값이 저장된다.	
호출될 함수가 결정된다.	함수가 실행된다.	

### ① 정적 바인딩

- 컴파일 때 미리 호출될 함수를 결정하는 것을 정적 바인딩(static binding)이라고 한다.
- 변수 값이 저장되는 시점은 실행 시점이다. <u>컴파일 시점에서는</u> 선언된 포인터 변수의 자료형에 대한 정보만
   있을 뿐 <u>그 포인터가 실제 어떤 인스턴스를 가리키는지에 대한 정보는 없다</u>.




[그림 12-7] 정적 바인딩된 메모리 구조

위 예의 출력 결과는 '3 5'이다. <u>함수는 기본적으로 정적 바인딩</u>을 하기 때문에 객체의 자료형에 상관없이
 그 객체를 가리키는 포인터 변수의 자료형에 의존하여 멤버함수가 호출된다.

### ② 동적 바인딩

- <u>동적 바인딩(dynamic binding)</u>은 '늦은 바인딩(lately binding)'이라고도 한다. 이는 <u>호출할 함수가 컴파일할 때 결정되지 않고, 프로그램이 실행되는 동안에 결정</u>된다.
- C++에서 상속 관계에 있는 클래스에서 오버라이딩 된 멤버함수가 존재하는 경우,
   동적 바인딩을 위하여 기반 클래스의 함수 원형에 virtual 키워드를 붙인다. 이때 virtual을 붙인함수를 가상함수라고 한다. 가상함수는 클래스 내의 멤버함수일 경우에만 지정할 수 있다.



prn을 가상함수로 지정하였으므로 동적 바인딩으로 인해 CalcPtr이 가리키는 객체의 자료형에 의해 호출될 함수가 결정된다.

[그림 12-8] 동적 바인딩 된 메모리 구조

### 예제 12-12. 가상함수로 동적 바인딩 하기(12\_12.cpp)\_1

```
#include < iostream >
using namespace std;
class Calc {
protected:
  int a;
  int b;
public:
  Calc();
  Calc(int new_A, int new_B);
  virtual void Prn(); // 기반 클래스에서 가상함수 선언
 //void Prn();
};
Calc::Calc() {
a = 0;
b = 0;
Calc::Calc(int new_A, int new_B) {
a = new_A;
b = new_B;
```

```
void Calc::Prn() {
  cout << "--- Calc::Prn ---" << endl;
  cout << a << "₩t" << b << endl;
class Add: public Calc {
protected:
  int c;
public:
  Add();
  Add(int new_A, int new_B);
  void Sum();
  void Prn();
};
Add::Add() : Calc() {
Add::Add(int new_A, int new_B) : Calc(new_A, new_B) {
  a = new_A;
  b = new_B;
  c = 0;
```

### 예제 12-12. 가상함수로 동적 바인딩 하기(12\_12.cpp)\_2

```
void Add::Sum() {
 c = a + b;
void Add::Prn() {
 cout << "--- Add::Prn ---" << endl;
 cout << a << " + " << b << " = " << c << endl;
void main() {
 Calc *CalcPtr;
 CalcPtr = new Add(3, 5); // Add 클래스의 객체를 가리키는 포인터
 //CalcPtr->Sum();
 CalcPtr->Prn(); // 실행 시 동적 바인딩에 의해 Add 클래스의 Prn()함수 호출
```

# 05 완전 가상함수와 추상 클래스

■ <u>완전 가상함수(pure virtual function)는 함수의 정의없이 함수의 유형만을 기반 클래스에 제시해 놓는 것</u>.
virtual을 선언문의 맨 앞에 붙이고 함수의 선언문 마지막 부분에 '=0'을 덧붙인다.
이렇게 선언된 멤버함수는 함수의 몸체 부분이 없다.

virtual 반환형 함수명() = 0;

완전 가상함수 기본 형식

■ 완전 가상함수를 한 개 이상 갖는 클래스는 객체를 생성하지 못한다. 이를 <u>추상 클래스(abstract class)</u>라 함.

### ■ 추상 클래스와 다형성

■ 추상 클래스는 상속을 위한 기반 클래스로 사용된다.

### 예)

- 사각형을 클래스로 정의해 보자: 사각형을 그리기 위한 함수와 크기를 알려주기 위한 함수로 구성.
- 원을 클래스로 정의해 보자: 원을 그리기 위한 함수와 크기를 알려주기 위한 함수로 구성.
- 사각형과 원 클래스의 구체적인 내용은 다르지만 그린다는 작업과 크기를 알아낸다는 작업은
   목적이 동일하므로 함수명을 동일하게 해줄 수 있으며, 사각형과 원 이외의 다른 모양에도 적용 가능하다.

rectangle.Draw(); // 사각형을 그린다. circle.Draw(); // 원을 그린다.

# 05 완전 가상함수와 추상 클래스

■ 두 클래스의 공통 부분을 모아 Shape라는 기반 클래스를 만들고 Draw와 GetSize 함수를 완전 가상함수로 선언해 둔다. Shape 클래스의 완전 가상함수는 파생 클래스에게 표준안을 제공하기 위해 등록하는 것이며, Shape는 모양이라는 추상적인 클래스가 되어 파생 클래스를 설계하기 위한 기반 클래스로만 사용하게 된다.

```
class Shape {
public:
    virtual void Draw()=0;
    virtual double GetSize()=0;
};
```

■ Shape 클래스를 기반 클래스로 하는 사각형을 위한 Rect 클래스와 원을 위한 Circle 클래스를 Shape 클래스의 파생 클래스로 설계한다.

```
class Rect : public Shape {
};

class Circle : public Shape {
};
```

### 예제 12-13. 추상 클래스와 완전 가상함수를 이용해서 사각형과 원 클래스 설계하기(12\_13.cpp)\_1

```
#include < iostream >
                                                             Rect::Rect(int w, int h)
using namespace std;
class Shape
                                                               width = w;
                                                               height = h;
protected:
 double area;
public:
                                                             void Rect::Draw() // 오버라이딩
 virtual void Draw() = 0; // 완전 가상함수
 virtual double GetSize() = 0; // 완전 가상함수
                                                               cout << "사각형을 그린다" << endl;
};
class Rect : public Shape{
                                                             double Rect::GetSize() // 오버라이딩
protected:
 int width;
                                                               area = width*height;
 int height;
                                                               return area;
public:
 Rect(int w = 0, int h = 0);
 void Draw(); // 오버라이팅
 double GetSize(); // 오버라이딩
};
```

### 예제 12-13. 추상 클래스와 완전 가상함수를 이용해서 사각형과 원 클래스 설계하기(12\_13.cpp)\_2

```
class Circle : public Shape{
protected:
 int radius;
public:
 Circle(int r = 0);
 void Draw();
               // 오버라이딩
  double GetSize(); // 오버라이딩
};
Circle::Circle(int r)
 radius = r;
void Circle::Draw() // 오버라이딩
 cout << "원을 그린다" << endl;
```

```
double Circle::GetSize() // 오버라이딩
 area = radius*radius*3.14;
 return area;
void main()
  Rect recObj(8, 10);
 recObj.Draw();
 cout << "사각형의 면적: " << recObj.GetSize() << endl;
 Circle cirObi(5);
 cirObj.Draw();
 cout << "원의 면적: " << cirObj.GetSize() << endl;
                                           _ D X
             C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
             사각형을 그린다
             사각형의 면적 : 80
             원을 그린다
             원의 면적 : 78.5
```

### 예제 12-16. 가상 소멸자 사용 예 (12\_16.cpp)

```
#include < iostream >
using namespace std;
class Base {
public:
  Base();
  // 가상 소멸자 함수로 지정하여 파생클래스의 소멸자가
  // 호출될 수 있도록 함
  virtual ~Base();
};
Base::Base() {
  cout << " 기반 클래스의 생성자 " << endl;
Base::~Base() {
  cout << " 기반 클래스의 소멸자" << endl;
```

```
class Derived : public Base {
public:
  Derived();
  ~Derived();
};
Derived::Derived() {
  cout << " 파생 클래스의 생성자 " << endl;
Derived::~Derived() {
  cout << " 파생 클래스의 소멸자 " << endl;
void main() {
  // 동적 메모리를 할당하여 파생 클래스의 객체를 생성하고
  // 포인터를 기반 클래스에 할당
  Base *BasePtr = new Derived;
  // 동적 메모리 해제 (가상함수에 의해 파생클래스 소멸자 호출)
  delete BasePtr;
```

# Homework

■ Chapter 12 Exercise: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20