Travaux Pratiques N°3

Configurer les VLANs sur Cisco Packet Tracer

Objectifs:

- Création des VLANs
- Configuration des paramètres d'interface VLAN sur le commutateur via l'interface de ligne de commande (CLI)
- Activation de la liaison Trunk

Prenant en considération le schéma réseau de l'entreprise de service Médecine et Assurance, pour lequel on a définit les domaines de diffusion;

Afin de mieux gérer et administrer son réseau, l'entreprise a déclaré la nécessité d'une segmentation du réseau, c'est-à- dire de créer pour chaque service un réseau virtuel qui va regrouper les utilisateurs et les terminaux propres à ce service.

1. Création des VLANs:

1. Vous allez à présent créer vos premiers VLAN. Travaillez dans un premier temps sur le commutateur **swt-int1** (qui interconnecte les deux services Direction et Exam-concours). Pour le commutateur **swt-int1** il faudra créer 3 VLAN:

VLAN | Nom VLAN | 20 | Direction | Examen/Concours

21 Examen/Concours 100 Administration

Pour créer les VLAN, vous utilisez les commandes suivantes (ex; vlan 20) :

Tâche Commande IOS

Passez en mode de configuration globale swt-int1# configure terminal

Créez un VLAN avec un numéro d'identité

swt-int1(config)# vlan 20 valide

Indiquez un nom unique pour identifier le

swt-int1(config-vlan)# name Direction VLAN

Repassez en mode d'exécution privilégié swt-int1(config-vlan)# end

2. Par la suite vous passez à la configuration des switches swt-int2 et swt-int3.

swt-int2		swt-int3	
VLAN ID	Nom VLAN	VLAN ID	Nom VLAN
22	Paie/DRH	24	Médecine
23	Emploi	25	Assurance
100	Administration	100	Administration

3. Une fois vous terminez les switches intermdiaires, vous passez aux switches connectés directement aux machines (les switches: Direction, Examen/concours, Paie/RH, Emploi, Médecine et Assurance).

Prenant l'exemple du switch **Direction**:

VLAN Nom VLAN ID 20 Direction 100 Administration

- 4. Terminez la configuration des switches qui restent avec les Vlans correspondants.
- 5. A la fin vous vérifiez la liste des VLAN crées au niveau de chaque commutateur avec la commande show vlan brief
- 2. Configuration des paramètres d'interface VLAN sur le commutateur via l'interface de ligne de commande (CLI)
- Configurer l'interface en tant que port d'accès et attribuer au VLAN

mode des ports 'access'

Un port "access" est un port qui ne transportera des informations que d'un seul VLAN. A priori, ce type de port connectera un hôte terminal, une station de travail ou un serveur.

Pour attribuer une interface à un VLAN, il faut taper les commandes suivantes :

Tâche **Commande IOS** Passez en mode de configuration **Direction# configure terminal** globale Allez dans l'interface Direction(config)# int fa0/1 Configurez le mode d'accès de Direction(config-if)# switchport mode access l'interface Direction(config-if)# switchport access vlan Attribuez l'interface à un VLAN

Repassez en mode d'exécution Direction(config-if)# end privilégié

NB; Une interface en mode d'accès ne peut avoir qu'un seul VLAN configuré.

- 6. Attribuez les interfaces (l'interface connectant la machine ou bien l'imprimante) de chaque service au VLAN correspondant, en configurant le commutateur directement connecté. Commencez par le switch **Direction**, puis les autres switches (**Examen/concours**, **Paie/RH**, **Emploi**, **Médecine et Assurance**).
- 7. A la fin vous vérifiez les interfaces et leur Vlan d'attribution au niveau du switch.
- 3. Activation de la liaison Trunk
- **8.** Maintenant que vous avez configuré et vérifié les VLAN, il est temps de configurer et de vérifier les Trunks VLAN.

Un Trunk de VLAN est un lien de couche 2 entre deux commutateurs, qui achemine le trafic pour tous les VLAN (à moins que la liste des VLAN autorisés ne soit restreinte manuellement ou dynamiquement).

Pour activer la liaison **Trunk** du commutateur, **swt-int1** configurez les ports d'interconnexion (qui sont 3 interfaces) avec l'ensemble des commandes de configuration d'interface indiquées dans ce tableau :

Tâche	Commande IOS
Passer en mode de configuration globale	swt-int1# configure terminal
Passer en mode de configuration d'interface	swt-int1(config)# interface g0/X
Régler le port en mode de trunking permanent	swt-int1(config-if)# switchport mode trunk
Choisir un VLAN natif autre que le VLAN 1(recommendé)	swt-int1(config-if)# switchport trunk native vlan 100
Indiquer la liste des VLAN autorisés sur la liaison Trunk	swt-int1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 20,21,100
Repasser en mode d'exécution privilégié	swt-int1(config-vlan)# end

NB: il est recommende d'utiliser le GigaEthernet pour les Interfaces d'interconnexion.

- 9. Par la suite vous fassiez de même sur le lien **Trunk** des commutateurs restants (les switches intermédiaires et les switches directement connectés).
- 10. Vérifiez que le lien Trunk est bien configuré, pour cela utilisez la commande show interfaces.
- 11. N'oubliez pas d'enregistrer la configuration des switches configurés.

Utilité et paramétrage des Vlans sous Packet Tracer/ Openclassrooms.com:

 $\frac{https://openclassrooms.com/fr/courses/7192261-simulez-le-schema-de-votre-reseau-avec-cisco-packet-tracer/7444275-utilisez-les-vlan-pour-reduire-vos-domaines-de-diffusion}$