



## Compte Rendu du TP 7 ET 8 : Sécurité des Équipements Réseaux

**EST Beni Mellal**

**Filière : Bachelor en Cybersécurité**

**Module : Sécurité Informatique**

**Professeur : H.KHALOUI**

**Étudiant : Youssef HACHIMI**

**Année Universitaire : 2025-2026**

**TP 7 : Configuration de l'accès à distance VPN SSL SSL sans client ASA**

### 1. Activation du service WebVPN sur l'interface OUTSIDE

Pour activer le service WebVPN sur l'interface externe (OUTSIDE), nous utilisons les commandes suivantes :

```
ASA# conf t
```

```
webvpn
```

```
enable outside
```

```
exit
```

```
ASA(config)#
ASA(config)#webvpn
ASA(config-webvpn)#en
ASA(config-webvpn)#enable outside
INFO: WebVPN and DTLS are enabled on 'outside'.
ASA(config-webvpn)#exit
```

- **webvpn** : Cette commande permet d'entrer en mode de configuration WebVPN (pour le VPN SSL).
- **enable outside** : Active le VPN SSL sur l'interface publique "outside".

## 2. Création d'un utilisateur local pour le VPN

Nous créons un utilisateur local dédié au VPN avec un mot de passe  
**username myvpnuser password vpn2026**  
**exit**

```
-----  
ASA(config)#username myvpnuser password vpn2026  
-----
```

- **username myvpnuser password vpn2026** : Crée un utilisateur nommé "vpnuser" avec le mot de passe "vpn123". Cet utilisateur sera utilisé pour l'authentification lors des connexions VPN.

## 3. Création d'une Group Policy pour le VPN SSL

Nous définissons une politique de groupe interne pour le VPN SSL sans client :

```
conf t  
  
group-policy SSL_GP internal  
  
vpn-tunnel-protocol ssl-clientless  
  
ASA(config)#group-policy SSL_GP internal  
ASA(config)#group-policy SSL_GP attributes  
ASA(config-group-policy)#vpn-tunnel-protocol ssl-clientless  
ASA(config-group-policy)#exit  
ASA(config)#|
```

- **group-policy SSL\_GP internal** : Crée une politique de groupe interne nommée "SSL\_GP".
- **vpn-tunnel-protocol ssl-clientless** : Spécifie que le protocole de tunnel est SSL VPN sans client (clientless), ce qui signifie que la connexion se fait via un navigateur web sans logiciel dédié.

#### 4. Création du Tunnel Group (Connection Profile)

Nous configurons un profil de connexion (Tunnel Group) pour les accès distants et l'assocations à la politique de groupe :

**exit**

```
tunnel-group SSL_TUNNEL type remote-access
tunnel-group SSL_TUNNEL general-attributes
default-group-policy SSL_GP
```

```
| ASA(config)#tunnel-group SSL_TUNNEL type remote-access
ASA(config)#tunnel-group SSL_TUNNEL general-attributes
ASA(config-tunnel-general)#default-group-policy SSL_GP
ASA(config-tunnel-general)#exit
```

- **tunnel-group SSL\_TUNNEL type remote-access** : Crée un groupe de tunnel nommé "SSL\_TUNNEL" pour les connexions d'accès distant.
- **default-group-policy SSL\_GP** : Associe la politique de groupe "SSL\_GP" par défaut à ce tunnel group.

#### 5. Activation de l'accès clientless SSL et affichage de la liste des tunnels

Nous réactivons le service si nécessaire et activons l'affichage de la liste des tunnels :

```
enable outside
tunnel-group-list enable
exit
```

- **enable outside** : Réactive le WebVPN sur l'interface externe (déjà fait, mais répété pour confirmation).
- **tunnel-group-list enable** : Affiche la liste des tunnels disponibles sur la page de connexion WebVPN pour les utilisateurs.

## 6. Sauvegarde de la configuration

Pour enregistrer les modifications :


`exit`


`write memory`

```
ASA(config)#tunnel-group SSL_TUNNEL type remote-access
ASA(config)#tunnel-group SSL_TUNNEL general-attributes
ASA(config-tunnel-general)#default-group-policy SSL_GP
ASA(config-tunnel-general)#exit
```

## 7. Test de la configuration VPN SSL

La configuration est testée en accédant à l'URL du portail WebVPN <https://209.165.200.226> via un navigateur. L'utilisateur "myvpnuser" avec mot de passe "vpn2026" peut se connecter. Le portail affiche "ASA Clientless Web VPN Portal".





## TP 8 : Configuration d'un VPN de site à site entre l'ASA et l'ISR

### Configuration sur l'ASA

#### 1. Configuration de la Phase 1 (IKEv1)

Nous configurons la politique IKEv1 pour la négociation initiale :

```
conf t
```

```
crypto ikev1 policy 10
```

```
    encryption aes-256
```

```
    hash sha
```

```
    authentication pre-share
```

```
    group 5
```

```
    lifetime 86400
```

```
ASA#conf t
ASA(config)#crypto ikev1 policy 10
ASA(config-ikev1-policy)#encryption aes-256
ASA(config-ikev1-policy)#hash sha
ASA(config-ikev1-policy)#authentication pre-share
ASA(config-ikev1-policy)#group 5
ASA(config-ikev1-policy)#lifetime 86400
ASA(config-ikev1-policy)#exit
ASA(config)#crypto ikev1 enable outside
ASA(config)#+
```

- **crypto ikev1 policy 10** : Crée une politique IKEv1 avec priorité 10.
- **encryption aes-256** : Utilise le chiffrement AES 256 bits pour une sécurité élevée.
- **hash sha** : Utilise SHA pour vérifier l'intégrité des données.
- **authentication pre-share** : Authentification via une clé pré-partagée.
- **group 5** : Groupe Diffie-Hellman 5 pour l'échange de clés (sécurité moyenne-élévée).

- **lifetime 86400** : Durée de vie de la clé en secondes (24 heures).

## 2. Activation d'IKEv1 sur l'interface

```
crypto ikev1 enable outside
```

- Active IKEv1 sur l'interface "outside" pour permettre les négociations VPN.

## 3. Configuration de la Phase 2 (IPsec)

Nous définissons l'ensemble de transformation pour IPsec :

```
crypto ipsec ikev1 transform-set TS esp-aes-256 esp-sha-hmac
```

```
|ASA(config)#crypto ipsec ikev1 transform-set TS esp-aes-256 esp-sha-hmac
```

- **esp-aes-256** : Chiffrement AES 256 bits.
- **esp-sha-hmac** : Intégrité via HMAC-SHA.

## 4. Configuration du tunnel IPsec site-à-site

```
tunnel-group 1.1.1.1 type ipsec-l2l
```

WARNING: l2l tunnel-groups that have names which are not an IP address may only be used if the tunnel authentication method is Digital Certificates and/or The peer is configured to use Aggressive Mode

```
tunnel-group 1.1.1.1 ipsec-attributes
```

```
ikev1 pre-shared-key Cisco123
```

```
exit
```

```
ASA(config)#tunnel-group 1.1.1.1 type ipsec-l2l
```

WARNING: L2L tunnel-groups that have names which are not an IP address may only be used if the tunnel authentication method is Digital Certificates and/or The peer is configured to use Aggressive Mode

```
ASA(config)#tunnel-group 1.1.1.1 ipsec-attributes
```

```
ASA(config-tunnel-ipsec)#ikev1 pre-shared-key Cisco123
```

```
ASA(config-tunnel-ipsec)#exit
```

```
ASA(config)#{}
```

(Note : "ipsec-l21" est une faute de frappe ; il s'agit de "ipsec-l2l" pour lan-to-lan.)

- **tunnel-group 1.1.1.1 type ipsec-l2l** : Définit un tunnel site-à-site avec le peer à l'adresse IP 1.1.1.1.
- **ikev1 pre-shared-key Cisco123** : Définit la clé pré-partagée pour l'authentification.

## 5. Définition du trafic à chiffrer (ACL)

```
access-list VPN-TRAFFIC extended permit ip 192.168.1.0  
255.255.255.0 172.16.3.0 255.255.255.0
```

```
access-list VPN-TRAFFIC extended permit ip 192.168.2.0  
255.255.255.0 172.16.3.0 255.255.255.0
```

- L'ACL "VPN-TRAFFIC" spécifie le trafic à chiffrer : les réseaux 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24 vers 172.16.3.0/24.

---

```
ASA(config)#access-list VPN-TRAFFIC extended permit ip 192.168.1.0  
255.255.255.0 172.16.3.0 255.255.255.0  
ASA(config)#access-list VPN-TRAFFIC extended permit ip 192.168.2.0  
255.255.255.0 172.16.3.0 255.255.255.0  
ASA(config)#+
```

## 6. Crédit et application de la crypto-map

```
crypto map VPN-MAP 10 match address VPN-TRAFFIC
```

```
crypto map VPN-MAP 10 set peer 1.1.1.1
```

```
crypto map VPN-MAP 10 set ikev1 transform-set TS
```

```
crypto map VPN-MAP interface outside
```

---

```
ASA(config)#crypto map VPN-MAP 10 match address VPN-TRAFFIC  
ASA(config)#crypto map VPN-MAP 10 set peer 1.1.1.1  
ASA(config)#crypto map VPN-MAP 10 set ikev1 transform-set TS  
ASA(config)#crypto map VPN-MAP interface outside
```

- **match address VPN-TRAFFIC** : Associe l'ACL au map.
- **set peer 1.1.1.1** : Définit l'IP du peer.
- **set ikev1 transform-set TS** : Utilise l'ensemble de transformation défini.
- **interface outside** : Applique la crypto-map sur l'interface externe.

### **Configuration sur R3 (Cisco ISR)**

#### **1. Configuration de la Phase 1 (ISAKMP/IKE)**

```
R3# conf t
R3(config)# crypto isakmp policy 10
R3(config-isakmp)# encr aes 256
R3(config-isakmp)# hash sha
R3(config-isakmp)# authentication pre-share
R3(config-isakmp)# group 5
R3(config-isakmp)# lifetime 86400

R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#crypto isakmp policy 10
R3(config-isakmp)#encr aes 256
R3(config-isakmp)#hash sha
R3(config-isakmp)#authentication pre-share
R3(config-isakmp)#grou
R3(config-isakmp)#group 5
R3(config-isakmp)#lifetime 86400
R3(config-isakmp)#exit
R3(config)#crypto isakmp key Cisco123 address 209.165.200.226
R3(config)#

```

- Similaire à l'ASA : Politique IKE avec chiffrement AES-256, hash SHA, pré-shared key, groupe 5, lifetime 86400.

## **2. Clé pré-partagée pour l'authentification**

```
R3(config-isakmp)# crypto isakmp key Cisco123 address  
209.165.200.226
```

- Définit la clé "Cisco123" pour le peer à l'adresse 209.165.200.226 (doit matcher celle de l'ASA).

## **3. Configuration de la Phase 2 (IPsec)**

```
R3(config)# crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac
```

- Similaire à l'ASA : Chiffrement AES-256 et intégrité HMAC-SHA.

## **4. Définition du trafic à chiffrer (ACL de crypto)**

```
R3(config)# access-list 100 permit ip 172.16.3.0 0.0.0.255  
192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
R3(config)# access-list 100 permit ip 172.16.3.0 0.0.0.255  
192.168.2.0 0.0.0.255
```

```
R3(config)#crypto isakmp key Cisco123 address 209.165.200.226  
R3(config)#crypto ipsec transform-set TS esp-aes 256 esp-sha-hmac  
R3(config)#access-list 100 permit ip 172.16.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0  
0.0.0.255  
R3(config)#access-list 100 permit ip 172.16.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0  
0.0.0.255  
R3(config)#access-list 100 permit ip 172.16.3.0 0.0.0.255 192.168.2.0  
0.0.0.255  
R3(config) #
```

- ACL 100 : Trafic de 172.16.3.0/24 vers 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24 (miroir de l'ACL ASA).

## 5. Création de la crypto-map

```
R3(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer and
a valid access list have been configured.

R3(config-crypto-map)# set peer 209.165.200.226
R3(config-crypto-map)# set transform-set TS
R3(config-crypto-map)# match address 100
R3(config-crypto-map)# exit

R3(config)#crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
R3(config-crypto-map)#set peer 209.165.200.226
R3(config-crypto-map)#set transform-set TS
R3(config-crypto-map)#match address 100
R3(config-crypto-map)#exit
R3(config)#interface G0/0
R3(config-if)#crypto map VPN-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
R3(config-if)#[
```

- **set peer 209.165.200.226** : Peer ASA.
- **set transform-set TS** : Ensemble de transformation.
- **match address 100** : Associe l'ACL.

## 6. Application de la crypto-map sur l'interface

```
R3(config)# interface G0/0
R3(config-if)# crypto map VPN-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
```

- Applique la crypto-map sur l'interface GigabitEthernet0/0 pour activer le chiffrement du trafic.