



- 将被测试应用抽象为一个受到多个因素影响的系统,其中每个因素的取值 是离散且有限的。两因素(Pairwise)组合测试生成一组测试用例集,可 以覆盖任意两个因素的所有取值组合,在理论上可以暴露所有由两个因素 共同作用而引发的缺陷。
- 一些路径需要多个因素满足一定取值组合才能被覆盖,然而两因素组合测试不能保证测试用例集可以覆盖这些组合。因此,在测试资源允许的情况下,引入多因素组合覆盖有可能进一步提高错误发现率。
- 多因素(T-way, T>2)组合测试可以生成测试用例集,以覆盖任意T个因素的所有取值组合,在理论上可以发现由T个因素共同作用引发的缺陷。
- 《微软的软件测试之道》建议从两因素组合测试开始,逐渐提高组合维度 ,直至6因素组合测试,因为有研究表明6因素组合测试可以发现绝大多数 的程序缺陷。但是,随着组合维度的提高,测试用例数呈爆炸式增长。除 非测试用例是由测试先知(Test Oracle)自动化执行,否则几乎没有团队 能够完成6因素组合测试。在测试实践中,3因素组合测试可能是比较实际 的选择。

定义因素之间的约束关系



- 在组合测试的基础理论中,各个因素的取值是相互独立的,即因素A的取值不会影响因素B的取值。但是,大多数被测试应用的因素之间存在约束关系。以配置测试为例,当因素PLATFORM的取值是x86时,因素RAM的取值就不能是64GB,因为x86 CPU最大只支持4GB RAM。即便试图将组合(PLATFORM: x86, RAM: 64GB)作为负面(negative)测试用例,也是不可行的,因为x86的主板根本插入不了64GB的内存。
- 如果不考虑约束关系,组合测试用例集将包含大量的无效测试用例。 这些无效的测试用例,包含一些无效的取值组合,也有可能包含一些 有效的取值组合。仅仅删除无效测试用例,会导致最终的测试用例集 不能实现两因素或多因素组合覆盖。面对因素之间存在约束关系的被 测试应用,应该明确定义约束关系,让组合测试工具根据约束来生成 有效的测试用例集。
- 在PICT模型文件中加入:

IF [PLATFORM] = "x86" THEN [RAM] <> "64GB"; IF [OS] = "Win2K3" THEN [IE] >= 6.0;


生成的测试用例集既满足对有效取值组合的覆盖,又不包含无效取值组合。
































基本概念



逻辑覆盖:以程序或系统的内部逻辑结构为基础,分为语句覆盖、判定覆盖、判定-条件覆盖、条件组合覆盖等

基本路径测试:在程序或业务控制流程的基础上,分析控制构造的环路复杂性,导出基本可执行路径集合,从而设计测试用例。

▶逻辑覆盖测试可由弱到强区分为6种覆盖:

1.语句覆盖:使程序中的每条可执行语句至少执行一次。

2.判定覆盖:使得程序中每个判断的取真分支和取假分支至少经历一次,即判断的真假值均曾被满足。

3.条件覆盖:使每个判断中每个条件的可能取值至少满足一次,即每个条件至少有一次为真值,有一次为假值。


4.判定·条件覆盖:是将判定覆盖和条件覆盖结合起来,使得判断条件中的每个条件的所有可能取值至少执行一次,并且每个判断本身的可能判定结果也至少执行一次。


5. 条件组合覆盖: 使得所有可能的条件取值组合至少执行一次。


6. 路径覆盖:覆盖程序中所有可能的路径。


语句覆盖 ■ 语句覆盖法的 a 基本思想是设 Т 计若干测试用 A>1&&B=0 例,运行被测 x=x/A程序, 使程序 d 中的每个可执 行语句至少被 Т 执行一次 A=2||x>1x=x++С е B=0,


全面测试?路径庞大,不可能 · 对一个具有多重选择和循环嵌套的程序,不同的路径数目可能是天文数字。给出一个一块行20次的循环。 • 包含的不同执行路径数达5%条,对每一条路径进行测试需要1毫秒,假定一年工作365 × 24小时,要想把所有路径测试完,需3170年。







































【优点】: 能同时满足判定、条件两种覆盖标准。

■ 【缺点】: 判定/条件覆盖准则的缺点是未考虑条件的组合情况

分析: 从表面上看,判定/条件覆盖测试了各个判定中的所有条件的取值,但实际上,编译器在检查含有多个条件的逻辑表达式时,某些情况下的某些条件将会被其它条件所掩盖。因此,判定/条件覆盖也不一定能够完全检查出逻辑表达式中的错误。

(A>0) && (B>0),如果A>0为假,则编译器将不再检查B>0这个条件,那么即使这个条件有错也无法被发现。

(A>1) | (C>1), 若条件A>1满足,就认为该判定为真,这时将不会再检查 C>1,那么同样也无法发现这个条件中的错误。

条件组合测试




条件组合覆盖的基本思想是设计足够的测试用例,使得判断中 每个条件的所有可能至少出现一次,并且每个判断本身的判定 结果也至少出现一次。

• 它与条件覆盖的差别是它不是简单地要求每个条件都出现"真"与"假"两种结果,而是要求让这些结果的所有可能组合都至少出现一次

示例



组合编号	覆盖条件取值	判定条件取值	判定-条件组合
1	T1, T2	M=.T.	a>0, b>0, M取真
2	T1, F2	M=.F.	a>0,b<=0,M取假
3	F1, T2	M=.F.	a<=0,b>0,M取假
4	F1, F2	M=.F.	a<=0,b<=0,M取假
5	T3, T4	N=.T.	a>1, c>1, N取真
6	T3, F4	N=.T.	a>1, c<=1, N取真
7	F3, T4	N=.T.	a<=1, c>1, N取真
8	F3, F4	N=.F.	a<=1,c<=1,N取假




■ 【优点】:条件组合覆盖准则满足判定覆盖、条件覆盖和判定/条件覆盖准则。 ■ 【缺点】:线性地增加了测试用例的数量。

修正条件/判断覆盖(MC/DC)




- MC/DC是D0-178B Level A认证标准中规定的, 欧美民用航空器强制要求遵守该标准。
- 修正条件判定覆盖要求在一个程序中每一种输入输出至少得出现一次,在程序中的每一个条件必须产生所有可能的输出结果至少一次,并且每一个判定中的每一个条件必须能够独立影响一个判定的输出,即在其他条件不变的前提下仅改变这个条件的值,而使判定结果改变。
- MC/DC首先要求实现条件覆盖、判定覆盖,在此基础上,对于每一个条件C,要求存在符合以下条件的两次计算:
 - 1)条件C所在判定内的所有条件,除条件C外,其他条件的取值完全相同:
 - 2) 条件C的取值相反;
 - 3) 判定的计算结果相反。






MC/DC是条件组合覆盖的子集。条件组合覆盖要求覆盖判定中所有条件取值的所有可能组合,需要大量的测试用例,实用性较差。

- MC/DC具有条件组合覆盖的优势,同时大幅减少用例数。满足MC/DC的用例数下界为条件数+1,上界为条件数的两倍.
- 例如,判定中有三个条件,条件组合覆盖需要8个用例,而 MC/DC需要的用例数为4至6个。如果判定中条件很多,用例数的 差别将非常大,例如,判定中有10个条件,条件组合覆盖需要 1024个用例,而MC/DC只需要11至20个用例。






基本路径覆盖



- 顾名思义,路径覆盖就是设计所有的测试用例,来覆盖程序中的 所有可能的执行路径。
- 完成路径测试的理想情况是做到路径覆盖,但对于复杂性大的程序要做到所有路径覆盖(测试所有可执行路径)是不可能的。
- 在不能做到所有路径覆盖的前提下,如果某一程序的每一个独立 路径都被测试过,那么可以认为程序中的每个语句都已经检验过 了,即达到了语句覆盖。这种测试方法就是通常所说的基本路径 测试方法。
- 独立路径是指程序中至少引入了一个新的处理语句集合或一个新条件的程序通路。采用流图的术语,即独立路径必须至少包含一条在本次定义路径之前不曾用过的边。
- 测试可以被设计为基本路径集的执行过程,但基本路径集通常并不唯一。



	环路复	是杂度	
■ 有以下三种方 流图中区域 给定流图GG 边的数量, 给定流图GG 判定结点的	e: A Complexity Me	夏杂度: 的复杂度; 定义为V(G)=E-N+2 定义为V(G)=P+1,	2,其中E是流图中
		6	4 5

基本路径覆盖的设计过程 基本路径测试方法是在控制流图的基础上,通过分析控制结构的环形复杂度,导出执行路径的基本集,再从该基本集设计测试用例。 依据代码绘制流程图 确定流程图的圈(环路)复杂度


(cyclomatic complexity)


■ 确定线性独立路径的基本集合


• 设计测试用例覆盖每条基本路

(basis set)


径























带有循环的路径覆盖-1



■ 目标: 在循环内部及边界上执行测试

1.简单循环(迭代次数n)

- 完全跳过循环
- 只经过循环一次
- 经过循环两次
- 经过循环m(m<n)次
- 分别经过循环n-1, n, n+1 次




带有循环的路径覆盖-3




如果各个循环互相独立,则可以 用与简单循环相同的方法进行测 试。但如果几个循环不是互相独 立的,则需要使用测试嵌套循环 的办法来处理。

(4) 非结构循环

这一类循环应该使用结构化程序 设计方法重新设计。



连锁循环



带有循环的路径覆盖-2

(3)

(2) 嵌套循环

- ① 对最内层循环做简单循环的全部测试。所有其 它层的循环变量置为最小值;
- ② 逐步外推,对其外面一层循环进行测试。测试时保持所有外层循环的循环变量取最小值,所有其它嵌套内层循环的循环变量取"典型"值。
- ③ 反复进行,直到所有各层循环测试完毕。
- ④ 对全部各层循环同时取最小循环次数,或者同时取最大循环次数。

