

呼吸家 iOS 蓝牙 SDK 模块使用介绍

修订历史记录

版本	日期	AMD	修订者	说明
V1. 1	2016/12/1	A	蒲小龙	i OS 蓝牙 SDK 更新

1 IOS 蓝牙 SDK 介绍

- 1.1 BLEHelper 类,是一个单例管理整个蓝牙的连接更新操作,用类方法 shareBLEHelper 创建实例,蓝牙外设测试的数据会通过代理方法 (void)BLEHelper:(BLEHelper *)helper detectedResults:(NSArray *)detectedResults currentResult:(SGHolderDetectedResult *)result;回调。
- 1.2 SGHolderDetectedResult 这是一个蓝牙测试数据的模型,将蓝牙的文本数据转换为模型数据,实例变量`pefGroups`是吹气波形图数据包含了 600 组 pef 值的数组。
- 2 iOS 蓝牙 SDK 使用介绍
 - 2.1 可用直接将 SDK 文件拖到项目中



- 2.2 获取蓝牙单例对象调用类方法`self.helper = [BLEHelper shareBLEHelper];`在 demo 中我强引用了蓝牙单例,方便其他方法中访问。
- 2.3 设置代理`self.helper.delegate = self;`并遵守协议
 `BLEHelperDelegate`
- 2.4 连接蓝牙之前需要先传入检测人资料,调用单例方法 `[self.helper requestMatchInfoWithHolderDict:matchInfo];`检测人资料需要以字典的形式当做参数格式如下:

2.5 上述方法完成后就可以连接蓝牙外设,连接蓝牙设备方法 `[self.helper connectedPeripheral:nil imei:imeiNumber]; `这里的 Peripheral 一般为空, `BLEHelper `类中会根据 IMEI(设备号)扫描周边的蓝牙外设并自动连接,在 demo 中我在用户点击连接按钮

};



的时候触发此方法连接蓝牙外设,可以根据具体情况选择时机连接 蓝牙。

2.6 接收蓝牙设备的测试数据调用如下代理方法,在 demo 接口中有注释说明,这里有两个参数,`detectedResults`是多组检测数据,例如设备中保存了 20 组数据,每传输一组数据都会保存在这个数组中。`currentResult`这个参数是当前传输的数据。

```
- (void)BLEHelper:(BLEHelper *)helper
detectedResults:(NSArray *)detectedResults
currentResult:(SGHolderDetectedResult *)result
{
    NSLog(@"results count - %zd \n current result
time %@",detectedResults.count,result.saveTime);
}
```

2.7 蓝牙状态监听代理方法`- (void)BLEHelper:(BLEHelper*)helper ConnectStatusType:(BLEConnectStatusType)type;`当蓝牙状态改变会调用此代理方法,一共6种枚举状态:

```
typedef NS_ENUM(NSInteger,BLEConnectStatusType) {
BLEConnectOnStatus = 0,//连接
BLEConnectingStatus,//连接中
BLEConnectOffStatus,//断开
BLEWillUpdateDeviceStatus,//将要更新
BLEUpdatingDeviceStatus,//更新中
BLEDidUpdateDeviceStatus//更新完成
```

};



- 2.8 单例中实例对象`peripherals`会保存当前手机扫描到的蓝牙外设,只有在调用`[self.helper connectedPeripheral:nil imei:imeiNumber];`此方法后`peripherals`此数组中才会扫描并保存。扫描以及保存规则根据宏`kBLEPeripherial`设置,SDK中以包含 B 的设备才被保存,后面的宏定义不需要更改。
- 2.9 蓝牙系统更新进度监听代理方法`(void)BLEHelperWriteValueCount:(NSInteger)count
 atIndex:(NSInteger)index;`如果设备需要更新会从呼吸家服务器请求对应的更新包,参数`count`是总共分割了多少个包`index`是正在给蓝牙设备传输第几个包。
- 2.10 当不需要连接蓝牙需要断开可用调用方法:`(void)cancelBLEConnect;`当调用此方法,会断开当前连接的蓝牙外设。

3 接口文档说明

3.1 获取蓝牙单例接口`[self.helper requestMatchInfoWithHolderDict:matchInfo];`,`matchInfo`传参说明如下图所示:

参数名	类型	长度	可空标志	说明
PEF	NSString		NULL	PEF 预计值
FEV1	NSString		NULL	FEV1 预计值
FVC	NSString		NULL	FVC 预计值
mobile	NSString		NULL	手机 号
detectedNo	NSString		NOT NULL	用户 id
saleChannel	NSString		NOT NULL	渠道号,从呼吸家申请得 到
gender	NSString		NOT NULL	检测人性别
deviceNo	NSString		NOT NULL	设备 IMEI 号



height	NSString	NOT NULL	检测人身高
weight	NSString	NOT NULL	检测人体重
birthdate	NSString	NOT NULL	检测人生日 yyyy- MM-dd

3.2 蓝牙连接 `[self.helper connectedPeripheral:nil imei:imeiNumber]; `

参数名	类型	长度	可空标志	说明
helper	BLEHelper		NOT NULL	蓝牙单例对象
detectedResults	NSArray		NULL	所有检测数据数 组
result	SGHolderDetectedResult		NULL	当前测试数据

3.3 蓝牙状态监听代理方法 `- (void)BLEHelper:(BLEHelper *)helper ConnectStatusType:(BLEConnectStatusType)type;`

参数名	类型	长度	可空标志	说明
helper	NSString		NOT NULL	蓝牙单例对象
type	BLEConnectStatusType		NOT NULL	所有检测数据数组

3.4 设备更新进度监听代理方法 -

(void)BLEHelperWriteValueCount:(NSInteger)count atIndex:(NSInteger)index;

参数名	类型	长度	可空标志	说明
count	NSInteger		NOT NULL	更新总数
index	NSInteger		NOT NULL	当前更新位置



4 注意事项。

- 4.1.iOS 版本要求: >= 8.0 设备支持 BT 4.0 使用 ARC 内存管理,使用 Xcode 8.1 打包
- 4.2.Framework 依赖 Corebluetooth.framework, 开发前记得导入头文件。
- 4.3. 发布请使用 release 版本, debug 使用 debug 版本的静态库