# נושאים מתקדמים בתכנות מונחה עצמים הרצאה 3

פרופ' עפר שיר

ofersh@telhai.ac.il

החוג למדעי המחשב
-7.
-7.
- המכללה האקדמית

## מבנה ההרצאה

Smart pointers

Reference countin



C++03

## Smart -> Pointers\*

Source: Scott Meyers, More Efficient C++

## מהו פוינטר חכם?

פוינטר חכם ( $smart\ pointer$ ) הוא אובייקט בתפקיד מצביע המוסיף ( $dumb\ pointer$ ).

פוינטרים חכמים מאפשרים ניהול משאבים טוב יותר (מניעת דלף זיכרון) וגם ייעול קוד ע"י מניעת העתקות עמוקות מיותרות (נראה בהמשך ב-Reference Counting).

קלאינט המשתמש ב smart pointers אמור להשתמש בהם כאילו הם היו dumb pointers.

בתקן הישן קיימת מחלקת תבנית סטנדרטית עבור פוינטר חכם: auto\_ptr; בפרק זה נבנה פוינטר חכם כדי להבין את תפקידיו.

## פוינטרים חכמים: מוטיבציה

- 1. פחות תקלות:
- א- שחרור אוטומטי של זיכרון
- ב- איתחול אוטומטי: בנאי ברירת המחדל מאתחל כתובת ל-NULL
  - ("פוינטרים "רופפים) dangling pointers -ג
  - exceptions בטיחות מפני דלף זיכרון בעת זריקת
    - : garbage collection .3

בניגוד לשפות אחרות, ++ C++ לא משחררת זיכרון מוקצה דינאמית באופן אוטומטי. שימוש בפוינטרים חכמים מאפשר לשחרר את ההקצאה שעליה מצביע הפוינטר ברגע שחייו של הפוינטר מסתיימים כמשתנה אוטומטי.

# פוינטרים חכמים: מוטיבציה (המשך)

: STL containers .4

מבני נתונים ב STL שומרים על הנתונים by value, לכן STL מבני נתונים ב היות פולימורפים. לדוגמה:

```
class Student { /*...*/ };
class Scholar : public Student { /*...*/ };

Student b;
Scholar d;
vector< Student> v;

v.push_back(b); // OK
v.push_back(d); // slicing!!!
```

.Student הבעיה נובעת מכך שהאובייקטים ב v יכולים להיות רק מטיפוס

# פוינטרים חכמים: מוטיבציה (המשך)

:STL containers .5

:ניתן לפתור את הבעיה ע"י שימוש ב vector של מצביעים

אלא שאז צריך להקפיד על שחרור פרטני של כל מצביע.

ניתן לעשות זאת יותר בפשטות בעזרת פוינטרים חכמים:

```
vector<SmartPtr<Student> > v;
v.push_back(new Student); // OK
v.push_back(new Scholar); // OK too
```

## בנאים ומפרקים

ניתן לקבוע מה קורה כאשר פוינטר נבנה ומתפרק:

- לפוינטר שלא מצביע על שום דבר. NULL ניתן להציב
- ניתן לפרק את האובייקט עליו מצביע הפוינטר, אם זהו הפוינטר האחרון שמצביע על אותו אובייקט (למניעת דלף זיכרון)

#### העתקות והשמות

ניתן לקבוע מה קורה כאשר מעתיקים ערך של פוינטר

Dereferencing

?מה קורה כאשר פונים לאובייקט עליו מצביע הפוינטר

# template<class T> SmartPtr

פוינטרים חכמים הם templates, כי הטיפוס עליו מצביע הפוינטר חשוב מאוד לתפקודו. קוד התבנית עבור הפוינטר חכם נראה בעיקרון כך:

```
template<class T>
class SmartPtr
   public:
      SmartPtr(T* realPtr=0);
      SmartPtr(const SmartPtr<T>& rhs);
      ~SmartPtr();
      SmartPtr<T>& operator=(const SmartPtr<T>& rhs);
      T* operator->() const;
      T& operator*() const;
   private:
      T *pointee;
                    נושאים מתקדמים בתכנות מונחה עצמים. אביב 2022
```

# template<class T> SmartPtr

#### הסברים:

- שהוא pointee, פוינטר חכם בנוי על בסיס הפוינטר ה"טיפש" 1. המצביע האמיתי כאן.
- מצביע על אובייקט שהוקצה דינמית כך pointee. מצביע על אובייקט שהוקצה דינמית כך מntee. שהמפרק של SmartPtr יכול לשחרר אותו באמצעות
- private ב assignment o'tor ו copy c'tor ב assignment o'tor .3
- SmartPtr כי אובייקט ה const וכן \* הם -> אינו משתנה על ידם (אם כי האובייקט עליו מצביע pointee עשוי להשתנות)

```
template<class T>
class SmartPtr
  public:
      SmartPtr(T* realPtr=0) : pointee(realPtr){}
      SmartPtr(const SmartPtr<T>& rhs);
      ~SmartPtr() { delete pointee;}
      SmartPtr<T>& operator=(const SmartPtr<T>& rhs);
     T* operator->() const;
     T& operator*() const;
  private:
     T *pointee;
```


# dangling pointer :בעיה

#### הנחה:

כל האובייקטים עליהם מצביעים פוינטרים חכמים מוקצים דינמית

#### בעיה:

אם שני פוינטרים מצביעים על אותו אובייקט, פרוק של פוינטר חכם יגרום לאובייקט עליו מצביע הפוינטר השני להיעלם:



# (ownership) בעיית הבעלות

תפקיד ה copy c'tor לפתור את בעיית הבעלות ולענות על השאלה "איזה פוינטר הוא הבעלים של האובייקט?"

הדבר חשוב בכדי לקבוע מי יפרק את האובייקט.

## פיתרון 1:

העתקה עמוקה בכל פעם שפוינטר מועתק ← כל פוינטר יצביע על האובייקט שלו!

### החיסרון:

לא תמיד יודעים על איזה טיפוס של אובייקט מצביע הפוינטר. זה לא חייב להיות T, זה יכול להיות טיפוס שנגזר מ T.

# copy c'tor העברת בעלות ב

:2 פיתרון

הבעלות על האובייקט מועברת בזמן ההעתקה:

```
template < class T >
SmartPtr < T > :: SmartPtr (SmartPtr < T > & rhs)
{
   pointee = rhs.pointee; // transfer ownership
   rhs.pointee = 0; // rhs no longer owns
}
```

# העברת בעלות באופרטור השמה מעתיק

## העברת בעלות: הערות

1. הפרמטר של בנאי ההעתקה (ושל אופרטור ההשמה) אינו const כי הוא משתנה בתוך הפונקציה. זה עשוי ליצור בעיה אם עושים שימוש בפונקציה שמניחה שהפרמטר הוא const, למשל, בשימוש ב SmartPtr בקוד תבנית המניח זאת.

הפונקציה push\_back של std::vector עושה שימוש בעזרת בעזרת בעזרת בעזרת בעזרת בעזרת בעזרת . Reference Counting

(בשקף הבא) const\_cast :פתרון אחר

2. כאשר smart pointer מועבר כפרמטר לפונקציה, הוא יועבר תמיד smart pointer מועבר כאשר by reference. אם הוא מועבר by value, אז בנאי ההעתקה יגרום לארגומנט הפונקציה לאבד בעלות על האובייקט שלו לטובת משתנה פנימי של הפונקציה

## כחון בעיית ה-const

```
template < class T>
SmartPtr < T>::SmartPtr (const SmartPtr < T>& rhs)
{
    pointee = rhs.pointee; // transfer ownership
    SmartPtr < T>& nonConst = const_cast < SmartPtr < T>& (rhs);
    nonConst.pointee = 0; // rhs no longer owns
}
```

## \* האופרטור

```
template < class T>
T& SmartPtr < T>::operator*() const
{
    // smart pointer processing
    ...
    return *pointee;
}
```

#### :הערות

- ייתכן שנרצה לבצע פעולות מסויימות, כגון return-. לפני ה-רעתקה.
- הערך מוחזר by reference למקרה שהאובייקט שעליו מצביע ה-by reference אינו מטיפוס  $\mathbb T$  אלא מטיפוס הנגזר מ $\mathbb T$  (בנוסף, smart pointer זוהי החזרה יותר יעילה)
- למקרה שהפוינטר מצביע על exception אפשר להוסיף זריקת.3 .3 כתובת NULL

## האופרטור new


ו new הוא אובייקט ולא פוינטר, האופרטורים smart pointer מכיוון ש delete לא פועלים עליו באופן טבעי

בכל זאת, כיוון ש smart pointer נועד לדמות את הפעולה של פוינטר, היינו רוצים להפעיל עליו את האופרטורים האלה.

בעזרת בנאי ההמרה: smart pointer משתלב עם טיפוס new האופרטור

```
SmartPtr(T* realPtr=0);
```

#### למשל:



## האופרטור new

#### :או בעזרת אופרטור ההשמה

```
SmartPtr<T>& operator=(T* ptr);
```

#### למשל:

```
SmartPtr<Student> pt1;
pt1 = new Student;
```

## delete האופרטור

 $: \mathbb{T}^*$  אם נגדיר אופרטור המרה ל delete ניתן להפעיל את האופרטור

```
operator T*() {return pointee;}
```

ואז ניתן לכתוב את הקוד הבא

```
SmartPtr<int> pt1 = new int;
delete(pt1)
```

בעיה:

תהיה תקלה כאשר יופעל המפרק של pt1.

## delete האופרטור

מסקנה:

smart pointer אין להפעיל delete אין להפעיל

:או במילים אחרות

לא כדאי להגדיר אופרטור המרה ל $^*\mathbb{T}$ , כיוון שהגדרה כזאת מאפשרת smart pointer לא לפופלת הפעלת של לפופר על

אלא שלהגדרת אופרטור המרה לopיש יתרונות אחרים.

## המרה ל \*T

# NULL הוא smart pointer בדיקה האם היינו רוצים לאפשר כתיבה של קוד כזה:

```
SmartPtr<Student> ptr;
if (ptr == 0)
```

או

if (ptr)

if (!ptr)

או

ללא אופרטור המרה ל $^*$  תהיה הודעת שגיאה

## המרה ל \*T

#### $: \mathbb{T}^*$ בעיות של המרה ל

- 1. ברגע שיש פוינטר חכם ופוינטר טיפש המצביעים על אותו אובייקט. קשה לעקוב אחרי הבעלות על האובייקט.
  - dumb pointer ל smart pointer .2

## העמסת האופרטור!

```
template < class T>
  class SmartPtr
{
  public:
     ...
     bool operator!() {return pointee==NULL;}
     ...
};
```

```
if (ptr == 0) אך אינו מאפשר if (!ptr) מאפשר לכתוב if (ptr) או if (ptr) או
```

#### מסקנה:

יש לשקול את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהפתרונות

# auto\_ptr המחלקה

```
template<class T>
class auto ptr {
   T* ptr;
public:
      typedef T element type;
      explicit auto ptr(T *p = 0) throw() : ptr(p) {}
      auto ptr(const auto ptr<T>& rhs) throw();
      auto ptr<T>& operator=(auto ptr<T>& rhs) throw();
      ~auto ptr() {delete ptr;}
      T& operator*() const throw() {return *ptr;}
      T *operator->() const throw() {return ptr;}
      T *get() const throw();
      T *release() const throw();
```

# auto\_ptr המחלקה

#### :הערות

- יש רק "בעלים" מטיפוס auto\_ptr<T> לכל אובייקט עליו מצביע auto\_ptr<T> אחד auto\_ptr<T>
- 2. כאשר מבוצעת העתקה הבעלות על האובייקט עוברת מהאובייקט 2 auto\_ptr<T>
- ה- אמור להיות אינדיקטור המראה האם לאובייקט ה-  $auto\_ptr<T>$
- אחר, נועד smart pointer, או כל auto\_ptr אחר, נועד 4. להצביע רק על אובייקט אחד ולא יכול להוות בסיס לבניית מערך.

C++03
REFERENCE COUNTING

Source: Scott Meyers, More Efficient C++

## מוטיבציה

1. לדעת מתי יש למחוק אובייקט שהוקצה ע"י mew אם כמה פוינטרים מצביעים על אותו אובייקט, נרצה למחוק את האובייקט רק כאשר אין יותר פוינטרים שמצביעים עליו


2. חיסכון בזיכרון: אם לכמה אובייקטים יש אותו ערך, אין צורך שיתפסו כמה מקומות בזיכרון.

```
class String {
public:
 String( const char *value=""); // conversion c'tor &
                                 // default c'tor
 String( const String&); // copy c'tor
 ~String() { delete []s;}
 String& operator= ( const String&); // assignment o'tor
private:
 int len;
 char *s;
};
String a,b,c,d,e;
a = b = c = d = e = "Hello";
```


## operator=

```
String& String::operator=(const String& st) {
   if ( this == &st )
      return *this;
   delete []s;
   len = st.len;
   s = new char[len+1];
   strcpy(s, st.s);
   return *this;
}
```

# התוצאה: העתקה עמוקה



# מצב רצוי: העתקה רדודה (!)



## בעיות


- 1. שינוי באובייקט אחד יביא לשינוי באובייקטים האחרים.
- 2. מחיקת אובייקט אחד יגרום למחיקת האובייקטים .2 האחרים.

## פתרונות

- ברגע שאובייקט משתנה הוא יוצר Copy on write .1 לעצמו עותק משלו
- ספירת האובייקטים המצביעים Reference counting .2 על אותו מקום בזיכרון. אובייקט ימחק את המקום עליו הוא מצביע **רק אם הוא היחיד** שמצביע עליו.


כדי לממש את 1 יש צורך ב reference counting, לכן נתחיל עם פתרון 2.

# reference counting מימוש



הבעיה: לא ניתן לספור כמה אובייקטים מצביעים על "Hello" כי מדובר בטיפוס פרימיטיבי

### reference counting מימוש



#### מימוש


מגדירים ב private של המחלקה String רשומה (struct) או מחלקה בשם StringValue, המקשרת בין String ל \*char

#### ?struct מדוע

כדי לאפשר לפונקציות המחלקה של String לגשת לכל ה members של StringValue

> למה הרשאת גישה private? כדי למנוע גישה מחוץ למחלקה String

```
class String {
public:
   String(const char *val=""); // conversion c'tor
   ~String();
   String& operator= (const String&);
   // ...
private:
   struct StringValue {
      int refCount;
      char* data;
      StringValue(const char *initValue);
      ~StringValue();
   };
   StringValue *value;
};
```



### בנאי ומפרק של StringValue בנאי ומפרק

```
String::StringValue::StringValue(const char *initValue)
:refCount(1)
   data = new char[strlen(initValue)+1];
   strcpy(data,initValue);
String::StringValue::~StringValue()
   delete[]data;
```

### בנאים במחלקה String

```
String::String(const char *initValue)
:value(new StringValue(initValue))
{}

String::String(const String& rhs)
: value(rhs.value)
{
    ++value->refCount;
}
```


הערה: העתקת אובייקט ה StringValue הערה: העתקת של הכתובת. מספר אובייקטים String העתקה רדודה של הכתובת. מספר אובייקטים value יכולים להצביע על אותו מופע

# בנאים במחלקה String

למשל, הפקודה הבאה:

String s("I love C++03");

:תביא למצב המאופיין כך




# בנאים במחלקה String

והקוד הבא:

String s1("I love C++03"), s2 = s1;

יביא למצב המאופיין כך:



### המפרק של String

```
String::~String()
{
   if(--value->refCount==0)
      delete value;
}
```

#### :פעולות המפרק

- 1. הקטנת המונה שבאובייקט ה StringValue
- 2. אם זהו האובייקט היחיד המצביע על המחרוזת, אז 2. המפרק מוחק את המחרוזת ע"י מחיקת אובייקט ה StringValue

#### אופרטור השמה מעתיק

```
String& String::operator= ( const String& rhs)
  if (value==rhs.value)
                                  ביטול ההצבעה הקודמת
     return *this;
  if (--value->refCount == 0)
     delete value;
  value = rhs.value;
  ++value->refCount;
                                   העתקה רדודה
  return *this;
```

#### Copy-on-Write (COW)

- שונים יכולים להצביע על אותו אובייקט String אובייקט String אונים יכולים להצביע אותו אובייקט StringValue
- לכן, אם משנים ערך של אובייקט, יש להעתיק אותו תחילה סדי לא StringValue העתקה עמוקה לאובייקט
   לשנות את האובייקטים שמצביעים על אותו ערך.
- שינוי בתוך מחרוזת ייעשה באמצעות גישה של [ ] ולכן operator[] ההעתקה העמוקה תמומש בתוך

```
class String {
public:
   String(const char *val=""); // conversion c'tor
   ~String();
   String& operator= (const String&);
   const char& operator[](int i) const;
   char& operator[](int i);
private:
   struct StringValue {
      int refCount;
      char* data;
      StringValue(const char *initValue);
      ~StringValue();
   };
   StringValue *value;
```

#### String::operator[]

גרסת ה"קריאה בלבד" - אין שינוי:

```
const char& String::operator[](int i) const
{
   return value->data[i];
}
```

#### String::operator[]

לעומת זאת באופרטור לכתיבה (שאינו const), ייתכן שהפנייה לאובייקט היא לצורך שינוי המחרוזת:

```
char& String::operator[](int i) {
  if (value->refCount > 1) {
    // the value is shared by other instances
    --value->refCount;
    value = new StringValue(value->data);
  }
  return value->data[i];
}
```

#### String::operator[]

אין דרך לדעת אם הגישה לאופרטור [] דרך אובייקט const שאינו const היא לצורך קריאה בלבד או כתיבה, לכן בכל קריאה לאופרטור [] ע"י אובייקט שאינו StringValue מתבצעת העתקה לאובייקט שיטה זו קרויה:


Copy-on-Write

אלא שלא הכל פתור...

נתבונן בקוד הבא:

```
String s1 = "Hello";
char *p = &s1[1];
```


וזהו המצב שנוצר:



s1 א גרמה להעתקה עמוקה כי operator[] הקריאה ל הוא האובייקט היחיד המצביע על המחרוזת.

עכשיו, אם כותבים

מתקבל המצב הבא:



?מה יהיו תוצאות השורה הבאה

$$*p = 'x';$$

#### הבעיה:

.p לא יכול לדעת על קיומו של המצביע String הבנאי של

#### הפיתרון:

להוסיף דגל בוליאני במחלקה StringValue שיאמר האם ניתן לשתף את הנתונים עם אובייקט אחר. הדגל יהפוך ל false בעת הקריאה הראשונה לאופרטור [] .

```
class String
public:
// . . .
private:
   struct StringValue
       int refCount;
       bool shareable;
       char* data;
       StringValue(const char *initValue);
       ~StringValue();
    };
   StringValue *value;
```

```
String::StringValue::StringValue( const char
*initValue): refCount(1), shareable( true ) {
   data = new char[strlen(initValue)+1];
   strcpy(data,initValue);
}
```

```
String::String(const String& rhs)
  if (rhs.value->shareable)
    value = rhs.value;
    ++value->refCount;
  else
    value = new StringValue(rhs.value->data);
```

```
String& String::operator= (const String& rhs)
  if (value==rhs.value)
    return *this;
  if(--value->refCount == 0)
    delete value;
  if (rhs.value->shareable) {
    value = rhs.value;
    ++value->refCount;
  else
    value = new StringValue(rhs.value->data);
  return *this;
```

```
char& String::operator[](int i)
  if (value->refCount > 1)
    --value->refCount;
    value = new StringValue(value->data);
 value->shareable = false;
  return value->data[i];
```

#### :הערה

מנגנון ה Copy-on-Write שינוי במחרוזת עליה מצביעה המחלקה String שינוי במחרוזת עליה מצביעה המחלקה עשויים עשויים עשויים להיעשה באמצעות האופרטור []. שינויים עשויים להיעשות גם בדרכים אחרות, כמו, למשל, האופרטור \* (dereferencing operator). במקרה זה יש לשקול האם להכליל את מנגנון ה COW גם לאופרטורים הנוספים או לא להעמיס את האופרטורים האלה.

# Reference counting מחלקת בסיס ל

RC) Reference counting (RC) Reference counting רבות. כפי שראינו, הוספת תכונה זו למחלקה דורשת עבודה רבה. היינו רוצים "לבודד" את הקוד הקשור ב RC כך שניתן יהיה להוסיף אותו לכל מחלקה באופן מודולרי, תוך הכנסת מינימום שינויים באותה מחלקה.

ניתן להגדיר מחלקה מיוחדת שתכיל (כמעט) את כל הקוד הדרוש לביצוע RC ולרשת ממחלקה זו כדי להוסיף RC לכל מחלקה שנרצה.


### Reference counting מחלקת בסיס ל

שלב 1: יצירת מחלקת בסיס RCObject ובה הפונקציות RC תירש RC. כל מחלקה שתרצה להשתמש ב RC תירש RCObject מ RCObject.

שלב 2: יצירת מחלקה template המהווה מצביע חכם, אשר באמצעותה תנהל המחלקה String (או כל מחלקה אחרת) את כל הפעולות הקשורות ב RC.

התוצאה: במחלקה String וב String אין קוד String אין קוד RC התוצאה. RC.

#### דיזיין הפתרון



#### RCObject המחלקה

```
class RCObject {
protected:
  RCObject(): refCount(0), shareable(true){}
  RCObject(const RCObject&):refCount(0),shareable(true){}
  RCObject& operator=(const RCObject&) {return *this;}
 virtual ~RCObject()=0 {}
public:
  void addReference() { ++refCount; }
  void removeReference() {if(--refCount==0) delete this;}
  //object should be on the heap!!!
  void markUnshareable() { shareable=false; }
  bool isShareable() const {return shareable;}
  bool isShared() const {return refCount>1;}
private:
  int refCount;
  bool shareable;
```

#### RCObject המחלקה

#### הסברים:

- ל 0, דבר שעשוי להיות מאתחלים את RCObject מאתחלים את RCObject. הבנאים של מנוגד לאינטואיציה. הסיבה היא שהאובייקט שיוצר את אובייקט ה refCount מנוגד לאתחל את refCount ל 1.
  - 2. אופרטור ההשמה אינו עושה דבר! הסבר:
  - סביר להניח שלא ייעשה שימוש באופרטור זה: אין השמות בין אובייקטי.i RCObject
- אלא בין StringValue, אנו לא מצפים שתהיה השמה בין אובייקטי String, אנו לא מצפים שתהיה השמה בין אובייקטי ה אובייקטי ה String המצביעים עליהם. במקרה זה אובייקטי ה refCount ידאגו לשנות את הערך של
- נקבע לפי מספר אובייקטי ה String נקבע לפי מספר אובייקט ר נקבע לפי מספר אובייקט ה צביעים על צלדעת מי StringValue אובייקט ה StringValue אובייקט ה מצביע עליו ולכן אופרטור ההשמה שלו לא משנה את refCount.

#### RCObject המחלקה

- ,removeReference שימו לב שאובייקט יכול "להתאבד". בפונקציה לב שאובייקט יכול "להתאבד". להתאבד delete this; הפקודה סיבות:
  - delete רק לאובייקט שהוקצה דינאמית ניתן לעשות.l
  - רק לאובייקט שהוקצה דינאמית אין קריאה אוטומטית למפרק.ll ביציאה מה scope שלו. אם היתה קריאה למפרק עבור אובייקט delete שכבר נעשה לו

יש צורך להתאים את האובייקט המיועד – ראו להלן.

### המחלקה String

```
class String
public:
  String(const char *val=""); // conversion c'tor
  const char& operator[](int i) const;
  char& operator[](int i);
   // . . .
private:
  RCPtr<StringValue> value;
};
```

smart pointer

### שינויים במימושים של String

```
char& String::operator[](int i)
  if (value->isShared())
    value = new StringValue(value->data);
 value->markUnshareable();
  return value->data[i];
```

#### StringValue המחלקה

```
class StringValue: public RCObject
{
   void init(const char *initValue);

public:
   char* data;
   StringValue(const char *initValue);
   StringValue(const StringValue& rhs);
   ~StringValue();
};
```

```
void String::StringValue::init(const char *initValue)
{
  data = new char[strlen(initValue)+1];
  strcpy(data,initValue);
}
```

### StringValue ו String הערות ל

- 1. במחלקה String יש עכשיו פוינטר חכם במקום פוינטר "טיפש".
- מתבצע באמצעות הפוינטר החכם Reference counting מתבצע באמצעות הפוינטר החכם. Reference counting מלבד זה אין ל מלבד זה אין ל
- 3. הפונקציה StringValue::init מרכזת בתוכה קוד המשותף StringValue לשני הבנאים של StringValue ולכן נכלל בפונקציה מיוחדת ב private של private.
- 4. המחלקה StringValue אינה מנהלת מנגנון RC. הכול נעשה במחלקת הבסיס RCObject.

#### מחלקת התבנית RCPtr

```
template<class T>
class RCPtr
   T* pointee;
   void init();
public:
   RCPtr(T* realPtr=0): pointee(realPtr) { init();}
   RCPtr(const RCPtr& rhs): pointee(rhs.pointee)
   { init();}
   ~RCPtr() { if (pointee) pointee->removeReference();}
   RCPtr& operator=(const RCPtr& rhs);
   T* operator->() const{return pointee;}
   T& operator*() const{return *pointee;}
```

#### מימושים של RCPtr

```
template<class T>
void RCPtr<T>::init()
  if (pointee==0) return;
  if (pointee->isShareable() == false) {
    pointee= new T(*pointee);
// requires a copy c'tor for T
 pointee->addReference();
```

#### מימושים של RCPtr

```
template<class T>
RCPtr<T>& RCPtr<T>::operator=(const RCPtr<T>& rhs)
  if (pointee != rhs.pointee) {
    T* oldPointee = pointee;
    pointee = rhs.pointee;
    init();
    if (oldPointee)
      oldPointee->removeReference();
                                        הורדת המונה של אובייקט
  return *this;
                                         הישן StringValue הישן
```

#### הערות ל RCPtr

- 1. זוהי מחלקה בסיסית של "מצביע חכם"
- 2. הפונקציה () init ממלאת תפקיד כמו ב StringValue
- באמצעות Reference counting מנהלת את ה RCPtr מנהלת את ה המחלקה הבסיס הפונקציות של מחלקת הבסיס
- .StringValue יכול להצביע על אובייקט RCPtr יהיו מוקצים דינאמית אובייקטי ה StringValue הדבר מבטיח שאובייקטי ה delete this; ולכן הפעולה ולכן הפעולה


#### String של operator= ביצוע RC ביצוע

String::operator= RCPtr<StringValue>::operator= RCObject::removeReference() RCPtr<StringValue>::init()

RCObject::isShareable()


RCObject::addReference()

## ע"י Copy-on-Write ביצוע String::operator[]



# במחלקה שאין אפשרות לשנות RC ביצוע את הקוד שלה


להלן דיזיין למימוש RC במחלקה **x** שאין לנו גישה לקוד המקור שלה:



(indirect לציון I)

#### סיכום

- 1. הקוד לביצוע RC הוא יותר מורכב. ביצוע פעולות פשוטות במחלקות RC שיש בהן RC מערב יותר קריאות לפונקציות ויותר פקודות. לכן, נוסיף RC למחלקה רק כאשר זה משתלם מבחינות אחרות
  - 2. מנגנון ה RC הוא שימושי במחלקה בה מתקיימים התנאים הבאים:
- 1. יש שיתוף הצבעות בין אובייקטים. כלומר, הרבה מופעים של המחלקה מצביעים על מספר קטן יחסית של ערכים
  - 2. הערכים המשותפים הנ"ל הם יחסית יקרים להעתקה עמוקה
- נחוץ כדי לפתור את בעיית הבעלות על אובייקטים, RC מנגנון ה Cc לומר, בכדי שלשאלה "מי רשאי לעשות delete" לאובייקט יהיה פתרון ברור.



C++11

# MODERN REFERENCE COUNTING & SMART POINTERS

#### C++0x Proudly Presents:

• std::shared\_ptr

• std::weak\_ptr

• std::unique ptr

To be continued...