Spring Cloud Alibaba: Sentinel实现熔断与限流

Spring Cloud Alibaba 致力于提供微服务开发的一站式解决方案,Sentinel 作为其核心组件之一,具有熔断与限流等一系列服务保护功能,本文将对其用法进行详细介绍。

Sentinel简介

随着微服务的流行,服务和服务之间的稳定性变得越来越重要。 Sentinel 以流量为切入点,从流量控制、熔断降级、系统负载保护等多个维度保护服务的稳定性。

Sentinel具有如下特性:

- 丰富的应用场景:承接了阿里巴巴近 10 年的双十一大促流量的核心场景,例如秒杀,可以实时熔断下游不可用应用;
- 完备的实时监控:同时提供实时的监控功能。可以在控制台中看到接入应用的单台机器秒级数据,甚至 500 台以下规模的集群的汇总运行情况;
- 广泛的开源生态:提供开箱即用的与其它开源框架/库的整合模块,例如与 Spring Cloud、Dubbo、gRPC 的整合;
- 完善的 SPI 扩展点:提供简单易用、完善的 SPI 扩展点。您可以通过实现扩展点,快速的定制逻辑。


安装Sentinel控制台

Sentinel控制台是一个轻量级的控制台应用,它可用于实时查看单机资源监控及集群资源汇总,并提供了一系列的规则管理功能,如流控规则、降级规则、热点规则等。

- 我们先从官网下载Sentinel,这里下载的是 sentinel-dashboard-1.6.3.jar 文件,下载地址: ht tps://github.com/alibaba/Sentinel/releases
- 下载完成后在命令行输入如下命令运行Sentinel控制台:
- java -jar sentinel-dashboard-1.6.3.jarCopy to clipboardErrorCopied
- Sentinel控制台默认运行在8080端口上,登录账号密码均为 sentinel ,通过如下地址可以进行访问: http://localhost:8080



• Sentinel控制台可以查看单台机器的实时监控数据。



创建sentinel-service模块

这里我们创建一个sentinel-service模块,用于演示Sentinel的熔断与限流功能。

• 在pom.xml中添加相关依赖,这里我们使用Nacos作为注册中心,所以需要同时添加Nacos的依赖:

• 在application.yml中添加相关配置,主要是配置了Nacos和Sentinel控制台的地址:

```
server:
 2
       port: 8401
 3
     spring:
 4
       application:
 5
         name: sentinel-service
 6
       cloud:
 7
         nacos:
 8
           discovery:
 9
              server-addr: localhost:8848 #配置Nacos地址
10
         sentinel:
11
            transport:
              dashboard: localhost:8080 #配置sentinel dashboard地址
12
13
              port: 8719
14
     service-url:
15
       user-service: http://nacos-user-service
```

```
16 management:
17 endpoints:
18 web:
19 exposure:
20 include: '*'Copy to clipboardErrorCopied
```

限流功能

Sentinel Starter 默认为所有的 HTTP 服务提供了限流埋点,我们也可以通过使用@SentinelResource来自定义一些限流行为。

创建RateLimitController类

用于测试熔断和限流功能。

```
/**
 2
     * 限流功能
 3
     * Created by macro on 2019/11/7.
 4
     */
 5
   @RestController
 6
    @RequestMapping("/rateLimit")
 7
     public class RateLimitController {
 8
9
         /**
         * 按资源名称限流,需要指定限流处理逻辑
10
11
12
         @GetMapping("/byResource")
         @SentinelResource(value = "byResource", blockHandler = "handleException")
13
         public CommonResult byResource() {
14
             return new CommonResult("按资源名称限流", 200);
15
16
         }
17
18
         /**
19
         * 按URL限流,有默认的限流处理逻辑
20
         */
21
         @GetMapping("/byUrl")
         @SentinelResource(value = "byUrl", blockHandler = "handleException")
22
23
         public CommonResult byUrl() {
24
             return new CommonResult("按url限流", 200);
25
         }
26
         public CommonResult handleException(BlockException exception) {
27
28
             return new CommonResult(exception.getClass().getCanonicalName(),200);
29
         }
30
31
     }Copy to clipboardErrorCopied
```

根据资源名称限流

我们可以根据@SentinelResource注解中定义的value(资源名称)来进行限流操作,但是需要指定限流处理逻辑。

- 流控规则可以在Sentinel控制台进行配置,由于我们使用了Nacos注册中心,我们先启动Nacos和sentinel-service;
- 由于Sentinel采用的懒加载规则,需要我们先访问下接口,Sentinel控制台中才会有对应服务信息, 我们先访问下该接口: http://localhost:8401/rateLimit/byResource
- 在Sentinel控制台配置流控规则,根据@SentinelResource注解的value值:




• 快速访问上面的接口,可以发现返回了自己定义的限流处理信息:

根据URL限流

我们还可以通过访问的URL来限流,会返回默认的限流处理信息。

• 在Sentinel控制台配置流控规则,使用访问的URL:



• 多次访问该接口,会返回默认的限流处理结果: http://localhost:8401/rateLimit/byUrl

```
← → C ① localhost:8401/rateLimit/byUrl
```

Blocked by Sentinel (flow limiting)

自定义限流处理逻辑

我们可以自定义通用的限流处理逻辑,然后在@SentinelResource中指定。

• 创建CustomBlockHandler类用于自定义限流处理逻辑:

```
/**
/**
created by macro on 2019/11/7.

*/
public class CustomBlockHandler {

public CommonResult handleException(BlockException exception) {
    return new CommonResult("自定义限流信息",200);
}

Copy to clipboardErrorCopied
```

• 在RateLimitController中使用自定义限流处理逻辑:

```
/**
 2
      * 限流功能
 3
      * Created by macro on 2019/11/7.
 4
 5
     @RestController
     @RequestMapping("/rateLimit")
 6
 7
     public class RateLimitController {
 8
 9
10
          * 自定义通用的限流处理逻辑
11
         @GetMapping("/customBlockHandler")
12
```

```
@SentinelResource(value = "customBlockHandler", blockHandler = "handleException", blockHandlerClass = CustomBlockHandler.class)

public CommonResult blockHandler() {
    return new CommonResult("限流成功", 200);
}

Copy to clipboardErrorCopied
```

熔断功能

Sentinel 支持对服务间调用进行保护,对故障应用进行熔断操作,这里我们使用RestTemplate来调用nacos-user-service服务所提供的接口来演示下该功能。

• 首先我们需要使用@SentinelRestTemplate来包装下RestTemplate实例:

```
/**
 2
     * Created by macro on 2019/8/29.
 3
      */
4
     @Configuration
 5
   public class RibbonConfig {
 6
 7
         @Bean
 8
         @SentinelRestTemplate
9
         public RestTemplate restTemplate(){
10
             return new RestTemplate();
11
         }
12
     }Copy to clipboardErrorCopied
```

• 添加CircleBreakerController类,定义对nacos-user-service提供接口的调用:

```
1
    /**
      * 熔断功能
 3
      * Created by macro on 2019/11/7.
 4
     */
 5
     @RestController
   @RequestMapping("/breaker")
 6
 7
     public class CircleBreakerController {
 8
 9
         private Logger LOGGER =
     LoggerFactory.getLogger(CircleBreakerController.class);
10
         @Autowired
         private RestTemplate restTemplate;
11
12
         @Value("${service-url.user-service}")
         private String userServiceUrl;
13
14
         @RequestMapping("/fallback/{id}")
15
         @SentinelResource(value = "fallback", fallback = "handleFallback")
16
17
         public CommonResult fallback(@PathVariable Long id) {
             return restTemplate.getForObject(userServiceUrl + "/user/{1}",
18
     CommonResult.class, id);
19
20
21
         @RequestMapping("/fallbackException/{id}")
22
         @SentinelResource(value = "fallbackException",fallback = "handleFallback2",
     exceptionsToIgnore = {NullPointerException.class})
```

```
23
         public CommonResult fallbackException(@PathVariable Long id) {
24
             if (id == 1) {
                 throw new IndexOutOfBoundsException();
25
26
             } else if (id == 2) {
                 throw new NullPointerException();
27
28
             return restTemplate.getForObject(userServiceUrl + "/user/{1}",
29
     CommonResult.class, id);
30
         }
31
         public CommonResult handleFallback(Long id) {
32
             User defaultUser = new User(-1L, "defaultUser", "123456");
33
             return new CommonResult<>(defaultUser, "服务降级返回", 200);
34
         }
35
36
         public CommonResult handleFallback2(@PathVariable Long id, Throwable e) {
37
             LOGGER.error("handleFallback2 id:{},throwable class:{}", id,
     e.getClass());
39
             User defaultUser = new User(-2L, "defaultUser2", "123456");
40
             return new CommonResult<>(defaultUser, "服务降级返回", 200);
42
     }Copy to clipboardErrorCopied
```

- 启动nacos-user-service和sentinel-service服务:
- 由于我们并没有在nacos-user-service中定义id为4的用户,所有访问如下接口会返回服务降级结果: http://localhost:8401/breaker/fallback/4

```
1 {
2     "data": {
3         "id": -1,
4         "username": "defaultUser",
5         "password": "123456"
6     },
7     "message": "服务降级返回",
8     "code": 200
9 }Copy to clipboardErrorCopied
```

• 由于我们使用了exceptionsToIgnore参数忽略了NullPointerException,所以我们访问接口报空指针时不会发生服务降级: http://localhost:8401/breaker/fallbackException/2

← → C ① localhost:8401/breaker/fallbackException/2

Whitelabel Error Page

This application has no explicit mapping for /error, so you are seeing this as a fallback.

Thu Nov 07 14:50:47 CST 2019
There was an unexpected error (type=Internal Server Error, status=500).
No message available

与Feign结合使用

• 首先我们需要在pom.xml中添加Feign相关依赖:

• 在application.yml中打开Sentinel对Feign的支持:

```
feign:
sentinel:
enabled: true #打开sentinel对feign的支持Copy to clipboardErrorCopied
```

- 在应用启动类上添加@EnableFeignClients启动Feign的功能;
- 创建一个UserService接口,用于定义对nacos-user-service服务的调用:

```
2
     * Created by macro on 2019/9/5.
3
      */
4
     @FeignClient(value = "nacos-user-service", fallback = UserFallbackService.class)
     public interface UserService {
5
         @PostMapping("/user/create")
6
         CommonResult create(@RequestBody User user);
7
8
9
         @GetMapping("/user/{id}")
         CommonResult<User> getUser(@PathVariable Long id);
10
11
         @GetMapping("/user/getByUsername")
12
         CommonResult<User> getByUsername(@RequestParam String username);
13
14
         @PostMapping("/user/update")
15
         CommonResult update(@RequestBody User user);
16
17
         @PostMapping("/user/delete/{id}")
18
19
         CommonResult delete(@PathVariable Long id);
     }Copy to clipboardErrorCopied
20
```

• 创建UserFallbackService类实现UserService接口,用于处理服务降级逻辑:

```
1
2
     * Created by macro on 2019/9/5.
3
      */
     @Component
4
5
     public class UserFallbackService implements UserService {
 6
         @Override
7
         public CommonResult create(User user) {
             User defaultUser = new User(-1L, "defaultUser", "123456");
 8
             return new CommonResult<>(defaultUser, "服务降级返回", 200);
9
10
         }
11
12
         @Override
         public CommonResult<User> getUser(Long id) {
13
             User defaultUser = new User(-1L, "defaultUser", "123456");
14
15
             return new CommonResult<>(defaultUser, "服务降级返回",200);
16
         }
17
         @Override
18
19
         public CommonResult<User> getByUsername(String username) {
```

```
User defaultUser = new User(-1L, "defaultUser", "123456");
21
             return new CommonResult<>(defaultUser, "服务降级返回",200);
         }
22
23
24
         @Override
25
         public CommonResult update(User user) {
             return new CommonResult("调用失败,服务被降级",500);
26
27
         }
28
29
         @Override
         public CommonResult delete(Long id) {
30
             return new CommonResult("调用失败,服务被降级",500);
31
32
33
     }Copy to clipboardErrorCopied
```

• 在UserFeignController中使用UserService通过Feign调用nacos-user-service服务中的接口:

```
1
2
      * Created by macro on 2019/8/29.
3
      */
4
     @RestController
     @RequestMapping("/user")
 5
 6
     public class UserFeignController {
 7
         @Autowired
8
         private UserService userService;
9
10
         @GetMapping("/{id}")
         public CommonResult getUser(@PathVariable Long id) {
11
12
             return userService.getUser(id);
13
         }
14
15
         @GetMapping("/getByUsername")
         public CommonResult getByUsername(@RequestParam String username) {
16
17
             return userService.getByUsername(username);
         }
18
19
         @PostMapping("/create")
20
21
         public CommonResult create(@RequestBody User user) {
22
             return userService.create(user);
23
24
         @PostMapping("/update")
25
26
         public CommonResult update(@RequestBody User user) {
27
             return userService.update(user);
28
29
         @PostMapping("/delete/{id}")
30
31
         public CommonResult delete(@PathVariable Long id) {
32
             return userService.delete(id);
33
     }Copy to clipboardErrorCopied
34
```


• 调用如下接口会发生服务降级,返回服务降级处理信息: http://localhost:8401/user/4

```
1
  {
2
       "data": {
           "id": -1,
3
           "username": "defaultUser",
4
5
           "password": "123456"
6
7
       "message": "服务降级返回",
       "code": 200
8
   }Copy to clipboardErrorCopied
```

使用Nacos存储规则

默认情况下,当我们在Sentinel控制台中配置规则时,控制台推送规则方式是通过API将规则推送至客户端并直接更新到内存中。一旦我们重启应用,规则将消失。下面我们介绍下如何将配置规则进行持久化,以存储到Nacos为例。

原理示意图



- 首先我们直接在配置中心创建规则,配置中心将规则推送到客户端;
- Sentinel控制台也从配置中心去获取配置信息。


功能演示

• 先在pom.xml中添加相关依赖:

• 修改application.yml配置文件,添加Nacos数据源配置:

```
1
     spring:
2
       cloud:
3
         sentinel:
           datasource:
4
5
             ds1:
6
               nacos:
7
                 server-addr: localhost:8848
8
                 dataId: ${spring.application.name}-sentinel
                 groupId: DEFAULT_GROUP
9
10
                 data-type: json
11
                 rule-type: flowCopy to clipboardErrorCopied
```

• 在Nacos中添加配置:



• 添加配置信息如下:

```
[
2
         {
             "resource": "/rateLimit/byUrl",
3
             "limitApp": "default",
4
             "grade": 1,
              "count": 1,
6
7
             "strategy": 0,
8
             "controlBehavior": 0,
9
              "clusterMode": false
10
         }
     ]Copy to clipboardErrorCopied
```

• 相关参数解释:


resource:资源名称;limitApp:来源应用;

。 grade: 阈值类型, 0表示线程数, 1表示QPS;


o count: 单机阈值;

。 strategy: 流控模式, 0表示直接, 1表示关联, 2表示链路;

- 。 controlBehavior: 流控效果, 0表示快速失败, 1表示Warm Up, 2表示排队等待;
- 。 clusterMode: 是否集群。
- 发现Sentinel控制台已经有了如下限流规则:



• 快速访问测试接口,可以发现返回了限流处理信息:



参考资料

Spring Cloud Alibaba 官方文档: https://github.com/alibaba/spring-cloud-alibaba/wiki

使用到的模块