# Project 4 Virtual Memory 设计文档

中国科学院大学 张磊 2019年12月2日星期一

### 1. 内存管理设计

(1) 你设计的页表是几级页表,页表项的数据结构是什么?页表本身的数据结构是什么? 什么?

我设计的页表是一级页表, 页表本身是一个数组, 页表项的数据结构见下图:

PTEV 表示该页表项是否有效,IMM 位表示该页表项指示的物理内存是在内存当中还是在硬盘里,当 PTEV == 1 && IMM == 1 时,高 20bits 用于表示物理页框号,当 PTEV == 1 && IMM == 0 时,高 20bits 表示在硬盘中的位置,剩下的 C,V,D,G 位是为方便填充 ENTRYLO0 和 ENTRYLO1 特意设置,其实没有必要存在页表项中,完全看个人取舍;

(2) 任务 2 开发时初始化了多少个页表项,能索引到多大的物理空间,以及使用了 多少个物理页框保存页表?

任务 2 开发时,为实现从  $0x0000\_0000 - 0x7fff\_ffff$  的空间共 2GB 的映射,初始化了 2GB/4KB = 524288 项页表项;

除了留给内核,例外处理程序,POMON的内存,共初始化了25MB的物理内存,所以用了6400个物理页框;

每个页表项大小为 4B, 所以存储 524288 项页表项共需 512 个物理页框;

- (3) 任务 3 中,进程的用户态栈的起始地址是多少,栈空间是多大?任务 3 中,进程用户栈起始地址为 8 \* 1024 4,栈空间为 8KB;
- (4) TLB miss 何时发生? 在任务 2 中, 你处理 TLB miss 的流程是怎样的?

TLB miss 发生在用户访问 mapping 段的地址但是 TLB 中没有对应虚拟地址到物理地址的映射时;

在发生 TLB 例外后,充填例外会跳转到 0x8000\_0000 的位置,在这里将 TLB 例外处理程序引导至 handle\_TLB,在 hadnle\_TLB 中会最终跳转到 do\_TLB\_refill 例外处理函数,但是我发现实际并不需要这个 0x8000\_0000 的例外地址入口,发生 TLB 例外后,也会从我们之前设计的例外处理出口进入 handle TLB;

```
NESTED(TLBexception_handler_entry, 0, sp)

TLBexception_handler_begin:

//TODO: TLB exception entry

//jmp exception_handler[i] which decided by CP0_CAUSE

CLI

SAVE_CONTEXT(USER)

j handle_TLB

nop

TLBexception_handler_end:

END(TLBexception_handler_entry)
```

在 do\_TLB\_refill 函数中,首先设置好 entryhi 寄存器的值,然后使用 tlbp 指令查询 TLB 中是否存在对应的 TLB 项,根据查询结果分为 TLB 重填和 TLB 无效 2 种情况,分别使用 tlbwr 和 tlbwi 指令填充 TLB:

由于在任务 2 中,我们已经填充好了页表项,所以不会存在 page fault;

### 2. 缺页处理设计

(1) 何时会发生缺页处理?你设计的缺页处理流程是怎样的?

当发生 TLB 例外后,do\_TLB\_refill 查询对应虚拟位置的页表项,如果没有建立对应虚拟地址和物理地址的对应关系则会出发 page fault;

当发生 page\_fault 后,首先判断是否有剩余可用的物理内存,如果有则填充对应的 页表项,然后根据页表项中的对应关系完成 TLB 项的填充;

如果没有剩余可用的物理空间则进行换页,采用 FIFO 的原则,将最先使用的物理 页替换到 SD 卡中,并将腾出的物理内存分配给当前进程;

(2) 你使用什么数据结构管理物理页框,管理多少物理页框(例如管理哪些地址范 围内的物理页框)?在缺页分配时,按照什么策略或原则进行物理页框分配?

我采用链表管理物理页框,共 6400 个,管理了  $0x0001\_2000 - 0x0080\_0000$  以及  $0x1200\_0000 - 0x$  1fff\_ffff 的物理空间,发生 page\_fault 时采用 FIFO 的原则进行物理页框分配;

上图为物理页框的内容,下图中的两个链表分别用来保存空闲的和正在使用的物理 页框;

```
queue_t free_mem_list;  // save free physical memory frames
queue_t busy_mem_list;  // save busy physical memory frames
```

(3) 你的设计中是否有 pinned 的物理页框?若有,具体是保存什么内容的物理页框?

我的设计中没有 pinned 的物理页框;如果有的话,我觉得经常使用的物理页框,

比如用户栈对应的物理页框需要保存下来;

### 3. Bonus 设计(还有 bug,后续改进后上传)

(1) Bonus 中你设计的操作系统通过页表访问的可用物理内存是多少? swap 操作 是由专门的进程完成么?

Bonus 中, 我设计的操作系统通过页表访问的物理内存可以达到 8GB, 但是 swap 操作没有用其他进程完成:

#### (2) 你设计的页替换策略是怎样的,有什么优势和不足么?

我采用了最简单的 FIFO 的替换策略,优势就是很简单,便于实现,不足就是由于没有预见性,极有可能将经常使用的访存的物理页给 swap 到 SD 卡中,加大了访存的延迟:

#### (3) 你设计的测试用例是怎样的?

我的测试用例:在测试时,将物理页框号缩小为 8,分配给 shell, process1, process2 以及主进程,当 process2 执行访存指令时,由于页表中没有建立对应的虚拟地址到物理内存的对应关系,会触发 page\_fault,在 page\_fault 中,由于没有可用的物理内存,所以会出发换页操作;

### 下图为,采用 FIFO 原则选择替换对应物理页;

```
// 1. Get item = Physical Memory Block form busy_mem_list.head
pageframe_t *item0, *item1;
item0 = (pageframe_t *)pmem_queue_dequeue(&busy_mem_list);
item1 = (pageframe_t *)pmem_queue_dequeue(&busy_mem_list);

current_running->page_table[((item0->vaddr)>>12)].ptentry = 0;
current_running->page_table[((item1->vaddr)>>12)].ptentry = 0;

SD_addr0 = SD_Base + SD_Page_Index * PAGE_SIZE;
SD_Page_Index++;
SD_addr1 = SD_Base + SD_Page_Index * PAGE_SIZE;
SD_Page_Index++;

current_running->page_table[((item0->vaddr)>>12)].ptentry = 0x1 | SD_addr0;
current_running->page_table[((item1->vaddr)>>12)].ptentry = 0x1 | SD_addr1;
```

#### 然后,将原物理页中的内容 swap 到 SD 中;

```
// 2. Write the context of item into SD card
// Write_SD_card();
sdwrite((uint8_t *)(item0->vaddr & 0xffffff000),SD_addr0,PAGE_SIZE);
sdwrite((uint8_t *)(item1->vaddr & 0xfffff000),SD_addr1,PAGE_SIZE);
```

#### 随后,建立新的从虚拟地址到物理内存的映射;

```
// 3. Paging the vaddr to item block
uint32_t PPN0,PPN1;

PPN0 = current_running->page_table[(badvaddr >> 12) & 0xfffffffe].ptentry = (item0->paddr & 0xfffff000)
PPN1 = current_running->page_table[(badvaddr >> 12) | 0x1].ptentry = (item1->paddr & 0xfffff000) | (CD)
pmem_queue_push(&busy_mem_list,item0);
pmem_queue_push(&busy_mem_list,item1);
```

#### 最后,填充 TLB 项,完成 swap 操作;

```
// 4. Replace TLB entry
entryhi = (((badvaddr >> 12) >> 1) << 13) | (current_running->pid & 0xff);
entrylo0 = PPN0 >> 6;
entrylo1 = PPN1 >> 6;

SET_CP0_ENTRYHI(entryhi);
SET_CP0_ENTRYLO0(entrylo0);
SET_CP0_ENTRYLO1(entrylo1);
asm_volatile("tlbwi");
```

## 4. 关键函数功能

### (1) Do\_TLB\_refill 函数:

```
void do TLB Refill()
{
     vt100_move_cursor(0,0);
    printk("-> TLB Exception %d
                                                  ",TLB_miss_time);
     TLB_miss_time++;
    current_running->user_context.cp0_epc = current_running->user_context.cp0_epc + 4;
   uint32_t CDVG_Flags;
   CDVG_Flags = ((PTE_C << 3) | (PTE_D << 2) | (PTE_V << 1)) & 0x3f;</pre>
   uint32_t entryhi,entrylo0,entrylo1,index,context,badvaddr;
   entryhi = GET CP0 ENTRYHI();
   context = GET_CP0_CONTEXT();
   badvaddr = GET_CP0_BADVADDR();
   uint32_t PPN0 = current_running->page_table[(badvaddr >> 12) & 0xfffffffe].ptentry;
   uint32_t PPN1 = current_running->page_table[(badvaddr >> 12) | 0x1].ptentry;
     context = context << 9;</pre>
    SET_CP0_ENTRYHI((entryhi & 0xfffff000) | (0xff & current_running->pid));
    asm volatile("tlbp");
    index = GET_CP0_INDEX();
```

```
else
{
    //TLB invalid
    if(PPN0 & 0x1) // PTE Valid &
        if(PPN0 & 0x2) // Page In Memory
            entrylo0 = PPN0 >> 6;
           entrylo1 = PPN1 >> 6;
           SET_CP0_ENTRYLO0(entrylo0);
           SET_CP0_ENTRYLO1(entrylo1);
            asm volatile("tlbwr");
        else
                   // Page In SD_card
        {
            swap page readback(badvaddr); //
   else
    {
        do_page_fault(badvaddr);
```

首先设置 entryhi 寄存器,通过 tlbp 指令查找 TLB 中是否有对应的项,然后分为 TLB 充填和 TLB 无效两种例外,进行 TLB 例外的处理;

查找对应的页表项,若对应页表项有效且对应物理内存在内存中,则将 TLB 填充,否则,如果在 SD 卡中,则需要将其从 SD 卡中读取回来,为此我们需要先腾出一块物理内存; 若对应页表项无效,则触发 page fault 例外,进项 page fault 的处理;

#### (2) Do Page fault 函数:

```
void do_page_fault(uint32_t badvaddr)
     vt100_move_cursor(0,0);
     printk("-> Page Fault Exception %d
                                                          ",Page_Fault_time);
     Page_Fault_time++;
    uint32_t CDVG_Flags;
   CDVG_Flags = ((PTE_C << 3) | (PTE_D << 2) | (PTE_V << 1)) & 0x3f;
    uint32_t entryhi,entrylo0,entrylo1;
    if(free_mem_list.head != NULL)
        pageframe_t *frame;
        frame = palloc();
        current_running->page_table[(badvaddr >> 12) & 0xfffffffe].ptentry = (frame->paddr & 0xfffff000) |
        frame->vaddr = badvaddr & 0xffffe000;
        frame = palloc();
        current_running->page_table[(badvaddr >> 12) | 0x1].ptentry = (frame->paddr & 0xfffff000) | (CDVG_F
        frame->vaddr = (badvaddr & 0xfffff000) | 0x1000;
        uint32_t PPN0 = current_running->page_table[(badvaddr >> 12) & 0xfffffffe].ptentry;
        uint32_t PPN1 = current_running->page_table[(badvaddr >> 12) | 0x1].ptentry;
        entryhi = (((badvaddr >> 12) >> 1) << 13) | (current_running->pid & 0xff);
        entrylo0 = PPN0 >> 6;
        entrylo1 = PPN1 >> 6;
```

```
entryhi = (((badvaddr >> 12) >> 1) << 13) | (current_running->pid & 0xff);
entrylo0 = PPN0 >> 6;
entrylo1 = PPN1 >> 6;

SET_CP0_ENTRYHI(entryhi);
SET_CP0_ENTRYLO0(entrylo0);
SET_CP0_ENTRYLO1(entrylo1);
asm volatile("tlbwi");
}
else
{
    swap_page(badvaddr);
}
```

这里主要分为两种情况,如果有空闲的物理页框则将其分配给对印度个页表项,建立心新的虚拟地址和物理内存间的映射关系,完成 TLB 的填写;

如果没有空闲的物理页框,则进行换页操作,swap page;

### 参考文献

- [1] 龙芯 2F 处理器手册
- [2] XV6 源码