Project2 A Simple Kernel 设计文档(Part I)

中国科学院大学 张磊 2019年9月25日

- 1. 任务启动与 Context Switch 设计流程
- (1) PCB 中包含的信息:

```
typedef struct pcb
{
    /* register context */
    regs_context_t kernel_context;
    regs_context_t user_context;

    uint32_t kernel_stack_top;
    uint32_t user_stack_top;

    /* previous, next pointer */
    void *prev;
    void *next;

    /* process id */
    pid_t pid;

    /* kernel/user thread/process */
    task_type_t type;

    /* BLOCK | READY | RUNNING */
    task_status_t status;

    /* cursor position */
    int cursor_y;

} pcb_t;
```

参照 PCB 结构体定义,其中包含内核态和用户态的上下文,内核态和用户态的栈顶,用于队列操作的指针,进程 id,进程类型,进程状态,以及飞机的坐标信息;

```
typedef struct regs_context
{
    /* Saved main processor registers.*/
    /* 32 * 4B = 128B */
    uint32_t regs[32];

    /* Saved special registers. */
    /* 7 * 4B = 28B */
    uint32_t cp0_status;
    uint32_t lo;
    uint32_t lo;
    uint32_t cp0_badvaddr;
    uint32_t cp0_cause;
    uint32_t cp0_epc;
    uint32_t cp0_epc;
    uint32_t cp0_epc;
    uint32_t pc;
} regs_context_t; /* 128 + 28 = 156B */
```

参照 regs_context_t 的定义,内核态和用户态的上下文中包含有 32 个通用寄存器和 7 个特殊寄存器的相关信息;

```
typedef enum {
   TASK_BLOCKED,
   TASK_RUNNING,
   TASK_READY,
   TASK_EXITED,
} task_status_t;
```

参照 task status t 的定义,任务状态可分为阻塞态,运行态,就绪态,和退出态;

```
typedef enum {
    KERNEL_PROCESS,
    KERNEL_THREAD,
    USER_PROCESS,
    USER_THREAD,
} task_type_t;
```

参照 task_type_t 的定义,任务类型可分为内核进程,内核线程,用户进程,用户线程 4种:

(2) 如何启动一个 task, 如何获得 task 的入口地址, 启动时需要设置哪些寄存器:

- a. 启动一个 task 首先需要初始化一个 PCB, 然后将对应的 tsk 的入口地址加载到 pcb 内核上下文的 ra 寄存器中;
- b. 获取 task 的入口地址,可以在 test.c 文件和 test.h 中找到对应的结构体,在这次任务中, task 的入口地址即为对应函数的入口地址,也就是函数名对应的地址;

```
struct task_info task2_1 = {(uint32_t)&printk_task1, KERNEL_THREAD};
struct task_info task2_2 = {(uint32_t)&printk_task2, KERNEL_THREAD};
struct task_info task2_3 = {(uint32_t)&drawing_task1, KERNEL_THREAD};
struct task_info *sched1_tasks[16] = {&task2_1, &task2_2, &task2_3};
```

c. 启动时,需要将 task 的入口地址放入内核态的 ra 寄存器中,并为该进程分配足够的 栈空间,即修改 sp 寄存器的值,其他寄存器,无需修改;

(3) context switch 时保存了哪些寄存器,保存在内存什么位置,使得进程再切换回来后能

正常运行:

- a. context switch 时保存了除 k0,k1 之外的所有寄存器,包括通用寄存器和特殊寄存器;b. 保存在 PCB 结构体内对应的 kernel_context 中,这样进程切换回来后只要重新加载这些数据,进程就能正常运行;
- (4) 问题和经验:
 - a. 一上来没有整体阅读代码,不知道整个程序是怎样运行的,导致开始时毫无头绪, 所以在开始写代码前应该要整体阅读代码,了解直到自己究竟要干些什么,然后再来写 代码,这样才能事半功倍:
 - b. 由于在 prj1 中,在读写 kernel 的时候直接读写了 memsz 的大小,导致这次试验的定义为 0 的全局变量出现了垃圾值,后来改为读取 filesz 的大小,并补 0 到 memsz,问题才得到了解决;

2. Mutex lock 设计流程

(1) spin-lock 和 mutual lock 的区别:

spin-lock 和 mutex_lock 最大的区别在于, spin-lock 是一旦一个进程获取 lock 失败就会一直等待,虽然设计简单,但会浪费许多 CPU 时间, mutex_lock 是一旦一个进程获取失败就会被挂起,切换为执行下一个进程,直到正在使用 lock 的进程结束才会被释放,更好的利用了 CPU 时间;

(2) 无法获得锁时的处理流程:

- a. 首先,将当前进程的状态修改为 BLOCKED 状态,然后 push 到 BLOCKED 队列中。
- b. 然后,如果当前进程没有出现在等待用锁的队列中,则将当前进程 push 到等待 队列中;
- c. 调用 do_scheduler 函数切换进程,保存恢复上下文;

(3) 被阻塞的 task 何时再次执行:

正在使用 lock 的进程结束时,会调用 mutex_release 函数,这时会将所有因为没有获取到 lock 而被阻塞的进程重新添加到 ready 队列中等待执行;

(4) 问题与经验:

在写代码前,可以在脑中想象一般进程调度的过程,模拟每个函数的执行情况,对于 mutex lock 的设计,每个人都有自己的想法,只要切实可行即可;

3. 关键函数功能

(1) while (1) 函数:

```
while (1)
{
      // (QAQQQQQQQQQQQQ)
      // If you do non-preempti
      do_scheduler();
};
```

这个函数即我们的主进程 PCB[0],由于它的存在,我们才会不断地执行进程调度函数,实现每个进程的切换;

(2) do sheduler()函数:

```
NESTED(do_scheduler, 0, ra)

SAVE_CONTEXT(KERNEL)

jal scheduler

RESTORE_CONTEXT(KERNEL)

jr ra

END(do_scheduler)
```

这个函数在 entry.S 文件中,联系了汇编代码个 c 语言代码,完成了进程的上下文的保存和恢复以及进程的切换;

(3) init pcb()函数:

这个函数完成了进程块的初始化操作,并将初始化完毕的进程添加到 ready_queue 队列中,从而让进程得以不断切换;

(4) do mutex acquire()函数:

```
void do_mutex_lock_acquire(mutex_lock_t *lock)
{
    if(lock->status == UNLOCKED)
    {
        queue_push(&(lock->wait_queue),current_running);
        lock->status = LOCKED;
    }
    else if((lock->wait_queue).head != current_running)
    {
        if(!is_in_queue(&(lock->wait_queue),current_running))
        {
            queue_push(&(lock->wait_queue),current_running);
            do_block(&block_queue);
        }
    }
    do_scheduler();
}
```

这个函数完成了对 lock 的分配,确保只有一个进程能获得 lock;

参考文献

[1] 感谢康齐翰和王浩宇同学的帮助,让我能快速的了解完成这次的 task;