프로퍼티와 메소드의 개념을 이해한다. 프로그램적으로 프로퍼티와 메소드를 제어하는 방법을 익힌다.

CHAPTER 4. 프로퍼티와 메소드

1. 프로퍼티와 메소드

객체 및 VI의 속성 메소드

www.lvedu.kr

프로퍼티 및 메소드



프로퍼티 - 객체의 단일 값 속성: 읽기/쓰기, 읽기 전용, 쓰기 전용


색, 위치, 크기, 보이기, 라벨 텍스트, 라벨 폰트 등이 프로퍼 티에 해당.



메소드 - 객체에 작동하는 함수

기본값으로 다시 초기화하기 및 그래프 이미지 반출하기 등 이 메소드에 해당.

Ⅵ 서버_클래스 계층구조



VI 서버-클래스 계층구조




2. 프로퍼티 노드

프로퍼티 노드 생성하기

프로퍼티 노드


- 프로퍼티 노드는 객체의 프로퍼티를 읽고 씁니다. 프로퍼티 노드로 가능한 작업:
 - 차트 플롯의 색 변경.
 - 컨트롤 활성화 및 비활성화.
 - 컨트롤 또는 인디케이터의 위치 얻기.
- 프로퍼트 노드를 사용하면 이러한 수정이 프로그램적으로 가능합니다.
- 프로퍼티에 대한 정보는 기본 도움말을 참조합니다.
- 프로퍼티 노드에는 두 가지 타입이 있습니다.
 - 내부적으로 링트된 노드
 - 외부적으로 링크된 노드





실행 순서

- 프로퍼티 노드는 여러 프로퍼티를 가질 수 있음.
- 프로퍼티는 위에서 아래로 실행.




실습 4-1:


프로퍼티 노드 이용 - 음료수 자판기

** 표준 상태 머신 + 프로퍼티 노드






어플리케이션 컨트롤 함수



- 객체에 연계된 참조 번호
- VI 서버 참조
- 클래스 지정자 상수



3. 인보크 노드

컨트롤 메소드 VI 메소드

www.lvedu.kr

인보크 노드

- 인보크 노드는 객체에서 메소드 또는 동작을 호출.
 - VI 버전 얻기
 - VI 패널 인쇄
 - 모두 기본값으로 다시 초기화
- 인보크 노드는 VI 및 컨트롤과 같은 참조 아이템에 작업을 수행.
- 대부분의 메소드는 파라미터를 가짐.
- 메소드에 대한 정보는 기본 도움말을 참조.
- 인보크 노드에는 두 가지 타입이 있음.
 - 내부적으로 링트된 노드
 - 외부적으로 링크된 노드




웨이브폼 차트 참조 <mark>및 ➡ 웨이브</mark>

마 아이브폼 차트 메이미지 반출 이미지 반출 파일 타입 타겠 경로 눈금 숨기기 항상 덮어쓰기


컨트롤 메소드

- 내부적으로 링크된 인보크 노드를 생성하려면:
 - 블록다이어그램의 컨트롤 터미널에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 생성≫인보크 노드를 선택.
 - 2. 서브메뉴에서 메소드 선택.
- 컨트롤 메소드의 예:
 - 기본값으로 다시 초기화
 - 이미지 반출




VI메소드

- VI 서버 참조를 사용하여 현재 VI와 인보크 노드를 연결합니다.
- VI 메소드를 생성하려면:
 - 1. 인보크 노드를 블록다이어그램에 놓습니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 클래스 선택을 선 택하여 원하는 클래스를 선택.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 메소드 선택을 선 택하여 원하는 메소드를 선택.



실습 4-2: 프로퍼티 노드와 인보크 노드



- ** 이벤트 구조 + 인보크 노드
- ** 구획 프로퍼티
- ** Export Image 메소드

4. 참조 번호를 이용한 SubVI 만들기


내부적 및 외부적으로 링크된 프로퍼티 노드 SubVI 생성


www.lvedu.kr

참조 번호

내부적으로 링크된 프로퍼티 노드


외부적으로 링크된 프로퍼티 노드






참조

- 참조는 프런트패널 객 체에 대한 참조.
- 참조를 일반 프로퍼티 노드에 연결
- 참조를 SubVI에 전달






SubVI 생성하기

SubVI에서 외부적으로 링크된 프로퍼티 노드를 생성


- 1. VI를 생성.
- 2. SubVI가 될 블록다이어그램 부분을 선택.
- 3. 편집≫SubVI 생성을 선택.LabVIEW는 자동으로SubVI에 필요한커트롤 참조를 생성.
- 4. SubVI를 편집한 후 저장.






www.lvedu.kr

SubVI 생성하기




수동으로 컨트롤 참조 생성



실습 4-3: 참조 번호를 이용한 SubVI 생성

** 실습 4-2를 수정합니다.



VI 서버 클래스 선택하기

- SubVI의 프런트패널에 컨트롤 참조 번호를 놓은 후 컨트롤의 VI 서버 클래스를 지정합니다.
 - 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 바로 가기 메뉴에 서 VI 서버 클래스를 선택.
 - 또는 컨트롤 참조 번호 안으로 컨트롤을 끌어온 후 타입을 지정.
- 클래스는 SubVI가 허용하는 컨트롤 참조의 타입을 지정합니다.

컨트롤 참조 번호 숫자형 참조 번호 불리언 참조 번호 VI 참조 번호









클래스 탐색기 →메소드 및 프로퍼티 검색

- **클래스 탐색기** 대화 상 자를 사용하여 메소드 와 프로퍼티를 검색 및 생성합니다.
- 보기≫클래스 탐색기를 선택하여 **클래스 탐색** 기 대화 상자를 엽니다.

