
分布式调度的理解

调度—>定时任务,分布式调度—>在分布式集群环境下定时任务这件事,分布式调度有以下两层含义:


- 1)运行在分布式集群环境下的调度任务(同一个定时任务程序部署多份,只应该有一个定时任务在执行)
- 2)分布式调度—>定时任务的分布式—>定时任务的拆分(即为把一个大的作业任务拆分为多个小的作业任务,同时执行)

Elastic-Job是当当网在2015年开源的一个分布式调度解决方案,由两个相互独立的子项目Elastic-Job-Lite和Elastic-Job-Cloud组成。




Elastic-Job-Lite框架使用zookeeper作为注册中心,从架构图可以看出,Elastic-Job-Lite框架通过监听器感知zookeeper数据的变化,并做相应的处理;运维平台也仅是通过读取zk数据展现作业状态,或更新zk数据修改全局配置。运维平台和Elastic-Job-Lite没有直接关系,完全解耦合。Elastic-Job-Lite并不直接提供数据处理的功能,框架只会将分片项分配至各个运行中的作业服务器,分片项与真实数据的对应关系需要开发者在应用程序中自行处理

Elastic-Job-Lite源码由两个入口,一个是JobSchedule类的init方法,当启动服务时,程序会进入该方法,进行任务的初始化等操作;另一个是LiteJob类,它实现了Quartz框架的Job接口,当定时任务启动时,会进入该实现类,完成失效转移项执行、重新分片、获取并执行本机任务项、错过任务重触发等操作。



Elastic-Job-Lite初始化的入口是JobSchedule,应用服务器启动时,会调用JobSchedule的init方法,开启作业启动流程。首先添加或更新作业配置信息,并将配置信息持久化到zk上;接着创建quartz调度器,作业的调度执行依赖quartz技术;然后启动所有的监听器,包括leader选举监听、失效转移监听、分片监听等,并发起主节点选举,将leader节点信息set到leader/election/instance节点下;然后将服务器信息、实例信息注册到zk上,并且在leader/sharding下创建necessary节点,作为重新分片的标记;最后由quartz调度器根据cron表达式调度执行。



Elastic-Job-Lite执行器的入口是实现了Job接口的LiteJob类,当任务调度执行时,进入LiteJob类的 execute方法。在这里完成一系列的操作,包括获取失效转移分片项,如果没有分配的失效转移项,则 判断是否需要重新分片,然后获取分配给自己的分片项,然后判断当前分片项是否正在running,如果 否,则执行任务项;如果是,则在sharding/[item]下添加misfire节点,标示该分片项错过执行,等待分片项执行结束后,再触发misfire的分片项执行。