# 实验报告 4

# 221275207 喻思文

# 221275027@smail.nju.edu.cn

# 一、实验进度

格式化输入(scanf)、信号量(semaphore 的 Init、wait、post、destroy)、 共享变量(sharedVar 的 create、destroy、read、write)、基于信号量的进程同步 问题(实际实现生产者-消费者、读者-写者)均已实现,未实现 XCHG 指令的自 旋锁。

# 二、运行截图

• scanf 功能

```
Machine View
Input:" Test xc Test x6s xd xx"
Ret: 4; b, oklv, 1002, 8dc.

Test b Test oklv 1002 0x8dc
```

• 信号量测试

```
Machine View

Parent Process: Semaphore Initializing.

Parent Process: Sleeping.

Child Process: Semaphore Waiting.

Child Process: In Critical Area.

Child Process: Semaphore Waiting.

Child Process: Semaphore Waiting.

Child Process: Semaphore Waiting.

Parent Process: Semaphore Posting.

Parent Process: Sleeping.

Child Process: In Critical Area.

Child Process: In Critical Area.

Child Process: Semaphore Posting.

Parent Process: Semaphore Posting.

Parent Process: Sleeping.

Child Process: In Critical Area.

Child Process: Semaphore Destroying.

Parent Process: Semaphore Posting.

Parent Process: Semaphore Posting.

Parent Process: Semaphore Posting.

Parent Process: Semaphore Destroying.

Parent Process: Semaphore Destroying.
```

• 共享变量测试

• 生产者-消费者问题

• 读者-写者的读者优先策略

• 读者-写者的公平策略

# 三、实验思路

# (一) scanf 功能

1. keyboardHandle

当至少有一个进程输入被阻塞,操作如下:

- 1)将 value 递增,表示"已有一个输入事件被处理"。
- 2) 从阻塞队列中取出进程:

通过链表指针运算找到第一个被阻塞的进程控制块,修改进程状态,将进程设为可运行状态。重置调度相关字段,让进程尽快被调度。

3)调整链表指针,将唤醒的进程从阻塞队列中移除。

# 2. sysReadStdIn

- 1)检查标准输入设备的状态值:
- •如果 value < 0,表示设备不可用(如未初始化或错误),直接返回 -1(通过 eax 寄存器传递错误码)。
- ·如果 value == 0,表示当前没有输入数据可用:将 value 设为 -1 (标记设备为"等待数据"状态)。将当前进程通过双向链表操作加入标准输入设备的阻塞队列。设置进程状态为 STATE\_BLOCKED,并通过 int \$0x20 触发调度器切换进程。

# 2) 读取数据

从 ds 寄存器读取用户态数据段选择子,用于访问用户内存;从 edx 读取用户缓冲区的起始地址;从 ebx 获取缓冲区大小。

### 3) 处理字符

循环从 keyBuffer 读取字符, getChar 处理原始键盘扫描码到 ASCII 的转换, 非空字符通过 movb 指令写入用户缓冲区, 忽略空字符。

# (二) 信号量

#### 1. semInit

- 1)从 edx 寄存器中获取用户传递的信号量初始值,并存在信号的 value 中。
- 2) 遍历信号量数组,找到一个未被使用的信号量(state == 0),并初始化,将其状态设置为已被占用。当前进程的 eax 寄存器设置为信号量的索引 i,直接返回,表示初始化成功。

若未找到可用信号量,则将当前进程的 eax 寄存器设置为 -1。

#### 2. semWait

1)从 edx 寄存器中提取信号量索引,检查信号量 ID 的有效性。如果超出有效范围,将当前进程的 eax 寄存器设置为 -1,表示操作失败。

如果有效,信号量的值-1,表示申请一个资源,并将 eax 设置为 0,表示操作成功。

- 2) 如果信号量值变为负(表示资源不可用),需要阻塞当前进程:
- 将当前进程的 blocked 结构插入到信号量的等待队列(双向链表)中, 当前进程的 blocked 结构被添加到信号量队列的头部。
- 将当前进程状态设置为 STATE\_BLOCKED (阻塞状态), 触发调度器, 切换到其他进程。

#### 3. semPost

要处理的是合法情况。此时信号量的值+1,表示释放一个资源。接着唤醒等待进程:

如果信号量的值仍小于等于 0,说明有进程在等待该信号量。那么就从信号量的等待队列中取出第一个等待的进程,将状态设为 STATE\_RUNNABLE,并重置其 sleepTime 和 timeCount。调整信号量等待队列的指针,将其从队列中移除。

# 4. semDestroy

首先依然是检查信号量状态,如果信号量已被销毁或无效,直接返回。否则设置 eax 为 0,重置信号量属性。接着重置 PCB 链表,即,将信号量的等待队列(pcb 链表)初始化为自环(next 和 prev 指向自身),表示无进程等待。最后通过内联汇编触发软中断。

# (三) 共享变量

### 1. kvm.c/initSharedVariable

类似已给出的 initSem 函数,而且这个是全局数组,只需要循环遍历初始化 state=0 和 value=0 即可。

# 2. sysSVarCreate

遍历数组,如果找到空闲槽位,将其 state 设为 1,将 ebx 的值赋给该共享变量的 value 字段,将槽位索引 i 通过 sf->eax 返回。

# 3. sysSVarDestroy

遍历寻找待销毁的变量,若变量不存在或者未被使用则返回。否则将共享变量的状态标记为未使用,重置共享变量的值为 0。

### 4. sysSVarRead

仍然遍历查找。如果共享变量有效,将其值存入 eax 寄存器,作为返回值 传递给用户空间。

### 5. sysSVarWrite

与 read 相反, 如果查找存在, 将 ebx 寄存器中的值写入对应共享变量的 value。

# (四) 生产者-消费者问题

#### 1. 信号量

empty: 初始值为 5,表示缓冲区中可用的空位数量

full: 初始值为 0,表示缓冲区中已填充的项目数量 mutex: 初始值为 1,作为互斥锁,保护临界区

2. 子讲程处理

循环 4 次,创建 4 个子进程,只有父进程(id == 0)才会继续调用 fork(),子进程(id > 0)会跳出循环,最终会有 1 个父进程和 4 个子进程。

- 3. 消费者部分(父进程):等待缓冲区中有项目可消费,获取互斥锁,进入临界区,进行消费。然后释放互斥锁,增加空位计数
- 4. 生产者部分(子进程):等待缓冲区有空位,获取互斥锁,进入临界区,进行生产。然后释放互斥锁,增加已填充项目计数

# (五)读者-写者问题

1. 读者优先

只要有一个读者正在读,后续读者可以直接进入,而写者必须等待所有 读者完成。

- 1) 信号量
- mutex: 保护 read count 变量的互斥访问(二进制信号量,初始值1)。
- wrt: 控制写者访问共享变量的互斥信号量(初始值1)。
- read count: 记录当前活跃的读者数量。
- 2) 共享变量:

shared var: 通过 createSharedVariable 初始化的共享变量(初始值 0)。

- 3)读者流程(子进程)
- •进入临界区: 通过 P(mutex)获取 read\_count 的访问权。增加 read\_count, 若这是第一个读者,则通过 P(wrt)阻塞写者。释放 mutex,允许其他读者进入。
  - 读操作: 读取 shared var 的值并打印。
- 离开临界区:再次获取 mutex,减少 read\_count。若没有活跃读者,通过 V(wrt)唤醒可能的阻塞写者。释放 mutex。
  - 4)写者流程(父进程)
  - 获取写权限: 通过 P(wrt)等待 wrt 信号量。

- 写操作: 读取 shared var 的值, 递增后写回。
- •释放权限:通过 V(wrt)允许其他写者或读者(若没有活跃读者)。
- 5) 读者优先的体现:

只要有一个活跃读者,后续读者可以直接进入(通过 read\_count 计数),而写者必须等待所有读者完成(read count == 0 时才会释放 wrt)。

但是如果读者持续到来,写者可能长期阻塞,导致写者饥饿。

- 2. 读写公平
- 1)信号量
- mutex: 保护 readcount 变量的互斥信号量
- rw: 读写互斥信号量,确保写操作独占访问
- ·w: 公平性信号量, 防止读者或写者饥饿
- readcount: 记录当前活跃的读者数量
- 2) shared var: 共享变量,将被读写
- 3)读者流程: 先获取公平锁w,防止写者饥饿; 更新读者计数,如果是第一个读者则获取读写锁; 执行读取(共享变量)操作; 更新读者计数,如果是最后一个读者则释放读写锁。
- 4)写者流程:获取公平锁w和读写锁rw;执行写操作(对共享变量读取、递增、写入);释放锁。

# 四、思考题

本次实验暂无思考题