




3 / 53

■ 概述

- 文件结构
 - 逻辑存储单元
 - 相关信息的集合
- 文件系统驻留在辅助存储(磁盘)上。
 - 提供存储的用户接口,将逻辑映射到物理。
 - 通过方便地存储、定位和检索数据,提供对磁盘的高效、方便的访问。
- 磁盘提供原地重写(读-改-写回)和随机访问。
 - I/O传输在扇区组成的块中执行(扇区大小通常为512字节)。
 - 在Linux ext2/ext3中,块大小默认为4096字节。
 - \$/sbin/tune2fs -l /dev/sda1 | grep "Block size"
- 文件控制块(FCB) 由文件的信息组成的存储结构。
- 设备驱动程序控制物理设备。





5 / 53

■ 文件系统层级

- I/O控制层由设备驱动程序和中断处理程序组成,用于在主存和磁盘系统之间传输信息。
 - 设备驱动程序管理I/O设备。给定诸如"read drive1, cylinder 72, track 2, sector 10, into memory location 1060"之类的命令,设备驱动器向硬件控制器输出特定于硬件的低级命令。
- 基本文件系统(Linux中称为"块I/O子系统")只需向相应的设备驱动程序发出通用命令,以读取和写入存储设备里的块。它根据逻辑块地址(如"retrieve block 123")向驱动器发出命令。
 - 还管理内存缓冲区和缓存(分配、释放、置换)
 - 缓冲区(buffer)保存传输中的数据
 - 缓存(cache)保存经常使用的数据
- 文件组织模块解析文件、逻辑地址和物理块。
 - 将逻辑块号转换为物理块号
 - 管理空闲空间、磁盘分配



File System Structure

6 / 53

■ 文件系统层级

- <mark>逻辑文件系统</mark>管理元数据信息,包括除实际数据(或文件内容)之 外的所有文件系统结构。
 - 通过维护文件控制块(UNIX中的 inodes 索引节点),将文件名 转换为文件号、文件句柄和位置
 - 目录管理
 - 保护
- 分层有助于降低复杂性和冗余,但会增加开销并降低性能。
 - 根据OS设计者,逻辑层可以通过任何编码方法实现。
- 有多种文件系统,有时操作系统中有多个文件系统
 - 每个都有自己的格式: CD-ROM是ISO 9660; Unix有UFS, FFS; Windows有FAT, FAT32, NTFSIN及软盘, CD, DVD蓝光; Linux有40多种类型,扩展文件系统ext2和ext3领先;加上分布式文件系统等
 - 新的类型仍在出现 ZFS, GoogleFS, Oracle ASM, FUSE.



7 / 53

■ 在存储上的结构

- 在存储上,文件系统可能包含如下信息:如何引导存储在其中的操作系统、块的总数、空闲块的数量和位置、目录结构和各个文件的信息。
- 在存储上的结构
 - <mark>引导控制块</mark>(每个卷)包含系统从该卷引导操作系统所需的信息。
 - 如果卷包含操作系统,则需要,通常为卷的第一个块。
 - 也称为引导块、分区引导扇区。
 - 巻控制块 (每个卷) 包含卷详细信息
 - 卷中的块总数、块大小、空闲块计数和指针,可用FCB计数和指针。
 - 也称为超级块、主控文件表。
 - 目录结构 (每个文件系统) 用于组织文件。
 - 在UFS中,包括文件名和关联的inode索引节点号。
 - 在NTFS中,存储在主控文件表中。



File System Structure

8 / 53

■ 在存储上的结构

- 在存储上的结构(续)
 - FCB (每个文件) 包含有关该文件的许多详细信息。
 - 它有一个唯一的标识号,允许与目录项关联。
 - UNIX中的inode索引节点编号、权限、大小、日期等。
 - NTFS使用关系数据库结构将信息存储在主控文件表中。

file permissions

file dates (create, access, write)

file owner, group, ACL

file size

file data blocks or pointers to file data blocks


典型的文件控制块(FCB)



9 / 53

■ 内存中的结构

- 内存中的信息用于文件系统管理和通过缓存提高性能。数据在挂载时加载,在文件系统操作期间更新,在卸载时丢弃。可以包括几种类型的结构。
 - 挂载表包含有关每个挂载卷的信息。
 - 目录结构缓存保存最近访问的目录的目录信息。
 - 系统范围的打开文件表包含每个打开文件的FCB副本及其他信息。
 - 每个进程的<mark>打开文件表</mark>包含指向<u>系统范围的打开文件表</u>中相应 条目的指针,以及进程已打开的所有文件的其他信息。
 - 缓冲区在读取或写入文件系统时保存文件系统块。



5



11 / 53

■ 分区和挂载

- 分区可以是包含文件系统("熟")或原始文件("生")的卷。
 - 原始分区只是一系列没有文件系统的块。
- <mark>引导块</mark>可以指向引导卷或引导加载程序块集,包含足够代码以从文件系统加载内核。
 - 它也可能是用于多操作系统引导的引导管理程序。
- <mark>根分区</mark>包含操作系统,其他分区可以容纳其他操作系统、其他文件系统,或者只是原始分区。
 - 根分区在启动时装入。
 - 其他分区可以自动或手动挂载。
- 挂载时,将检查文件系统的一致性。
 - 所有元数据都正确吗?
 - 如果存在错误,则修复它,再重试。
 - 如果没有错误、添加到挂载表、允许访问。





File System Structure

12/53

■ 虚拟文件系统

- UNIX上的虚拟文件系统(VFS)提供了一种实现文件系统的面向对象方法。
- VFS允许对不同类型的文件系统使用相同的系统调用接口(API).
 - VFS将文件系统通用操作与实现细节分开。
 - 实现可以是多种文件系统类型之一,也可以是网络文件系统。
 - 实现vnode以包含索引节点inode或网络文件详细信息。
 - 然后将操作分派到适当的文件系统实现例程
- API是针对VFS接口的,而不是针对任何特定类型的文件系统。







15 / 53

■ 目录实现

- 目录分配和目录管理算法的选择会显著影响文件系统的效率、性能和可靠性。
- 线性列表
 - 文件名和指向数据块的指针的线性列表。
 - 易于编程
 - 执行耗时
 - 。 线性搜索时间
 - 可以通过链表或使用B+树按字母顺序排序
- 哈希表
 - 具有哈希数据结构的线性列表。
 - 缩短目录搜索时间
 - 碰撞 两个文件名散列到同一位置的情况
 - 只在使用固定大小条目或采用溢出链接方法时才有效




Allocation Methods

16 / 53

■ 分配方法

- 分配方法是指如何为文件分配磁盘块。
 - 1 连续分配
 - ② 链接分配
 - ③ 索引分配
 - ④ 组合方案






18 / 53


■ 连续分配


- 每个文件占用磁盘上的一组连续块。
 - 简单: 只需要起始位置(块号)和长度(块数)
 - 支持随机存取
 - 在大多数情况下性能最佳。

■ 缺点:

- 浪费空间(动态存储分配问题)。
- 文件无法增长。
- 问题包括查找文件空间、需要知道文件大小、外部碎片、需要离线 (停机期间)或在线合并空间空间。









22 / 53

■ 连续分配

- 基于扩展(extent-based)的文件系统
 - 许多较新的文件系统(SPARC Veritas文件系统、Linux 2.6.19 EXT4等)使用改版的连续分配方案。
 - 基于扩展的文件系统在扩展(或称范围)中分配磁盘块。
 - 一个扩展由多个连续磁盘块组成。
 - 扩展在文件分配时分配。
 - 文件由一个或多个扩展组成。
 - 例如: ext4文件系统的扩展结构

```
struct ext4_extent {
    __le32 ee_block; /* 扩展覆盖的首个逻辑块 */
    __le16 ee_len; /* 覆盖的块数 */
    ...
};
```



23 / 53

■ 链接分配

- 链接分配(Linked allocation, aka chained allocation)
 - 每个文件都是磁盘块的链接列表
 - 这些块可能分散在磁盘上的任何位置。
 - 每个块都包含指向下一个块的指针。
 - 文件以NIL指针结束。

■ 优势:

- 不需压缩(comaction),没有外部碎片。
- 当需要新块时,调用空闲空间管理程序。
- 通过将块聚集成簇(cluster)来提高效率,但内部碎片会增加
- 简单: 只需要起始地址
- 空闲空间管理: 不浪费空间

■ 缺点:

- 不支持随机存取
- 定位块可能需要许多I/O时间和磁盘搜索。
- 一些系统定期合并整理(consolidate)文件,需要很多I/O.
- 可靠性可能是个问题(指针丢失或损坏)



Allocation Methods


24 / 53


■ 链接分配


■ 从逻辑地址到物理地址的映射(每个块512字节,块地址指针4字节)

- 要访问的块是文件的块链表中的第Q个块
 - Q=逻辑地址%(512-4)
- 每个块的前4个字节保留给块指针。文件块中的偏移

偏移量 = R + 4









28 / 53

■ 链接分配


- 文件分配表(FAT)
 - 链接分配的一个重要变种是文件分配表(FAT)的使用。在每个卷的开头留出一段存储空间来存储FAT(卷范围的数据结构)。
 - FAT对于卷中的每个块都有一个条目,并按块号索引。
 - 目录项包含文件第一个块的块号。
 - 由该块号索引的FAT条目包含文件中下一个块的块号。
 - 此链将继续,直到到达最后一个块,该块具有一个特殊的 EOF(end-of-file)文件结束值作为表条目。
 - 未使用的块在FAT表中用O值表示。
 - 将新块分配给文件
 - ① 查找第一个空间块,即值为0的表项
 - ② 其索引就是新块的地址,填入原文件结尾块的值中,即使原结尾块指向新块。
 - ③ 新块作为新的结尾,将新块的0值替换为EOF.



29 / 53

■ 链接分配

- 文件分配表(FAT)
 - 除非<mark>缓存</mark>FAT,否则FAT分配方案可能导致大量磁头寻道。
 - 磁头必须移动到卷的开头以读取FAT并找到相关块的位置, 然后移动到块本身的位置。在最坏的情况下,每个块都会 发生两次移动。
 - 一个好处是随机访问时间得到了改善,因为磁头只需读取FAT中的信息就能找到任何块的位置。








31 / 53

■ 索引分配

- 链接分配解决了连续分配的外部碎片和声明大小问题。
 - 在没有FAT的情况下,链接分配不能支持有效的直接访问,因为 必须按顺序检索块。
- 索引分配通过将所有指针集中到一个位置(索引块)来解决此问题
 - <mark>每个文件</mark>都有自己的索引块,它是存储块地址的数组。索引块中的第:个条目指向文件的第:个块。
 - 索引块的地址包含在目录结构中。
- 索引分配支持直接访问而不受外部碎片的影响,但仍受到空间浪费的影响。
 - 即使文件只有一个或两个块,也必须分配整个索引块。这一点 提出了一个问题:索引块应该有多大,应尽可能小?









35 / 53

■ 索引分配

- 索引块方案
 - 单块方案(示例)
 - 假设块大小为512字节,只用一个索引块时,可保存索引表的条目数为128个(每条目4字节磁盘指针)
 - 则只用一个索引块时,<mark>最大</mark>可为大小为64K字节的文件,实现从逻辑地址到物理地址的映射(128×512字节)

- Q = 索引块内索引表的偏移
- R = 文件块内的偏移



Allocation Methods

36 / 53

■ 索引分配

- 索引块方案
 - 链接方案
 - 在一个不限大小且块大小为512字节的文件中,从逻辑地址 映射到物理地址,使用链接方案链接索引块,其中每个索 引块中含文件名,100个磁盘块地址集(索引表),以及一 个指向下一索引块的地址。

Q₁ = 所在块的索引块在链表中的序号


Q₁ = floor(逻辑地址 / (512 × 100))


Q₂ = 所在块的索引块的索引表内的偏移


Q₂ = floor((逻辑地址% (512×100))/512)

● R = 文件块内的偏移

* floor(x): **对** x **下**取整











41 / 53

■ 性能

- 最佳方法取决于文件访问类型。
 - 连续分配适用于顺序和随机分配。
 - 链接分配适用于顺序分配,而不是随机分配。
 - 如果在创建时声明了访问类型,那么我们可以选择连续分配或 链接分配。
- 索引分配更为复杂。
 - 单块访问可能需要读取2个索引块,然后读取数据块。
 - 聚簇可以帮助提高吞吐量,减少CPU开销。
- 向操作系统添加数千条额外指令以节省少量磁头移动是合理的。
 - 英特尔酷睿i7极限版990x (2011), 3.46Ghz = 159000 MIPS (每秒百万指令)
 - 典型的磁盘驱动器的IOPS为250(每秒I/O次数)。
 - 159000 MIPS/250 = 每磁盘I/O 相当 630 百万指令
 - 快速SSD驱动器提供60000 IOPS。
 - 159000 MIPS/60000 = 每磁盘I/O 相当 2.65 百万指令




Free Space Management

42 / 53

■ 空闭空间管理

- 文件系统维护空间空间列表以跟踪空间块/簇 (block/cluster)
 - 为简单起见,使用术语"块"
- n块的位图
 - 位图(bitmap) 又称位向量或位表



■ 实例: 考虑一个磁盘, 其中块 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 和27是空闹的, 其余的块被分配。空闹空间位图将是 0011110011111110001100000011100000 ...



Free Space Management

43 / 53

■ 空闲空间管理

- n块的位图
 - 如何在使用位图分配空间的系统上找到第一个空闲块?
 - 顺序检查位图中的每个字(word), 查看该字的值是否非0, 因为0值的字的位都是0,表示一组占用块。扫描第一个非0字的第1个值为1的位,这是第一个空间块的位置。
 - 定位块编号的计算如下所示:

(每个字的位数)×(0值字数)+(第一个"1"位的偏移量)

CPU有指令返回字内第一个"1"位的偏移量。



Free Space Management

44 / 53

■ 空闭空间管理

- n块的位图
 - 将位图表保存在磁盘或主内存中需要额外的空间。
 - 实例

块大小 = 512字节 = 2⁹字节 磁盘大小 = 2³⁴字节 (16 GB) 块数 n = 2³⁴/2⁹ = 2²⁵ 位图大小 = 2²⁵位 = 2²²字节 = 4MB.

- 4MB对于主内存来说是一个巨大的块。另一种方法是将位图表 放在磁盘上。
 - 4MB位表需要 2²²⁻⁹ = 2¹³ = 8192个磁盘块。我们负担不起每次需要一个块时搜索那么多的磁盘空间,因此需要在内存中保留一个位表。
- 即使位表在主内存中,对该表的彻底搜索也会将文件系统性能 降低到不可接受的程度。



Free Space Management

45 / 53

■ 空闲空间管理


- 空闹块列表(链表)
 - 空闹块列表将所有空闹块链接在一起,将指向第一个空闹块的 指针保留在文件系统中的特定位置,并将其缓存在内存中。每 个空闹块都包含指向下一个空闹块的指针。
 - 要遍历列表,必须读取每个块,这需要硬盘上大量的I/O时间。
 - 事实上,并不会频繁地遍历空闹列表。通常,操作系统只需要一个空闹块,使用空闹列表中的第一个块就可以了。
 - 无法轻松获得连续空间
 - 不会浪费空间



46 / 53

■ 空讯空间管理

- 空闹块列表(链表)
 - 回想一下我们前面的示例,其中块 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 25, 26, 和27是空间的,其余块已被占用





Free Space Management

47 / 53

■ 空讯空间管理

■ 分组和计数

■ 分组

空闹块列表的改进,将n个空闹块的地址存储在第一个空闹块中。这些块中的前n-1实际上是空闹的,最后一个块包含另n个空闹块的地址,依此类推。现在可以快速找到大量空闹块的地址。

计数

- 事实上,空间经常被连续使用和释放,具有连续分配的分配、扩展或聚簇。
 - 保存第一个空间块i的地址及其后的连续空间块的数量n
 - 。 空闲空间列表中的每个条目由磁盘地址和计数组成。
- 这些条目可以存储在平衡树中,而不是链表中,以便高效 地查找、插入和删除。



Free Space Management

48 / 53

■ 空闲空间管理

■ 空间图

- Oracle的ZFS (Zettabyte文件系统, Sun Solaris 10) 旨在包含大量的文件、目录甚至文件系统。在这些规模上,元数据I/O会对性能产生很大影响。
 - 像位图这样的完整数据结构无法适用、需要数千个I/O.
- 将磁盘空间划分为metaslab单元并对其进行管理。
 - 给定的卷可以包含数百个metaslab。
 - 每个 metaslab 都有一个关联的空间图。
 - 。 使用计数算法
 - 但记录要写到日志文件而不是文件系统。
 - 以计数格式按时间顺序记录所有块活动(分配/释放)
- Metaslab活动是以平衡树结构将空间图加载到内存中,并按偏移量进行索引。
 - 重播日志把空间装入平衡树结构中
 - 合并连续的空闲块到单个条目中



Other Considerations

49 / 53

■ 效率与性能

- 效率取决于
 - 磁盘分配和目录算法。例如UNIX inode预先分配在卷上
 - 文件在目录项中保存的数据的类型。例如"最后访问日期"
 - 元数据结构的预先分配或按需分配
 - 固定大小或可变大小的数据结构

■ 性能

- 磁盘缓存
 - 主存储器的独立部分,用于经常使用的块。
- 随后释放(删除用过的)与预先读取(多读一些页面)
 - 优化顺序存取的技术。
- 将部分内存专用于虚拟磁盘或内存磁盘来提高PC的性能。





Other Considerations

50 / 53

■ 效率与性能

- 缓冲区(磁盘)缓存 Buffer-Cache
 - 有些系统提供独立内存作为缓存、给文件系统的例行1/0使用
- 页面缓存 Page-Cache
 - 页面缓存使用虚拟内存技术缓存页面而不是磁盘块。
 - 内存映射I/O接口使用的是页面缓存。
 - 统一虚拟内存: 多个系统采用页面缓存来缓存进程页面和文件数据, 包括Solaris, Linux 和 Windows.
- 统一缓冲区缓存 Unified Buffer Cache
 - 使用相同的页面缓存来缓存内存映射页面和普通文件系统I/O, 以避免双重缓存。







Other Considerations

53 / 53

■ 日志结构文件系统

- <mark>日志结构</mark>文件系统将每个元数据更新到文件系统的操作作为<mark>事务</mark>记 录在日志里
- 所有事务都会写入日志。
 - 事务写入日志(按顺序)后即被视为已提交。
 - 有时会将数据传输到单独的设备或磁盘的独立部分。
 - 但是,文件系统可能尚未更新。
- 日志中的事务以异步方式写入文件系统结构。
 - 修改文件系统结构后,事务将从日志中删除。
- 如果文件系统崩溃,则仍必须执行日志中的所有剩余事务。
 - 更快地从崩溃中恢复,消除元数据不一致的可能性。