



WINDOWS専用フリーソフト

罫彩

ノートの書き心地と、デスクトップ付箋の手軽さをひとつに。

3分で使い始める

1

ZIPを展開する

ダウンロードしたZIPを右クリックし、[すべて展開] を選びます。ZIPの中から直接起動しないでください。

2

Keisai.exe を起動する

展開したフォルダー内の Keisai.exe をダブルクリックします。インストール作業はありません。

3

文章を入力する


赤い縦罫線の右側をクリックして入力します。内容や装飾は自動で保存されます。

最初の起動時

Windowsの保護画面が表示された場合は、配布ページのSHA-256とZIPの値を確認してください。本アプリはデジタル署名されていません。

対応環境: Windows 10 / 11 (64-bit) 発行: 2026年7月23日

画面の見かた



1 タイトルバー

ドラッグで好きな場所へ移動できます。位置とウィンドウサイズは自動保存されます。

2 書式ツールバー

フォント、サイズ、色、太字などを選択範囲や現在位置へ適用します。

3 ノート本文

文字の下端が罫線へ自然に合い、赤い縦罫線より右側へ入力されます。

4 背景と自動起動

10種類の背景から選択できます。自動起動は必要なときだけ明示的に有効化します。

5 サイズ変更

右下をドラッグして、付箋を見やすい大きさへ変更できます。

閉じる・最小化

[×] や最小化を押すと、アプリは終了せずタスクトレイへ隠れます。完全な終了方法は5ページをご覧ください。

文章を書く・整える

書式ツールバー

太字	斜体	下線	取消線	中央	箇条書き	フォント	サイズ	文字色
B	/	U	S	=	・	Yu Gothic UI	14	黒

選択した文字を変更

文字をドラッグして選択し、フォント・サイズ・色または装飾ボタンを選びます。

これから入力する文字を変更

選択範囲がない状態で書式を選ぶと、カーソル位置から入力する文字へ反映されます。

カーソル位置の書式がツールバーに反映

カーソルを移動したり文字を選択したりすると、その位置のフォント・サイズ・文字色・装飾状態がツールバーへ表示されます。続けて別の範囲を同じサイズや色へ変更するときも、現在の状態を確認してから操作できます。

フォントを選ぶ

- PCにインストールされているフォントを一覧から選べます。
- よく使うフォントには星印を付けられ、一覧の上部へ表示できます。
- 別のPCに同じフォントがない場合、表示が置き換わることがあります。

中央揃え

中央揃えにしたい段落へカーソルを置くか、複数段落を選択して「中央」ボタンを押します。もう一度押すと解除できます。

箇条書き

- 項目にしたい段落へカーソルを置き、「箇条書き」ボタンを押します。
- Enterで次の項目を作成します。空の項目でEnterを押すと箇条書きを終了します。
- 長い項目は2行目以降も文字の開始位置へ自然に揃います。
- 同じ項目の中だけで改行したいときは Shift + Enter を押します。

取り消し

入力や書式変更を戻すときは Ctrl + Z、やり直すときは Ctrl + Y を使えます。

背景・保存・持ち運び

10種類の背景

レモン	さくら	ミント	空	アイボリー
ラベンダー	ピーチ	アクア	グレー	モカ

保存は自動

本文、文字装飾、背景、ウィンドウの位置と大きさは自動保存されます。保存先はアプリと同じフォルダー内の data フォルダーです。通常は保存操作を意識する必要がありません。

主な保存ファイル

data/sticky-note.json
data/sticky-note.json.bak

バックアップ

大切な内容は、アプリを終了してから data フォルダーごと別の場所へコピーしてください。

USBメモリやGoogle Driveで持ち運ぶ

1

罫彩を完全に終了する

タスクトレイのアイコンを右クリックし、[終了] を選びます。

2

フォルダーごと移動・コピーする

Keisai.exe だけでなく、展開した罫彩のフォルダー全体を移動します。

3

移動先から起動する

移動先の Keisai.exe を起動すると、同じ data フォルダーの内容を読み込みます。

同時起動に注意

同じGoogle Drive上の罫彩を複数PCで同時に起動しないでください。競合コピーや保存内容の上書きにつながる場合があります。

タスクトレイ・自動起動

タスクトレイで常駐



表示する

通知領域（タスクトレイ）の野彩アイコンをダブルクリックします。

完全に終了する

野彩アイコンを右クリックし、[終了] を選びます。

Windows起動時に自動起動

画面下部の[自動起動]ヘチェックを入れると、Windowsへのサインイン後に野彩を起動する登録を行います。登録は利用者が明示的にチェックしたときだけ実行されます。解除するときはチェックを外します。

1

野彩を使いたい場所へ置く

USBメモリではなく、普段Windows起動時に接続される場所を推奨します。

2

[自動起動]ヘチェックを入れる

確認画面の内容を読み、登録を実行します。

3

移動したら登録し直す

アプリのフォルダーを移動した場合は、いったん解除してから新しい場所で再登録してください。

Google Drive上から自動起動する場合

自動起動用の補助処理は、Google Driveのサインインと同期準備が終わり、アプリのファイルを読み書きできる状態になるまで待機します。待機は最大10分です。PCやネットワークの状態によっては起動まで時間がかかります。

セキュリティ 製品

自動起動登録はWindowsの設定を変更するため、セキュリティ製品が確認や警告を表示する場合があります。許可できない環境では自動起動を使わず、手動起動または職場の管理者が指定する方法をご利用ください。

困ったときは

起動しても画面が見えない	1.5.1以降は、モニター数・配置・解像度が変わっても接続中の画面内へ自動補正します。まずタスクトレイの野彩アイコンをダブルクリックしてください。
保存した文章が見つからない	Keisai.exe だけを別の場所へ移していないか確認してください。保存データはアプリと同じフォルダー内の data にあります。
Google Driveから自動起動しない	サインインと同期が完了しているか、ファイルをローカルで利用できるか確認してください。10分を超えた場合は手動で起動してください。
フォントの見た目が変わった	使用したフォントが現在のPCへインストールされているか確認してください。別PCにないフォントは代替表示になることがあります。
自動起動を解除したい	野彩を表示して「自動起動」のチェックを外します。アプリを移動・削除する前に解除してください。

データとプライバシー

野彩には外部通信、アクセス解析、広告、認証、クラウド同期はありません。入力内容は暗号化せず、アプリと同じフォルダー内へ保存します。機密情報の保管には使用せず、必要に応じてフォルダーごとバックアップしてください。

搭載していない機能

複数付箋、印刷、PDF出力、画像添付、共有、アカウント機能は搭載していません。

配布・更新情報

最新版、ダウンロード、SHA-256は公式ページで確認できます。
<https://ytec.cloudfree.jp/ytb/keisai/>

野彩 1.5.1 操作説明書