MAAS イメージの展開

動作確認バージョン: MAAS 1.9.3 まで

最終更新日: 2016/06/03

CentOSをMAASで使うには

・MAAS Image Builderを使ってカスタムイメージを作成します。CentOS 6と7のイメージが作成できます。

Windows ServerをMAASで使うには

- ・CloudBaseの情報を参考にイメージを作成します。 もしくは
- · Ubuntu Advantage Professionalエディション以降のサポート契約をします。

RHELやSUSEをMAASで使うには

- 公開された情報はありません。
- · Ubuntu Advantage Professionalエディション以降のサポート契約が必要です。

1. CentOSイメージの作成方法

- · Ubuntu Serverをインストール(Linux KVMが動作する環境が必要)
- ・PPAを追加

ubuntu# add-apt-repository ppa:blake-rouse/mib-daily

・maas-image-builderをインストール

ubuntu# apt update && apt install maas-image-builder

・CentOSイメージの作成

ubuntu# maas-image-builder -o centos6-root-tgz -a amd64 -i virbr0 centos --edition 6 ubuntu# maas-image-builder -o centos7-root-tgz -a amd64 -i virbr0 centos --edition 7

2. Windowsイメージの作成方法

- ・Windows Server 2012 R2をインストール(Hyper-Vが動作する環境が必要)
- ・以下のPowerShellスクリプトを実行してイメージを作成

Github

→ <u>cloudbase</u> / windows-openstack-imaging-tools

MAASカスタムイメージの登録

MAASカスタムイメージを登録するにはコマンドを使って行います。maas listコマンドでログイン状況がわかるので何も出てこなければ、maas loginコマンドでログインします。

ubuntu\$ maas login <profile> http://maas-server-ip/MAAS/api/1.0 <MAAS Key>

イメージの登録は「maas boot-resources create」コマンドを使って行います。

ubuntu\$ maas <profile> boot-resources create name=<os/series> architecture=<architecture> [filetype=ddtgz] content@=<image-name>

OS別のパラメーターについては次のドキュメントを参照してください。

→ https://maas.ubuntu.com/docs1.9/os-support.html

MAASイメージのミラーニングについて

MAASはノードへデプロイメントするイメージを次のサイトで公開しており、MAASのデフォルト設定でそのサイトからイメージをインポートします。

→ http://images.maas.io/ephemeral-v2/releases/

このサイトのイメージは「sstream-mirror」コマンドで手元にミラーサーバーを作成できます。以下は手元の任意のサーバーにApache2などのWebサーバーを構築した環境にMAASイメージのミラーサイトを構築する例です。

ubuntu\$ sudo sstream-mirror --keyring=/usr/share/keyrings/ubuntu-cloudimage-keyring.gpg http://images.maas.io/ephemeral-v2/releases/ /var/www/html/mirror/images/ephemeral-v2/releases 'arch=amd64' 'subarch~(generic|hwe-t|hwe-x)' 'release~(precise|trusty|xenial)' —max=1

sstream-mirrorコマンドの詳細は次のサイトの情報を確認してください。

→ https://maas.ubuntu.com/docs1.9/sstreams-mirror.html

MAASの設定を開き、Boot ImagesのSync URLをミラーサーバーに書き換えます。 設定変更後、イメージの画面でミラーサイトで用意したOSを選択してMAASイメージの インポートをします。