


《操作系统原理》

第3章 用户界面

教师: 苏曙光 华中科技大学软件学院

2023年02月-2023年05月


- ●主要内容
 - ■用户环境
 - ■操作界面
 - ■系统调用
- ●重点
 - ■批处理和Shell脚本编程
 - ■系统调用机制



3.1 用户环境和构造

用户环境和构造


- ●用户环境
 - ■用户工作的软件和硬件环境。
 - ◆桌面环境
 - ◆命令行环境
- ●用户环境构造
 - ■按照用户要求和硬件特性安装和配置操作系统。
 - ◆提供操作命令和界面
 - ◆提供系统用户手册




3.2 操作系统用户界面

用户界面(User Interface)

- ●用户界面的定义
 - ■操作系统提供给用户控制计算机的机制(用户接口)
- ●用户界面的类型
 - ■操作界面
 - ■系统调用 (System Call, 系统功能调用,程序界面)






3.3 操作界面

操作界面

- 类型
 - ■图形用户接口
 - ■操作命令(普通命令)
 - ■批处理与脚本程序



計算器 计算器	2	-	_ ×
≡ 标准	139		5
			2020 ÷
		2,	020
MC M	R M+	M- M	S M~
%	CE	С	⊗
1/x	x ²	2√x	÷
7	8	9	×
4	5	6	_
1	2	3	+
+/_	0	·	=

操作命令(普通命令)

- DOS典型命令
 - ■文件管理
 - ◆COPY、COMP、TYPE、DEL、REN
 - ■磁盘管理
 - ◆FORMAT、CHKDSK、DISKCOPY、DISKCOMP
 - ■目录管理
 - ◆DIR、CD、MD、RD、TREE
 - ■设备工作模式
 - **♦**CLS、MODE
 - ■日期、时间、系统设置
 - **◆**DATE、TIME、VER、VOL
 - ■运行用户程序
 - **♦**MASM、LINK、DEBUG

操作命令(普通命令)

● Linux典型命令

命令	作用	命令	作用
ls	列举子目录和文件	find	查找文件
ps	列举进程	whereis	查找文件目录
top	列举进程	man	查看命令帮助信息
echo	输出字符串	ср	拷贝
cat	读文件的内容	inode	查看文件节点
cd	改变目录	tar	压缩和解压
chmod	改变文件属性	rm	删除文件和文件夹
mount	挂载文件系统	umount	卸载文件系统
insmod	安装模块	rmmod	卸载模块



操作界面

- 批处理与脚本程序
 - ■在控制台环境下自动处理一批命令
 - ◆Windows: 批处理程序(bat/PowerShell)
 - ◆Linux: Shell脚本程序

```
Microsoft Windows [版本 10.0.22000.493]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\DELL>
```

批处理(Windows): BAT/PowerShell

● 例子:输出字符串数组{ "HUST,SSE,2020" }

```
🔚 DemoFor. bat 🔀
      @echo off
      for %%C in (HUST, SSE, 2020) do (
           echo %%C
      pause
 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                      ×
D:\DemoCode>DemoFor.bat
HUST
SSE
  按任意键继续. . .
D:\DemoCode>
```

批处理(Windows): BAT/PowerShell

● 例子: 输出字符串数组{ "HUST,SSE,2020" }

```
DemoFor.bat⊠

1     @echo off
2     for %%C in (HUST, SSE, 2020) do
3     (
4         echo %%C
5     )
6     pause
```

```
D:\DemoCode>DemoFor.bat

D:\DemoCode>

D:\DemoCode>

D:\DemoCode>
```

批处理(Windows): BAT/PowerShell

● 例子: 求1..100的和并输出

```
Sum_1_100.bat

1     @echo off
2     for /l %%i in (1,1,100) do (
3         set /a sum = sum + %%i
4     )
5     echo %sum%
6     pause
```

● 批处理的特点

- ■普通命令的集合,按<mark>批</mark>执行,由command解释执行
- ■支持变量替换、条件、转移、循环、注释等语法
- ■文件后缀*.BAT,解释执行

批处理(Windows)

http://wenku.baidu.com/view/08bd3c7687c240289 15fc380.html?from=search

编写批处理新手基础教程

🧘 <u>特色天朝路人甲</u>上传于 2014-05-16 │ 质量:★★★★★4.7分 │ ◎ 3511 │ 👲 101 │ 暂无简介 │ ⑨ 举报 🗍手机打开



echo、@、call、pause、rem 是批处理文件最常用的几个命令,我们就从他们开始学起。

echo表示显示此命令后的字符

echo off表示在此语句后所有运行的命令都不显示命令行本身

@与echo off相象,但它是加在其它命令行的最前面,表示运行时不显示命令行本身。

call调用另一条批处理文件(如果直接调用别的批处理文件,执行完那条文件后将无法执行当前文件后续命令)

pause运行此句会暂停,显示Press any key to continue... 等待用户按任意键后继续

rem 或者::

表示此命令后的字符为解释行,不执行,只是给自己今后查找用的。

操作界面

- 批处理与脚本程序
 - ■在控制台环境下自动处理一批命令
 - ◆Windows批处理程序
 - ◆Linux Shell脚本程序

Shell脚本例子:安装或更新软件包HUSTLibV30.zip

```
📙 install. shell 🔣
   ₽#!/bin/bash
   4创建临时文件
    sudo mkdir /usr/temp
    #解压安装包到临时文件
    sudo echo "正在解压文件"
    sudo unzip -qd /usr/temp /HUSTLibV30.zip
    sudo echo "解压完成"
    #拷贝安装文件
    sudo cp -rf /usr/temp/HUSTLibV30/HUSTLib /usr/lib
  9
    #使配置文件生效
 10
 11
    sudo ldconfig
    #删除临时文件
 12
    sudo echo "正在删除临时文件"
 13
 14
    sudo rm -rf /usr/temp
    sudo echo "删除临时文件成功"
 15
    sudo echo "安装完成请重启"
 16
```

Shell脚本例子2: 简单的人机交互

● 若输入Y/y则输出Yes,若输入N/n则输出No (TestYesNo.sh)

```
1 #!/bin/bash
   read -n 1 -p "Enter your choice(Y/N):" answer
   echo
  pcase "$answer" in
   Y y)
6
       echo "Yes";;
   N|n)
8
       echo "No";;
   *)
10
       echo "Please enter Y or N";;
   esac
```

```
ubuntu@VM-4-6-ubuntu:~/bash$ ./TestYesNO.sh
Enter your choice (Y/N): N
No
ubuntu@VM-4-6-ubuntu:~/bash$ ./TestYesNO.sh
Enter your choice (Y/N): Y
Yes
```

Shell脚本例子2: 基本语法

read -n 1 -p "Enter your choice (Y/N): " answer

- read 从键盘格式化读入一行
 - ■answer: 指定的变量,可以随意定义
 - ■-n: 指定输入字符的个数(达到个数自动结束输入)
 - ■-p: 给出提示信息

echo "Yes"

- echo向控制台输出字符串
 - 格式: echo [-n] 字符串
 - ■-n: 输出字符串后不换行
 - ■字符串可加引号,也可以不加引号

Shell脚本例子2: 基本语法

●选择语句: case

```
pcase "$answer" in
Y | y)
     echo "Yes";;
N \mid n
     echo "No";;
*)
     echo "Please enter Y or N";;
esac
```

Shell脚本例子2: 基本语法

●选择语句: case

```
case expr in # expr 为表达式,关键词 in 不要忘!
 pattern1) # 若 expr 与 pattern1 匹配, 注意括号
  commands1 # 执行语句块 commands1
           # 跳出 case 结构
  ;;
 pattern2) # 若 expr 与 pattern2 匹配
  commands2 # 执行语句块 commands2
           # 跳出 case 结构
  ;;
           # 可以有任意多个模式匹配
           # 若 expr 与上面的模式都不匹配
 *)
  commands # 执行语句块 commands
           # 跳出 case 结构
  ;;
           # case 语句必须以 esac 终止
esac
```

Shell脚本程序: Shell Script

●特点

- 脚本程序是有一定逻辑顺序和语法结构的命令序列,能完成 较复杂的功能和人机交互。
- ■所有命令按逻辑逐行执行
- ■脚本程序是文本文件(具有可执行属性X)

```
#!/bin/bash
ccho "Enter a File Name:"
read FileName
if test -e /root/$FileName
then
ccho "The file is exist!"
else
ccho "The file is not exist!"
fi
```

运行脚本程序的三个方法

- 方法1: 直接运行(用缺省版本Shell运行脚本程序)
 - \$./test.sh ✓
- 方法2: 在命令行上指定某个特定版本Shell执行脚本
 - \$bash ./test.sh ✓
- 方法3: 在脚本首行指定特定Shell执行当前脚本

```
1 #!/bin/bash
2 cd ~
3 mkdir shell_test
4 cd shell_test
5 for ((i=0; i<10; i++)); do
6 touch test_$i.txt
7 done</pre>
```




脚本程序的编写参考网址

http://wenku.baidu.com/view/15822fc2fd0a79563c 1e72be.html?from=search



Linux Shell (Windows CMD)

● Shell是操作系统与用户的交互机制(操作界面)




- ■通过Shell(/控制台)执行用户命令
- ■组织和管理用户命令的执行和结果展示



Linux Shell (类似Windows CMD)

● Shell的发展与分类




Linux Shell

- Bash主要功能
 - ■命令行编辑功能
 - ■命令和文件名补全功能
 - ■命令历史功能
 - ■命令别名功能
 - ■作业控制功能
 - ■将命令序列定义为功能键
 - ■重定向与管道
 - ■脚本程序



重定向操作的例子 (windows)

• E:\ShowSPLEMF>tree /F > ShowSPLEMF.txt



标准输入/输出设备(文件)


- ●程序缺省输入来源:键盘(文件0)
 - ■标准输入设备
- ●程序缺省输出(含错误)方向:显示器(文件1和文件2)
 - ■标准输出设备

输入/输出文件	设备	文件描述符
标准输入文件	键盘	0
标准输出文件	显示器	1
标准错误输出文件	显示器	2

ubuntu@VM-4-6-ubuntu:~/bash\$./TestYesNO.sh
Enter your choice (Y/N): N
No

标准输入/输出设备(文件)

- ●程序缺省输入来源:键盘(文件0)
 - ■标准输入设备
- ●程序缺省输出(含错误)方向:显示器(文件1和文件2)
 - ■标准输出设备



重定向操作的例子 (Linux)

- 输出重定向: 把命令的输出重定向到其它文件
 - 将标准输出重定向到特定文件 \$ ls /etc/ > etc.log
 - 将标准输出重定向/追加到特定文件 \$ Is /etc/sysconfig/ >> etc.txt
 - 将错误输出重定向到特定文件 \$ ErrCmd 2> err.log
 - 将标准输出和错误输出重定向到特定文件
 - \$ AComand &> ErrFile 或者
 - \$ AComand > AComand.out 2>&1

\$ ErrCmd 2> /dev/null



重定向操作的例子 (Linux)

● 输入重定向: 把命令的输入来源改为其它文件

```
Q
          susg@susg311: ~
 susg@susg311:-$ cat a.sh // cat 输出文件内容
echo hello world !
susg@susg311:-$ /bin/bash < a.sh
hello world !
susg@susg311:-$ cat < a.sh
echo hello world !
susg@susg311:-$
```

重定向操作(Linux)

● 把命令缺省输入来源或输出方向修改为其他文件/设备。

类别	操作符	说明
输入重定向	<	将命令输入由默认的键盘更改/重定向为指定的文件
输出重定向	>	将命令输出由默认的显示器更改/重定向为指定的文件
	>>	将命令输出 <mark>重定向</mark> 并追加到指定文件的末尾
错误重定向	2>	将命令的错误输出 <mark>重定向</mark> 到指定文件(先清空)。
	2>>	将命令的错误输出重定向到指定文件(追加到末尾)。
输出与错误 组合重定向	&>	将命令的正常输出和错误输出重定向到指定文件。

管道

● Linux管道的例子

```
t@t-virtual-machine:~$ ls /etc
                        hostname
adduser.conf
                        hosts
                                              profile
                        hosts.allow
alsa
                        hosts.deny
                                              protocols
anacrontab
apg.conf
                        init.d
apparmor
                        initramfs-tools
                                              rc1.d
                        inputer
```


■Is /etc | wc -l


```
t@t-virtual-machine:-$ ls /etc | wc -l
223
```

管道

● Linux管道

- ■程序相连,一个程序的输出作为另一程序的输入
- ■管道操作符
 - ◆ "|"符用于连接左右两个命令,将|左边命令的执行结果(输出)作为|右边命令的输入






3.4 系统调用

用户界面(User Interface)

- ●用户界面的定义
 - ■0S提供给用户控制计算机的机制,又称用户接口。
- ●用户界面的类型
 - ■操作界面
 - ■系统调用 (System Call, 系统功能调用,程序界面)



printf(), exit()与add()比较

```
#include <stdio.h>
int main(void)
  printf( "Hello World\n" );
  exit(0);
■ 特点: 涉及显卡和进程操作
```

```
#include <stdio.h>
int add(int a, int b)
    return (a + b);
int main(void)
   int sum = add(100, 300);
```

例子4: 利用DOS 21H中断显示字符串(09号功能)

```
StrHello DB 'Hello!' ; 定义要显示的字符串
...

MOV DX, StrHello ; DX ← 字符串地址
MOV AH, 09H ; AH ← 09h : 功能编号
INT 21H ;DOS 21H 中断
```

■特点: 涉及外设(显卡)操作

回顾/区别: 案例4: MBR程序(最简单的例子)

● 开机后在屏幕上显示"Hello MBR!"字符串

```
;程序加载到 07C00h处
       ORG 07C00h
      MOV AX, CS
      MOV DS, AX
      MOV ES, AX
                           ;调用显示字符串的例程
       CALL DispString
                           ;停在此处
       JMP $
   DispString:
      MOV AX, MessageMBR
 8
                           ;ES:BP:字符串的地址
      MOV BP, AX
                           ;cx:字符串的长度
10
      MOV CX, 10
      MOV AX,01301h
11
      MOV BX,000Ch
12
13
      MOV DL, 0
                           ;10h号中断显示字符串
14
       INT 10h
15
       RET
      MessageMBR DB "Hello MBR!"
16
       TIMES 510-($-$$) DB 0 ;填充若干0,凑够510字节
17
                           ;结束标志:55AA
18
          0AA55h
       DW
```

系统调用


- 系统调用(System Call, System Service Call)
 - ■操作系统内核为应用程序提供的服务/函数。

断

◆例: printf, exit, fopen, fgetc, 21H(09)

用

- ■特点
 - ◆内核实现
 - ◆存取核心资源或硬件
 - ◆调用过程产生中断
 - □用户态 ↔ 核态
 - □自愿中断



内

用户程序

- 系统调用表
 - ■全部系统调用的入口列表
 - ◆有序排列
 - ■系统调用号: 系统调用的唯一编号
- ●系统调用的一般调用形式
 - ■访管指令: SVC X
 - ◆SVC = SuperVisor Call
 - ◆X = 系统调用的编号

系统调用表

01号系统调用

02号系统调用

03号系统调用

.

X号系统调用

.

.

N号系统调用

● DOS的系统调用(部分)

■01: 键盘输入无回显	■39:建立子目录
■02: 屏幕输出1个字符	■3A: 删除子目录
■ 03: 显示输出	■ 3B: 改变当前目录
■ 04: 串口输入1字符	■ 3C: 创建文件
	•••
■ 08: 键盘输入无回显	■ 3F: 读文件
■09:显示字符串	■ 40: 写文件
•••	■ 4C: 结束程序

● Linux的系统调用(部分)

```
ENTRY (sys call table)
        .long SYMBOL NAME (sys ni syscall) /* 0
        .long SYMBOL NAME(sys exit)
        .long SYMBOL NAME (sys fork)
        .long SYMBOL NAME (sys read)
        .long SYMBOL NAME(sys write)
        .long SYMBOL NAME (sys open)
                                           /* 5 */
        .long SYMBOL NAME (sys close)
        .long SYMBOL NAME (sys waitpid)
10
        .long SYMBOL NAME (sys creat)
11
        .long SYMBOL NAME (sys link)
12
        .long SYMBOL NAME (sys unlink)
                                               /* 10 */
13
        .long SYMBOL NAME (sys execve)
14
        .long SYMBOL NAME (sys chdir)
15
        .long SYMBOL NAME (sys time)
        .long SYMBOL NAME (sys mknod)
16
        .long SYMBOL NAME (sys chmod)
                                               /* 15 */
```

● Linux的系统调用(部分)

```
ENTRY(sys call table)
        .long SYMBOL NAME(sys mkdir)
                                              /* 40 */
        .long SYMBOL NAME(sys rmdir)
        .long SYMBOL NAME (sys dup)
        .long SYMBOL NAME (sys pipe)
        .long SYMBOL NAME (sys times)
        .long SYMBOL NAME (sys ni syscall)
 9
        .long SYMBOL NAME (sys brk)
                                         /* 45 */
        .long SYMBOL NAME (sys setgid16)
10
        .long SYMBOL NAME (sys getgid16)
11
12
        .long SYMBOL NAME (sys signal)
        .long SYMBOL NAME(sys geteuid16)
13
14
        .long SYMBOL NAME (sys getegid16)
                                              /* 50 */
15
        .long SYMBOL NAME(sys acct)
        .long SYMBOL NAME (sys umount)
16
        .long SYMBOL NAME (sys ni syscall)
17
        .long SYMBOL NAME (sys ioctl)
18
```

● 例: DOS: 9号系统调用(屏幕输出字符串)(输出Hello)

```
DATA SEGMENT
    STR1 DB 'HOW DO YOU DO?', ODH, OAH, '$'
 3 DATA ENDS
  CODE SEGMENT
    ASSUME CS: CODE, DS: DATA
  START:
 8
        MOV AX, DATA
        MOV DS, AX
        MOV DX, OFFSET STR1;字符串首偏移地址放到DX中
10
11
         MOV AH, 9
12
         INT 21H;输出字符串
13
14
        MOV AH, 4CH
1.5
         INT 21H
  CODE ENDS
     END START
```

● 例: DOS: 1号系统调用(键盘输入字符)(键盘输入1/2?)

```
InputKey:
       MOV
           AH, 1
                   ;等待输入一个字符
       INT
           21H
4
           AL, '1'
       CMP
                   ;如果输入'1'则跳到ONE处执行
5
       JE
           ONE
6
               121
           AL,
       CMP
                   ;如果输入'2'则跳到TWO处执行
           TWO
       JE
8
       CMP
           AL, '3'
                   ;如果输入'3'则跳到THREE处执行
9
           THREE
       JE
           InputKey;如果不是1,2,3,则继续要求输入
10
       JMP
  ONE:
12 TWO:
13 THREE:
```

■ DOS中系统调用的调用方式

■DOS: INT 21H (利用AH存放系统调用的编号)

■01: 键盘输入无回显	■39:建立子目录
■ 02: 屏幕输出1个字符	■3A: 删除子目录
■ 03: 显示输出	■3B: 改变当前目录
■ 04: 串口输入1字符	■3C: 创建文件
•••	•••
■ 08: 键盘输入无回显	■ 3F: 读文件
■ 09: 显示字符串	■ 40: 写文件
••••	■ 4C: 结束程序

● 例: Linux: 4号系统调用(写文件) (屏幕输出字符串)

```
;输出字符串: Hello World!

MOV EBX, 1 ;EBX=1=stdout

MOV ECX, MSG ;字符串首地址

MOV EDX, 13 ;字符串长度

MOV EAX, 4 ;系统调用编号(4 = write)

INT 80h ;中断:输出字串

MSG: DB "Hello World!"
```

■特点: 利用EAX寄存器存放系统调用的编号



● Linux的系统调用表(Linux2.++)

```
ENTRY (sys call table)
        .long SYMBOL NAME (sys ni syscall) /* 0
        .long SYMBOL NAME(sys exit)
        .long SYMBOL NAME (sys fork)
        .long SYMBOL NAME(sys read)
        .long SYMBOL NAME (sys write)
        .long SYMBOL NAME (sys open)
                                          /* 5 */
        .long SYMBOL NAME (sys close)
        .long SYMBOL NAME (sys waitpid)
10
        .long SYMBOL NAME (sys creat)
11
        .long SYMBOL NAME (sys link)
12
        .long SYMBOL NAME (sys unlink)
                                               /* 10 */
13
        .long SYMBOL NAME (sys execve)
14
        .long SYMBOL NAME (sys chdir)
15
        .long SYMBOL NAME (sys time)
        .long SYMBOL NAME (sys mknod)
16
        .long SYMBOL NAME (sys chmod)
                                               /* 15 */
```

● Linux的系统调用表(Linux0.11)

```
fn ptr sys call table[] = { sys setup, sys exit, sys fork, sys read,
      sys write, sys open, sys close, sys waitpid, sys creat, sys link,
      sys unlink, sys execve, sys chdir, sys time, sys mknod, sys chmod,
      sys chown, sys break, sys stat, sys lseek, sys getpid, sys mount,
      sys_umount, sys_setuid, sys_getuid, sys_stime, sys_ptrace, sys_alarm,
6
      sys fstat, sys pause, sys utime, sys stty, sys gtty, sys access,
      sys_nice, sys_ftime, sys_sync, sys_kill, sys_rename, sys_mkdir,
      sys rmdir, sys dup, sys pipe, sys times, sys prof, sys brk, sys setgid,
      sys_getgid, sys_signal, sys_geteuid, sys_getegid, sys_acct, sys_phys,
10
      sys lock, sys ioctl, sys fcntl, sys mpx, sys setpgid, sys ulimit,
      sys uname, sys umask, sys chroot, sys ustat, sys_dup2, sys_getppid,
11
12
      sys getpgrp, sys setsid, sys sigaction, sys sgetmask, sys ssetmask,
13
      sys setreuid, sys setregid
14
```

● 例: Linux: 4号系统调用(写文件) (屏幕输出字符串)


```
:输出字符串: Hello World!
MOV EBX, 1
            ;EBX=1=stdout
MOV ECX, MSG ;字符串首地址
MOV EDX, 13 ;字符串长度
MOV EAX, 4 ;系统调用编号(4 = write)
           ;中断:输出字串
INT 80h
MSG: DB "Hello World!"
       ;系统调用编号(1 = exit)
MOV EAX, 1
       :中断:结束进程
INT 80h
```

■特点: 利用EAX寄存器存放系统调用的编号

系统调用的调用方式(小结)

- ■系统调用的一般调用形式
 - ■SVC N
- ■具体0S中系统调用的调用形式
 - **■**DOS: INT 21H + AH
 - ■Linux: INT 80H + EAX
 - ■注意:
 - ◆INT XXH = SVC指令
 - **◆AH/EAX** = 系统调用的编号: **N**


系统调用的执行过程(中断的过程)




隐式系统调用

```
#include <stdio.h>
int main(void)
  printf( "Hello World\n " );
  exit(0);
■特点
  ■ 系统API函数
  ■ 在高级语言中使用
   ■ 包含INT 80h指令(软中断)
```

```
int main() {;省略了部分代码
    asm __ (
        "POPL %ESI;"
        "MOVL $1, %EBX;"
        "MOVL %esi, %ECX;"
        "MOVL $12, %EDX;"
        "MOVL $4, %EAX;"
             $0x80;"
        "MOVL $0, %EBX;"
        "MOVL $1, %EAX;"
        "INT $0x80;"
        ".string \"Hello World\\n\";");
```




3.4 Linux系统调用原理





Linux系统调用的工作原理



银河解麟

案例: read系统调用的工作原理

● 例: int read(int fd, char * buf, int n) // unistd.h

```
int read(int fd, char *buf, int n)
 2 {
       long res;
         asm volatile (
 5
          "int$0x80"
 6
          :"=a" ( res)
          :"0" ( NR read), "b" ((long)(fd)), "C" ((long)(buf)),
 8
           "d" ((long)(n)));
 9
       if (res >= 0)
          return int res;
10
       errno=- res;
12
       return -1;
13 }
```

案例: read系统调用的工作原理

● system_call设置为0x80号中断的处理程序

```
void sched_init(void)

{
    .....

set_intr_gate(0x20,&timer_interrupt);

set_system_gate(0x80,&system_call);
}
```



案例:read系统调用的工作原理

```
system call:
         push %ds
 3
         push %es
 4
         . . . . . .
 5
         mov %dx, %fs
 6
         call sys call table (, %eax, 4)
         pushl %eax # 把系统调用号入栈。
 8
         movl current, %eax
         cmpl $0, state(%eax) # state
 9
10
         ine reschedule
11
         cmpl $0,counter(%eax) # counter
         je reschedule
12
13
     ret from sys call:
14
15
         movl signal(%eax), %ebx
16
         movl blocked(%eax), %ecx
17
         notl %ecx # 每位取反。
18
         . . . . . .
         call do signal # 调用信号处理程序
19
         popl %eax
20
21
22
         pop %es
23
         pop %ds
24
     iret
```



案例: read系统调用的工作原理

●系统调用表

```
□fn ptr sys call table[] = { sys setup, sys exit, sys fork, sys read,
       sys_write, sys_open, sys_close, sys_waitpid, sys_creat, sys_link,
       sys_unlink, sys_execve, sys_chdir, sys_time, sys_mknod, sys_chmod,
       sys_chown, sys_break, sys_stat, sys_lseek, sys_getpid, sys_mount,
       sys_umount, sys_setuid, sys_getuid, sys_stime, sys_ptrace, sys_alarm,
       sys_fstat, sys_pause, sys_utime, sys_stty, sys_gtty, sys_access,
       sys_nice, sys_ftime, sys_sync, sys_kill, sys_rename, sys_mkdir,
       sys_rmdir, sys_dup, sys_pipe, sys_times, sys_prof, sys_brk, sys_setgid,
       sys_getgid, sys_signal, sys_geteuid, sys_getegid, sys_acct, sys_phys,
       sys_lock, sys_ioctl, sys_fcntl, sys_mpx, sys_setpgid, sys_ulimit,
10
11
       sys uname, sys umask, sys chroot, sys ustat, sys dup2, sys getppid,
12
       sys_getpgrp, sys_setsid, sys_sigaction, sys_sgetmask, sys_ssetmask,
13
       sys setreuid, sys setregid
14
```



案例:read系统调用的工作原理

```
int sys read (unsigned int fd, char * buf, int count)
2 月{
        struct file * file;
        struct m inode * inode;
        if (fd>=NR OPEN || count<0 || !(file=current->filp[fd]))
            return -EINVAL;
        if (!count)
            return 0;
        inode = file->f inode;
10
        if (inode->i pipe)
            return (file->f mode&1)?read pipe(inode,buf,count):-EIO;
11
12
        if (S ISCHR(inode->i mode))
            return rw char(READ,inode->i zone[0],buf,count,&file->f pos);
13
14
        if (S ISBLK(inode->i mode))
15
            return block read(inode->i zone[0],&file->f pos,buf,count);
        if (S ISDIR(inode->i mode) | | S ISREG(inode->i mode)) {
16
17
            if (count+file->f pos > inode->i size)
18
                count = inode->i size - file->f pos;
19
            if (count \leq 0)
20
                return 0;
            return file read(inode, file, buf, count);
21
22
23
        return -EINVAL;
24 \}
```

80H中断的中断服务程序system_call()

```
● system_call()
{

//.....

//寄存器%eax存放有系统调用编号,

//以%eax遍历表sys_call_table,查找对应的服务子程序。

CALL *SYMBOL_NAME(sys_call_table)(%eax, 4)

}
```



SYS_CALL_TABLE的结构

```
ENTRY(sys_call_table)
.long SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall) // 0
.long SYMBOL_NAME(sys_exit) // 1
.long SYMBOL_NAME(sys_fork) // 2
.long SYMBOL_NAME(sys_read) // 3
.long SYMBOL_NAME(sys_write) // 4
.long SYMBOL_NAME(sys_open) // 5
```

Ref: /usr/src/linux/arch/i386/kernel/entry.S



系统调用编号的声明

● 系统调用编号的声明

```
格式: #define NR CallName ID
                 1 /* exit 的系统功能号 */
#define NR exit
                 2 /* fork 的系统功能号 */
#define NR fork
                 3 /* read 的系统功能号 */
#define NR read
               4 /* write 的系统功能号 */
#define NR write
                5 /* open 的系统功能号 */
#define NR open
                  6 /* close 的系统功能号 */
#define NR close
                    #目前已定义到340
```

- Linux-source-2.6.38
 - ■./arch/x86/include/asm/unistd_32.h



系统调用编号的声明

● 系统调用编号的声明【例子】

格式: #define ___NR_CallName ID

```
#define NR recvmmsg
                               337
#define NR fanotify init
                               338
#define NR fanotify mark
                               339
#define NR prlimit64
                               340
#define NR mycall
                               341
#define NR addtotal
                               342
#define NR three
                               343
#ifdef
        KERNEL
```

- Linux-source-2.6.38
 - ■./arch/x86/include/asm/unistd_32.h



系统调用函数的声明

●系统调用函数的声明和例子

```
.long sys_XXXX
```

- 注意: 1) XXX是函数名,有前缀sys_修饰。
 - 2)添加位置是末尾,且注意添加顺序。

```
.long sys_recvmmsg
.long sys_fanotify_init
.long sys_fanotify_mark
.long sys_prlimit64  /* 340 */
.long sys_mycall
long sys_addtotal
long sys_three
```

- Linux-source-2.6.38
 - ./arch/x86/kernel/syscall_table_32.S



系统调用函数的定义和例子

```
asmlinkage int sys mycall(int number)
printk("这是我添加的第一个系统调用");
return number;
asmlinkage int sys three()
printk("这是我添加的第三个系统调用");
return 0;
```

- 注意修饰词 asmlinkage
 - ■./kernel/sys.c (Linux-source-2.6.38)

系统调用的两种调用方法(例:sys_FuncName)

● 较新的版本

```
type = syscall( NR function, arg1, arg2, ...)
        #include<unistd.h>
        #include<sys/syscall.h>
        #include<stdio.h>
        #include<linux/kernel.h>
        int main()
            syscall(442,11);
            return 0;
```

系统调用的两种调用方法(例:sys_FuncName)

- ●早先的版本
 - ■调用时: type = FuncName (arg1, arg2, ... argN)
 - ■先声明(N:参数个数; FuncName不带sys_前缀)

```
# define _syscallN ( type, FuncName , type1, arg1, type2, arg2, ..... typeN, argN )
```

鸿蒙操作系统(Liteos-A)系统调用

- 系统调用 // zhuanlan.zhihu.com/p/290769685
 - ■在有内核态和用户态隔离的操作系统上,用户态进程访问内核态资源的一种方式。

■鸿蒙OS使用musl libc封装系统调用API

鸿蒙操作系统(Liteos-A)系统调用

● 系统调用

■在有内核态和用户态隔离的操作系统上,用户态进程访问内核态资源的一种方式

```
// 鸿蒙LiteOS-A: third party/musl/src/stdio/printf.c
    int printf(const char *restrict fmt, ...)
   ₽{
14
        int ret;
        va list ap;
15
16
        va start(ap, fmt);
        ret = vfprintf(stdout, fmt, ap);
17
        va end (ap);
18
19
        return ret;
20
```

鸿蒙操作系统(Liteos-A)系统调用

● 结论?

Offeet

■系统调用号: R7寄存器

■中断向量入口地址: 08H

■软中断指令: SWI 立即数

■参数: R0,R1,R2

■返回值: R0

1/0	cto		la la	
- 101		1 34		

Offiset				
1000 1000 1000	Нур ^а	Monitorb	b _osExce	
0×00	Not used	Not used	Reset	
0x04	Undefined Instruction, from Hyp mode Not used Undefined Instru		Undefined Instruction	
0x08	Hypervisor Call, from Hyp mode	Secure Monitor Call	Supervisor Call	
0x0C	Prefetch Abort, from Hyp mode Prefetch Abort		Prefetch Abort	
0x10	Data Abort, from Hyp mode	Data Abort	Data Abort	
0x14	Hyp Trap, or Hyp mode entry ^c	Not used	Not used	
0x18	IRQ interrupt	nterrupt IRQ interrupt IRQ interrupt		
0x1C	FIQ interrupt	FIQ interrupt	FIQ interrupt	

exception_handlers:

reset_vector

_osExceptUndefInstrHdl b

_osExceptSwiHdl

_osExceptPrefetchAbortHdl


_osExceptDataAbortHdl

osExceptAddrAbortHdl


OsIrqHandler

eptFiqHdl





3.6 实验:增加系统调用(Linux)





第一次上机:预习,自习,机房或寝室完成

- 在LINUX(优麒麟)中增加新的系统调用
 - ■1、编写新的系统调用函数(指函数实现部分)
 - ■2、注册新的系统调用(声明系统调用函数和编号)
 - ■3、编译新LINUX内核
 - ■4、编译和安装模块
 - ■5、启动新的LINUX内核
 - ■6、编写应用程序测试新的系统调用
- 建议环境
 - ■优麒麟/UBUNTU/Fedora/自备电脑
 - ■开源内核 > 5.0



● 系统调用函数的编号

515

x32


readv

Open ▼	Æ	The state of the s	all_64.tbl [Read-Only] nux-5.9/arch/x86/entry/syscalls Save
437	common	openat2	sys_openat2
438	common	pidfd_getfd	sys_pidfd_getfd
439	common	faccessat2	sys_faccessat2
140	64	print1	sys_print1
441	64	print2	sys_print2
442	64	print3	sys_print3
# for n # on-th	ative 64	-bit operation. T	rs start at 512 to avoid cache impact hex32_compat_sys stubs are created compatibility system calls if X86_X32
512 513 514	x32 x32 x32	rt_sigaction rt_sigreturn ioctl	compat_sys_rt_sigaction compat_sys_x32_rt_sigretur compat_sys_ioctl

compat_sys_readv

KYLIN 银河麒麟

●系统调用函数的声明



● 系统调用函数的实现

```
sys.c [Read-Only]
           Ð
                                                Open ▼
                                                     🖨 📵 🔕
                                         Save
                  /usr/src/linux-5.9/kernel
SYSCALL_DEFINEO(print1)
     printk("This is syscall");
     return 0;
SYSCALL_DEFINE1(print2, int, number)
     printk("number=%d",number);
     return 0;
SYSCALL_DEFINE1(print3, int, number)
    int n=0;
    n=number*number;
    printk("number^2=%d",n);
    return 0;
```

● 系统调用函数的测试

```
#include<unistd.h>
#include<sys/syscall.h>
#include<stdio.h>
#include<linux/kernel.h>
```

```
10756.85] This is syscall
10766.23 number=11
[10770.41] number^2=121
```

```
int main()
```

```
int main()
syscall(440); syscall(441,11); syscall(442,11);
return 0; return 0; return 0;
```

```
int main()
```

- 实验环境
- 编译工具
- 编译内核
- 增加系统调用
- 重启验证



实验环境

- ●操作系统版本: Ubuntu18.04
- 当前内核版本: 5.3.0-28-generic

```
fanfan@Alienware-15-R4:/usr/src/linux-5.5.8$ uname -r
5.3.0-28-generic
```

- 新内核版本5.5.8
 - ■Linux官网下载5.5.8内核
 - ■移动到 /usr/src下并解压

```
sudo mv /Downloads/linux-5.5.8.tar.xz /usr/src
cp /usr/src
sudo xz -d linux-5.5.8.tar.xz
sudo tar -xvf linux-5.5.8.tar
cp /linux-5.5.8
```

增加系统调用(方式:增加新c文件或修改现c文件)

● 主目录下创建hello子目录并在其中创建hello.c

```
R4:/usr/src$ cd linux-5.5.8
R4:/usr/src/linux-5.5.8$ sudo mkdir hello
R4:/usr/src/linux-5.5.8$ cd hello/
```

● gedit hello.c //用gedit编写代码

增加系统调用(方式:增加新c文件或修改现c文件)

● 创建Makefile文件(touch Makefile gedit Makefile)

● 修改主目录总Makefile文件,特定位置加上"hello/" 找到:

core-y += kernel/ mm/ fs/ ipc/ security/ crypto/ block/ 改为:

core-y += kernel/ mm/ fs/ ipc/ security/ crypto/ block/ hello/

增加系统调用(方式:增加新c文件或修改现c文件)

● 修改主目录总Makefile文件,特定位置加上"hello/" 找到:

core-y += kernel/ mm/ fs/ ipc/ security/ crypto/ block/ 改为:

core-y += kernel/ mm/ fs/ ipc/ security/ crypto/ block/ hello/

```
ifeq ($(KBUILD_EXTMOD),)
core-y += kernel/ certs/ mm/ fs/ ipc/ security/ crypto/ block/ hello/
```