一运行采集程序

采集脚本采集服务器功率、cpu频率等信息,并进行存储。

运行方式: nohup python ./base_code/set_power_and_cpu_usage.py &

二开关机

调度

1. 命令格式

python ./open_close_code/dispatch/open_machine.py python ./open_close_code/dispatch/close_machine.py

2. 命令解释

以上两个python脚本分别对应开关机的能效优化

开机逻辑:遍历所有的pod,当pod调度失败的原因是因为资源不足时,我们开启节点,给出要开启节点的名称。

关机逻辑:遍历所有的节点,当节点上没有pod运行时,关闭节点,给出要关闭节点的名称。

3. 返回结果格式

```
{ "powerOn":[ "node14", "node15" ] }
{ "powerOff":[ "node14", "node15" ] }
```

1. 示例

将结果写到了指定文件,关机的写到了/workspace/schedule/power/mac_close.json;开机的写到了/workspace/schedule/power/mac_open.json

{"power0n": ["k8s-master"]}

{"power0ff": ["k8s-node"]}

迁移

1. 命令格式

python ./open_close_code/migrate/migrate.py

2. 命令解释

以上python脚本对应开关机的能效优化:寻找集群中运行pod个数最少的num个节点(配置文件中定义),将这num个节点上运行的pod迁移到其他机器上,并将这些机器关闭。返回结果:需要迁移的pod和目标节点以及需要关闭的节点。

3. 返回结果格式

```
{ "podName":"namexx1", "nameSpace":"default", "nodeName":"node14" }, {}, { "podName":"namexx2", "nameSpace":"default", "nodeName":"node15" } ] 4. 示例
```

将结果写到了指定文件, /root/workspace/schedule/power/close_machine_migrate.json

三 DVFS (基于使用率频率的优化)

调度

1. 命令格式

python ./dvfs_code/dispatch/adjust_freq.py

python ./dvfs_code/dispatch/set_freq.py

sudo ./dvfs_code/dispatch/dvfsScheduler/dvfsScheduler 提前编译好基于extender的调度程序dvfsScheduler,配置k8s调度器,配置完成后,在调度时即可调用dvfsScheduler程序

2. 命令解释

第一二条命令(两个独立程序,一个负责监控一个负责调节):实时监控CPU利用率,当某个机器的利用率低于某个数值时,通过dvfs把该机的cpu频率降低。当CPU利用率上升时,再通过dvfs恢复cpu频率。

第三条命令:完成extender的运行,k8s在筛选节点时,只在没有其它可用节点的情况下,才考虑将pod调度在以最低频率运行的机器,如果选中了某台低频率机器,先把它的频率恢复正常。

3. 返回结果格式

无需开关节点,无需进行迁移,由k8s调度器以及extender共同完成调度,我们的python脚本完成频率调节。

```
4. 执行结果
```

```
cpu利用率低,进行频率调节,将频率调小
    降低机器频率结果为: powersave
    cpu利用率升高,进行频率调节,将频率调大
    升高机器频率结果为: performance
   root@k8s-master:/usr/local/go/myscheduler/energy-efficiency-aware-scheduler-main/test# python3 test.py
   当前cpu状态为: performance
   当前需要设置的cpu状态为: powersave
   调整服务器状态为powersave
   tee: '/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor': No such file or directory
   降低机器频率结果为: powersave
   node/k8s-node not labeled
    当前cpu状态为: performance
   当前需要设置的cpu状态为: powersave
   调整服务器状态为powersave
   {\tt tee: '/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling\_governor': No such file or directory}
   降低机器频率结果为: powersave
   2023/06/09 21:51:56 -----++++++++filter++++++++
   2023/06/09 21:51:56 pod pi-6rqnj/default is lucky to fit on node k8s-master
   2023/06/09 21:51:56 node:k8s-master通过筛选
   2023/06/09 21:51:56 pod pi-6rqnj/default is lucky to fit on node k8s-node
   2023/06/09 21:51:56 node:k8s-node通过筛选
   2023/06/09 21:51:56 -----+++++++prioritize++++++++++
   2023/06/09 21:51:56 节点k8s-master的cpu状态为:performance
   2023/06/09 21:51:56 pod pi-6rqnj/default is lucky to get score 10 on node k8s-master
   2023/06/09 21:51:56 节点k8s-node的cpu状态为:powersave
   2023/06/09 21:51:56 pod pi-6rqnj/default is lucky to get score 0 on node k8s-node
   2023/06/09 21:51:56
迁移
 1. 命令格式
  python ./dvfs_code/migrate/dvfs_migrate.py
 2. 命令解释
   设置几台空闲节点,实时监控CPU利用率,当某个机器的利用率高于某个数值时,把该节点上的pod迁移到利用率低的节点上,直到低于某个阈值。
{ "pods": [ { "podName":"namexx1", "nameSpace":"default", "nodeName":"node14" }, {}, { "podName":"namexx2", "nameSpace":"default", "nodeName":"node15" } ]
 1. 执行结果
   {"pods": [{"podName": "pi-fkpmh", "nameSpace": "default", "nodeName": "k8s-master"}]}
     oot@k8s-master:/usr/local/go/myscheduler/energy-efficiency-aware-scheduler-main/test# python3 test.py
   当前节点的cpu状态为: performance
当前节点的cpu利用率为: 80
   k8s-master的状态为: powersave
   k8s-node的状态为: performance
   以下节点的状态为powersave,可以向上调度任务
   k8s-master
   k8s-node 节点上的pod pi-mctx8需要被迁移走,应该迁移到k8s-master 上
   root@k8s-master:/usr/local/go/myscheduler/energy-efficiency-aware-scheduler-main/test# python3 test.py
   当前节点的cpu状态为: performance
当前节点的cpu利用率为: 47
```

'/sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor': No such file or directory

root@k8s-master:/usr/local/go/myscheduler/energy-efficiency-aware-scheduler-main/test#

root@k8s-master:/usr/local/go/myscheduler/energy-efficiency-aware-scheduler-main/test# python3 test.py

四 power capping (基于功率的优化)

调度

1 命令格式

python ./power_capping_code/dispatch/adjust_power.py python ./power_capping_code/dispatch/set_capping.py

cpu利用率足够小,停止迁移

降低机器频率结果为: powersave

当前节点的cpu状态为: powersave 当前节点的cpu利用率为: 47 当前节点为关闭节点,无需迁移 sudo ./power_capping_code/dispatch/powerCappingScheduler/powerCappingScheduler 提前编译好基于extender的调度程序 powerCappingScheduler,配置k8s调度器,配置完成后,在调度时即可调用powerCappingScheduler程序

2. 命令解释

第一、二条命令(两个独立程序,一个负责监控一个负责调节):实时监控服务器功率,当某个机器的功率高于最大功率的一个百分比时,通过power capping限制该机的功率。

第三条命令:完成extender的运行,k8s在筛选节点时,只在没有其它可用节点的情况下,才考虑将pod调度在被限制功率的机器上,如果选中了某台被限制功率的机器,先解除功率限制。

3. 返回结果格式

无需开关节点,无需进行迁移,由k8s调度器以及extender共同完成调度,我们的python脚本完成功率限制/取消功率限制。

4. 执行结果

```
当前capping状态为: uncapping
node/k8s-node not labeled

当前capping状态为: uncapping
服务器实时功率过高,进行power capping操作
capping操作成功!
node/k8s-node labeled

当前capping状态为: capping
node/k8s-node not labeled
```

```
当前capping状态为: capping
当前需要设置的capping状态为: uncapping
调整服务器状态为uncapping
uncapping操作成功!
node/k8s-node labeled
当前capping状态为: uncapping
当前需要设置的capping状态为: uncapping
node/k8s-node not labeled
当前capping状态为: uncapping
当前需要设置的capping状态为: uncapping
node/k8s-node not labeled
```

迁移

1. 命令格式

python ./power_capping_code/migrate/capping_migrate.py

2. 命令解释

实时监控服务器功率,当某个机器的功率高于最大功率的一个百分比时,首先选择num个pod,执行迁移;迁移完成后仍无法降低功率则直接进行功率限制。

3. 返回结果格式

```
{ "pods": [ { "podName":"namexx1", "nameSpace":"default", "nodeName":"node14" }, {}, { "podName":"namexx2", "nameSpace":"default", "nodeName":"node15" } ]
```

1. 执行结果

{"pods": [{"podName": "pi-7jtg9", "nameSpace": "default", "nodeName": "k8s-master"}]}

```
当前节点的cap状态为: uncapping
当前节点的实时功率为: 80
k8s-master的状态为: uncapping
k8s-node的状态为: uncapping
以下节点的状态为uncapping,可以向上调度任务
k8s-master
k8s-node 节点上的pod pi-4fwh2需要被迁移走,应该迁移到k8s-master 上
第1次迁移正在进行。。。
第1次迁移完成
当前节点的cap状态为: uncapping
当前节点的实时功率为: 40
k8s-master的状态为: uncapping
k8s-node的状态为: uncapping
以下节点的状态为uncapping,可以向上调度任务
k8s-master
k8s-node 节点上的pod pi-rtc8n需要被迁移走,应该迁移到k8s-master 上
第2次迁移正在进行。。
第2次迁移完成
当前节点的cap状态为: uncapping
当前节点的实时功率为: 20
功率足够小,停止迁移
```

五 scheduler extender配置及运行

配置

```
创建sched.yaml文件,保存scheduler extender的配置
apiVersion: kubescheduler.config.k8s.io/v1alpha2
kind: KubeSchedulerConfiguration
extenders:
    urlPrefix: http://localhost:8888/
    filterVerb: filter
    prioritizeVerb: prioritize
    nodeCacheCapable: false
    enableHttps: false
    weight: 100000
leaderElection:
    leaderElect: true
clientConnection:
    kubeconfig: /etc/kubernetes/scheduler.conf
修改k8s调度器配置文件,一般在目录/etc/kubernetes/manifests下面
 containers:
 command:
   - kube-scheduler
   - --authentication-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
   - --authorization-kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
   - --bind-address=127.0.0.1
   - --kubeconfig=/etc/kubernetes/scheduler.conf
   - --leader-elect=true
  - --config=/etc/kubernetes/sched.yaml
     --port=0
   volumemounts
   - mountPath: /etc/kubernetes/scheduler.conf
     name: kubeconfig
     readOnly: true

    mountPath: /etc/kubernetes/sched.yaml

    name: schedconfig
     readOnly: true
  volumes
  - hostPath:
      path: /etc/kubernetes/scheduler.conf
type: FileOrCreate
    name: kubeconfig
   hostPath:
      path: /etc/kubernetes/sched.yaml
      type: FileOrCreate
    name: schedconfig
```

运行