(《覺悟華嚴經》講義:總釋文檔第60)

## 華嚴經諸會上首菩薩之五

(參看《覺悟華嚴經》(綱要-上)

第59-60頁:華嚴經普光明殿諸會上首菩薩。

第247-248頁: 普光明殿會須彌頂上偈讚品。

第252頁: 普光明殿會須彌頂上偈讚品十方菩薩。)

我們繼續介紹十住位《須彌頂上偈讚品》上首菩薩。

關於華嚴經四智行法的密法言說解讀,內容很多,到解釋經文的時候會給出來更加詳細的介紹。

密法言說作為佛經的言說模式,並不是從佛教才開始有的,在佛教之前就已經存在。但是在佛教之外的宗教理念中,很多密法言說是被錯讀的,這種錯讀甚至到今天還存在。比如把三界諸天十方佛所當作獨立存在的处處,把諸天大眾、聖者往事當作歷史事件等等此類。釋迦牟尼佛證得無上菩提,開顯圓滿自性智慧,成就之一即是將密法言說還原到了自性地智慧成就中。

自性地法離言說相離名字相,密法言說是用淺白的語言來表達 自性地法特定的意義。行者對於密法言說,首先是準確解讀,然後 是將其實際意義轉化到自性地的成就中去。若不能明了這種言說規 範,而是望文生義,便很難圓滿解讀其實際意義。

四位行法說法處雖然用世間名相,但非是普光明殿之外,別有四處。一切法所在之處即是普光明殿,一切法生起即是自性地智慧覺照,普光明殿是諸法顯相,自性地智慧是一切法覺知。一切法顯相與覺知非一非異。從自性地一切法覺知智慧,到普光明殿一切法實際成就,需要依照世間法覺知模式次第而成,此四種次第模式即是四智法的說法處,並非普光明殿之外別有四處。

把十信位說法處普光明殿和四位行法說法處判為異處,即是權 說非是實際,華嚴圓教十信位即從一切法所在之處生起自性地根本 智慧,等妙覺如來地亦不離此普光明殿而成。華嚴經於四天宮說四 位行法,經首皆有說明,佛不離菩提樹下而上昇諸天宮殿,即是說 明四智行法不離普光明殿、不離一切法及其顯相別有成就。

確切明了華嚴經四位行法說法處所要表達的真實意趣,就不難進一步明了四位行法的成就次第,和如何將四位行法加以落實。

華嚴經諸會上首菩薩和說法處一樣,都代表不同尋常的意義。菩提場會上首菩薩中,有如來座內十普菩薩,「普」是如來座本體成就顯相,十普菩薩各具其名,代表自性行法本體是一,世間顯相隨四智十方各個不同。十信位十「首」菩薩,代表於一切法顯相世間生起根本智慧覺知,十位「首」菩薩代表十信位是華嚴行法的最初資糧,「賢首」菩薩代表眾賢之首,是普賢行法的最初始。

十信之後是在四天宮說華嚴四智行法,四位行法上首菩薩分別是:十住位十慧菩薩、十行位十林菩薩、十迴向位十幢菩薩、十地位三十八藏及解脫月菩薩。四智行法之後是等妙覺位,最終成就行者自性地十普菩薩,證入菩提場會十方如來所成就法界。這當中,所有共法部分代表自性本體成就部分,本體成就不離普光明殿,不離一切法及其顯相,而自性地生起覺知智慧隨著種性改變而各不相同。不同次第的上首菩薩名相不同,代表著當位行法的成就模式。

現在來看十住位的十位上首菩薩。

十住位在須彌山頂帝釋殿說。上首菩薩出現在《須彌頂上偈贊品》,這是十住位六品經的第二品。第一品是《昇須彌山頂品》,這一品經首講到世尊不離菩提樹下,上昇須彌向帝釋殿,帝釋殿即是勝妙殿。帝釋天王及天眾迎佛,帝釋天主說偈讚佛。然後第二

品,「佛神力故」,十方菩薩從「十華世界」、「十月佛所」雲集 法會。上首菩薩是十位「慧」菩薩。菩薩雲集之後,是世尊從兩足 指放妙色光明照十方法界。

值得註意的是,帝釋天主及諸天眾在勝妙殿迎佛,迎佛大眾中並沒有菩薩眾,在十行位以後的宮殿迎佛中才有菩薩眾。大乘佛教中,「菩薩」是菩提薩埵的簡稱,菩提是自性地覺知智慧,薩埵是世間法應用,也就是有情應用。菩提薩埵代表依照自性地智慧生起世間法應用。十住位成就之初,行者初到見性位,還不能依照自性地法生起對於一切世間法的智慧應用。十住位之後,行者見自性地一切法,依自性智慧生起覺知思惟,才是實際的菩薩行。

十信位上首菩薩從十「色」世界來,是依一切法世間相生起圓滿信行,十住位是依十「色」世界生起自性地覺知智慧,行者種性改變,見一切法皆自性所起,十「色」世界轉變成十「華」世界。

十住位最上首是法慧菩薩,從東方因陀羅華世界、殊特月佛所而來。法慧菩薩是十住位的法主,受佛加持說十住位法。十住位菩薩「說法」是對於一切法覺知智慧上的自在成就。

「東方」代表自性地覺知智慧生起的地方。「因陀羅」是「能者」或者「最勝王者」。「因陀羅」代表行者覺悟自性地一切法性相體用,明了眾生一切法境界相自在無礙。「華」代表十住位的一切法顯相。

法慧菩薩是文殊菩薩在十住位的具體顯相, 法慧菩薩演說十住 位法, 代表行者十住位的種性成就。經文中有十方同名法慧諸佛加 持, 亦有十方同名法慧菩薩作證, 代表十住位行者的法身成就。

(待續)

華嚴經普光明殿諸會上首菩薩及所從來之一							
普光明殿 - 十信位(十)			須彌	須彌山頂 - 十住位(十)			
上首菩薩	所從來處	來處佛名	上首菩薩	所從來處	來處佛名		
文殊師利菩薩	金色世界	不動智佛	法慧菩薩	因陀羅華世界	殊特月佛		
覺首菩薩	妙色世界	無礙智佛	一切慧菩薩	波頭摩華世界	無盡月佛		
財首菩薩	蓮華色世界	解脫智佛	勝慧菩薩	寶華世界	不動月佛		
寶首菩薩	薝蔔華色世界	威儀智佛	功德慧菩薩	優鉢羅華世界	風月佛		
功德首菩薩	優鉢羅華色世界	明相智佛	精進慧菩薩	金剛華世界	水月佛		
目首菩薩	金色世界	究竟智佛	善慧菩薩	妙香華世界	解脫月佛		
精進首菩薩	寶色世界	最勝智佛	智慧菩薩	悅意華世界	無上月佛		
法首菩薩	金剛色世界	自在智佛	真實慧菩薩 阿盧那華世界		星宿月佛		
智首菩薩	玻瓈色世界	梵智佛	無上慧菩薩		清淨月佛		
賢首菩薩	平等色世界	觀察智佛	堅固慧菩薩	虚空華世界	明了月佛		
	夜摩天宮 - 十行位	江(十)	兜率是	天宮 - 十迴向位(十	)		
上首菩薩	所從來處	來處佛名	上首菩薩	所從來國	來處佛名		
功德林菩薩	親慧世界	常住眼佛	金剛幢菩薩	妙寶世界	無盡幢佛		
慧林菩薩	幢慧世界	無勝眼佛	堅固幢菩薩	妙樂世界	風幢佛		
勝林菩薩	寶慧世界	無住眼佛	勇猛幢菩薩	妙銀世界	解脫幢佛		
無畏林菩薩	勝慧世界	不動眼佛	光明幢菩薩	妙金世界	威儀幢佛		
慚愧林菩薩	燈慧世界	天眼佛	智幢菩薩	妙摩尼世界	明相幢佛		
精進林菩薩	金剛慧世界	解脫眼佛	寶幢菩薩	妙金剛世界	常幢佛		
力林菩薩	安樂慧世界	審諦眼佛	精進幢菩薩	妙波頭摩世界	最勝幢佛		
行林菩薩	日慧世界	明相眼佛	離垢幢菩薩	妙優鉢羅世界	自在幢佛		
覺林菩薩	淨慧世界	最上眼佛	星宿幢菩薩	妙栴檀世界	梵幢佛		
智林菩薩	梵慧世界	紺青眼佛	法幢菩薩	妙香世界	觀察幢佛		

## 華嚴經普光明殿諸會上首菩薩及所從來之二

他化自在天宫 - 十地品(三十九)(一本體,三十七行,一解脫)

		上首菩薩		所從來處
金剛藏菩薩	妙德藏菩薩	無垢藏菩薩	虚空無礙智藏菩薩	
寶藏菩薩	栴檀德藏菩薩	離垢藏菩薩	妙音無礙藏菩薩	
蓮華藏菩薩	華德藏菩薩	種種辯才莊嚴藏菩薩	陀羅尼功德持一切眾生願藏菩薩	悉
德藏菩薩	倶蘇摩德藏菩薩	大光明網藏菩薩	海莊嚴藏菩薩	ん (社) (社)
蓮華德藏菩薩	優鉢羅德藏菩薩	淨威德光明王藏菩薩	須彌德藏菩薩	方
日藏菩薩	天德藏菩薩	金莊嚴大功德光明王藏菩薩	淨一切功德藏菩薩	世
蘇利耶藏菩薩	福德藏菩薩	一切相莊嚴淨德藏菩薩	如來藏菩薩	界 來
無垢月藏菩薩	無礙清淨智德藏菩薩	金剛焰德相莊嚴藏菩薩	佛德藏菩薩	集
於一切國土普現莊嚴藏菩薩	功德藏菩薩	光明焰藏菩薩	解脫月菩薩	
毘盧遮那智藏菩薩	那羅延德藏菩薩	星宿王光照藏菩薩		

	華嚴經昇須彌山頂品之迎佛勝妙殿				
合	會因果	爾時,如來威神力故,十方一切世界,一一四天下閻浮提中,悉見如來坐於樹下, 各有菩薩承佛神力而演說法,靡不自謂恒對於佛。爾時,世尊不離一切菩提樹下, 而上昇須彌,向帝釋殿。(不離菩提樹下即住自性地普光明殿)			
一 時,天帝釋在妙勝殿前遙見佛來,即以神力莊嚴此殿,置普光明藏師子之座, 凡 悉以妙寶所成:					
1 1	夫	十千層級逈極莊嚴,			
初帝 十千金網彌覆其上,					
	八 悴 聖 敷	十千種帳、			
	位座	十千種蓋周迴間列,			
	故十 十千缯绮以為垂帶,				
	無千 十千珠瓔周遍交絡,				
	薩嚴 十千衣服敷布座上,				
	迎 十千天子、				
	佛 十千梵王前後圍遶,				
迎	佛入殿	十千光明而為照耀。 兩時,帝釋奉為如來敷置座已,曲躬合掌,恭敬向佛而作是言:善來世尊!善來善逝!善來如來、應、正等覺!唯願哀愍,處此宮殿!			
十方同入 爾時, 世尊即受其請, 入妙勝殿; 十方一切諸世界中, 悉亦如是。					
	意念說讚 「高宗」 「高。 「高。 「高。 「高。 「高。 「高。 「高。 「高。				
	佛	迦葉如來具大悲, 諸吉祥中最無上, 彼佛曾來入此殿, 是故此處最吉祥			
	法	拘那牟尼見無礙, 諸吉祥中最無上, 彼佛曾來入此殿, 是故此處最吉祥			
往	僧	迦羅鳩馱如金山, 諸吉祥中最無上, 彼佛曾來入此殿, 是故此處最吉祥			
昔	精進	毘舍浮佛無三垢, 諸吉祥中最無上, 彼佛曾來入此殿, 是故此處最吉祥			
十	禪定	尸棄如來離分別,諸吉祥中最無上,彼佛曾來入此殿,是故此處最吉祥			
位	般若	毘婆尸佛如滿月, 諸吉祥中最無上, 彼佛曾來入此殿, 是故此處最吉祥			
+	方便	弗沙明達第一義,諸吉祥中最無上,彼佛曾來入此殿,是故此處最吉祥			
佛	願	提舍如來辯無礙, 諸吉祥中最無上, 彼佛曾來入此殿, 是故此處最吉祥			
	力	波頭摩佛淨無垢,諸吉祥中最無上,彼佛曾來入此殿,是故此處最吉祥			
	智	然燈如來大光明, 諸吉祥中最無上, 彼佛曾來入此殿, 是故此處最吉祥			
+	方同入	如此世界中, 忉利天王以如來神力故, 偈讚十佛所有功德; 十方世界諸釋天王, 悉亦如是讚佛功德。爾時, 世尊入妙勝殿, 結跏趺坐。此殿忽然廣博寬容, 如其天眾諸所住處; 十方世界, 悉亦如是。			

		華嚴經須彌頂上偈讚品之十方上首菩薩偈讚之一	
神力集眾 爾時,佛神力故,十方各有一大菩薩,一一各與佛刹微塵數菩薩俱,從百一			
十慧菩薩 共名曰: 法慧菩薩、一切慧菩薩、勝慧菩薩、功德慧菩薩、精進慧菩薩 薩、智慧菩薩、真實慧菩薩、無上慧菩薩、堅固慧菩薩。		其名曰: 法慧菩薩、一切慧菩薩、勝慧菩薩、功德慧菩薩、精進慧菩薩、善慧菩薩、智慧菩薩、真實慧菩薩、無上慧菩薩、堅固慧菩薩。	
十華世界		所從來土,所謂:因陀羅華世界、波頭摩華世界、寶華世界、優鉢羅華世界、金剛華世界、妙香華世界、悅意華世界、阿盧那華世界、那羅陀華世界、虛空華世界。	
		各於佛所淨修梵行,所謂:殊特月佛、無盡月佛、不動月佛、風月佛、水月佛、解脫月佛、無上月佛、星宿月佛、清淨月佛、明了月佛。	
十方	同化	是諸菩薩至佛所已,頂禮佛足;隨所來方,各化作毘盧遮那藏師子之座,於其座上結跏趺坐。如此世界中,須彌頂上,菩薩來集;一切世界,悉亦如是,彼諸菩薩所有名字、世界、佛號,悉等無別。(此十方來眾,結構見附14-1)	
放足	放足指光		
		爾時, 法慧菩薩承佛威神, 普觀十方而說頌曰: (十方慧菩薩承佛威神說偈, 所 說偈讚皆從根本智十波羅蜜而來)	
	佛	佛放淨光明,普見世導師,須彌山王頂,妙勝殿中住。	
東	法	一切釋天王,請佛入宮殿,悉以十妙頌,稱讚諸如來。	
法方	僧	彼諸大會中,所有菩薩眾,皆從十方至,化座而安坐。	
丰丰	精進	彼會諸菩薩,皆同我等名,所從諸世界,名字亦如是。	
菩眉	禪定	本國諸世尊,名號悉亦同,各於其佛所,淨修無上行。	
<sup>                                       </sup>	般若	佛子汝應觀,如來自在力,一切閻浮提,皆言佛在中。	
智	方便	我等今見佛, 住於須彌頂, 十方悉亦然, 如來自在力。	
=	願	一一世界中,發心求佛道,依於如是願,修習菩提行。	
=	力	佛以種種身,遊行遍世間,法界無所礙,無能測量者。	
=	智	慧光恒普照,世闇悉除滅,一切無等倫,云何可測知!	
		爾時,一切慧菩薩承佛威力,普觀十方而說頌言:	
	佛	假使百千劫,常見於如來,不依真實義,而觀救世者。	
#	法	是人取諸相,增長癡惑網,繫縛生死獄,盲冥不見佛。	
一切慧菩#	僧	觀察於諸法,自性無所有,如其生滅相,但是假名說。	
	精進	一切法無生,一切法無滅,若能如是解,諸佛常現前。	
	禪定	法性本空寂, 無取亦無見, 性空即是佛, 不可得思量。	
	般若	若知一切法,體性皆如是,斯人則不為,煩惱所染著。	
薩性智	方便	凡夫見諸法,但隨於相轉,不了法無相,以是不見佛。	
首	願	牟尼離三世,諸相悉具足,住於無所住,普遍而不動。	
	力	我觀一切法, 皆悉得明了, 今見於如來, 決定無有疑。	
	智	法慧先已說,如來真實性,我從彼了知,菩提難思議。	

## 附14-1: 華嚴經須彌頂上偈讚品十方世界集眾上首菩薩

上 - 法界智			
世界	虚空華世界		
佛號	明了月佛		
菩薩	堅固慧菩薩		
寶座	毘盧遮那藏師子座		

西北 - 觀音方便智		北 - 成所作智		東北 - 彌勒法相智	
世界	阿盧那華世界	世界	優鉢羅華世界	世界	金剛華世界
佛號	星宿月佛	佛號	風月佛	佛號	水月佛
菩薩	真實慧菩薩	菩薩	功德慧菩薩	菩薩	精進慧菩薩
寶座	毘盧遮那藏師子座	寶座	毘盧遮那藏師子座	寶座	毘盧遮那藏師子座
西 - 妙觀察智			中 - 自性本體		東 - 大圓鏡智
世界	寶華世界	世界	娑婆世界	世界	因陀羅華世界
佛號	不動月佛	佛號	毘盧遮那佛	佛號	殊特月佛
菩薩	勝慧菩薩	會處	須彌山頂妙勝殿	菩薩	法慧菩薩
寶座	毘盧遮那藏師子座	寶座	普光明殿師子座	寶座	毘盧遮那藏師子座
西南 - 文殊應用智			南 - 平等性智		東南 - 普賢法界智
世界	悅意華世界	世界	波頭摩華世界	世界	妙香華世界
佛號	無上月佛	佛號	無盡月佛	佛號	解脫月佛
菩薩	智慧菩薩	菩薩	一切慧菩薩	菩薩	善慧菩薩
寶座	毘盧遮那藏師子座	寶座	毘盧遮那藏師子座	寶座	毘盧遮那藏師子座

\*此十方眾上首菩薩說偈讚佛者,表十方信成就,及此十住法於四天下十方之相應成就。

下 - 法性智		
世界	那羅陀華世界	
佛號	清淨月佛	
菩薩	無上慧菩薩	
寶座	毘盧遮那藏師子座	

(返回第248頁)