Power Delay Profile (PDP)

PDP可以用来衡量multipath fading channel的特性,它用delay with respect to the first arrival path in multi-path transmission的方式表示接收信号的平均功率。也就是它是用time delay表示信号密度的函数。

Parameters for Small-Scale Fading

参数: Mean excess delay (平均过量延迟)、RMS delay spread (均方根延迟扩展) 两者都是有用的信道参数,为不同多径衰落信道之间的比较提供了参考,并提供了设计无线传输系统的一般指导。

Delay Spread (Time Domain)-即时延扩展

时延扩展是一个时域的概念,是在时域上描述多径效应的一个物理量,<mark>定义为最大传输时延和最小传输时延的差值</mark>。各路径长度不同使得信号到达时间不同,基站发送一个脉冲信号,则接收信号中不仅含有该信号,还包含有它的各个时延信号。这种由于多径效应使接收信号脉冲宽度扩展的现象,称为时延扩展。对于数字信号传输多径时延的极限是一个数字信号周期,否则,波形展宽将会造成数字信号的码间干扰。



- RMS delay spread 越大, the data rate就越小。 (RMS delay spread越大,意味着T必须增大才能无ISI,这样 R就变小)。RMS delay spread在城市区域变化范围为几微秒,在室内变化范围为几纳秒。
- Q: 为什么说ISI问题在高速率传输中占主导地位?

A:因为R增大,一个数字信号的周期T就减小,这样时延扩展就很容易超过周期T,导致ISI。

Coherence Bandwidth

1. 相干带宽和RMS delay spread成反比,一般表示为:

$$B_c \approx \frac{1}{\sigma_r}$$


2. 在一个bandwidth with correlation of 0.9 or above时,相干带宽为:

$$B_c \approx \frac{1}{50\sigma_{\tau}}$$

3. 在一个bandwidth with correlation of 0.5 or above时,相干带宽为:

$$B_c \approx \frac{1}{5\sigma_{\tau}}$$

Multipath Propagation Model for Wireless Communication



Each path is characterized by two main factors

1. Delay 🔌 1;

For signal, The delay is presented as

2. Attenuation 💢 🔾 i

Multipath Propagation

Multipath Channel response = Sum of Individual Responses

Equation 1 and 2:

无线信道可以采用两种不同的信道参数,即多径延迟扩展multipath delay spread和多普勒扩散Doppler
spread,分别引起时间扩散和频率扩散。根据时间色散或频率色散的程度,分别诱导频率选择性衰落和时间选择

Fading Due to Time Dispersion:

Frequency-Selective Fading Channel

- 当Bs>Bc and Ts>RMS delay spread时,由于时间扩散time dispersion会导致频率选择性衰落信道。
- 当Bs<Bc时,信道是平坦衰落。

Fading Due to Frequency Dispersion:

Time-Selective Fading Channel

信号时域内的变化与发射机或接收机的运动密切相关,这将导致在频域内的扩散,称为多普勒频移 Doppler spread。依据多普勒频移的程度,收到的信号会产生快衰落或者慢衰落。

相干时间计算公式:

相干时间用来描述信道变化的快慢。根据信号持续时间与相干时间大小,可将信道分为快衰落信道和慢(平稳)衰落信道。 在相干时间Tc 内,信道条件基本不变。

- 快衰落的情况: Ts>Tc and Bs<Bd, Bd是多普勒频谱的带宽 (也叫Doppler spread),且Bd=2fm。
- 慢衰落的情况: Ts<<Tc and Bs>>Bd。

Example 1:

RMS Delay Spread and Coherence bandwidth=?

Example 2:

A local spatial average of a power delay profile is shown in figure:

Example 3:

The power delay profile of a typical urban mobile radio channel is given below: