**OPERATION DAY07** 



# Linux高级运维


**NSD OPERATION** 

**DAY07** 

丿	3	容	
	_	_	

	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾	
LÆ	09:30 ~ 10:20		
上 <del>午</del> 	10:30 ~ 11:20	VPN服务器	
	11:30 ~ 12:20		
	14:00 ~ 14:50		
	<b>1</b> 5:00 ~ <b>1</b> 5:50	NTP时间同步	
下 <del>午</del> 	16:00 ~ 16:50	PSSH远程工具	
	17:00 ~ 17:30	总结和答疑	





2019/1/9 P



## **GRE VPN**

#### Tedu.cn 达内教育


### VPN概述

- Virtual Private Network (虚拟专用网络)
  - 在公用网络上建立专用私有网络,进行加密通讯
  - 多用于为集团公司的各地子公司建立连接
  - 连接完成后,各个地区的子公司可以像局域网一样通讯
  - 在企业网络中有广泛应用
  - 偶尔可以用于翻墙
  - 目前主流的VPN技术(GRE, PPTP, L2TP+IPSec, SSL)

**+**†

知识

分讲解



### GRE模块



- Linux内核模块
  - ip\_gre
- 加载模块
  - Ismod | grep ip\_gre
  - modprobe ip\_gre
  - modinfo ip\_gre
- 缺点:缺少加密机制

//显示模块列表

//加载模板

//查看模块信息

2019/1/9





Client

```
[root@clinet ~]# modprobe ip_gre
[root@client ~]# ip tunnel add tun0 mode gre \
> remote 201.1.2.5 local 201.1.2.10
[root@client ~]# ip link set tun0 up
[root@client ~]# ip addr add 10.10.10.10/24 peer 10.10.10.5/24\
> dev tun0
[root@client ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted
```





### 创建VPN隧道(续1)

· VPN服务器

```
[root@proxy ~]# modprobe ip_gre
[root@proxy ~]# ip tunnel add tun0 mode gre \
> remote 201.1.2.10 local 201.1.2.5
[root@proxy ~]# ip link set tun0 up
[root@proxy ~]# ip addr add 10.10.10.5/24 peer 10.10.10.10/24\
> dev tun0
[root@proxy ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
[root@proxy ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted
```



知识

讲解

知 识 八讲解

2019/1/9 P

### 测试连通性



知识讲解

Client

[root@client ~]# ping 10.10.10.5
[root@client ~]# ping 192.168.4.5

Proxy

[root@proxy ~]# ping 10.10.10.10





### 案例1:配置GRE VPN

- 启用内核模块ip\_gre
- 创建一个虚拟VPN隧道(10.10.10.0/24)
- 实现两台主机点到点的隧道通讯

课堂练习

2019/1/9 PF



# **PPTP VPN**

#### Tedu.cn 达内教育

### 概述

- PPTP ( Point to Point Tunneling Protocol )
- 支持密码身份验证
- 支持MPPE(Microsoft Point-to-Point Encryption)加密


### 拓扑图



知识

公讲解

- 拓扑图沿用之前实验的拓扑结构
- 使用一台Windows主机做为客户端
- Windows IP地址为:201.1.2.20/24



#### +

### 部署VPN服务器



安装软件

[root@proxy ~]# yum localinstall pptpd-1.4.0-2.el7.x86\_64.rpm [root@proxy ~]# rpm -qc pptpd

/etc/ppp/options.pptpd /etc/pptpd.conf

/etc/sysconfig/pptpd



知识

(讲解

### 部署VPN服务器(续1)

• 修改配置文件

[root@proxy ~]# vim /etc/pptpd.conf localip 201.1.2.5 //服务器本地IP remoteip 192.168.3.1-50 //分配给客户端的IP池

PPT

[root@proxy~]# vim /etc/ppp/options.pptpd require-mppe-128 //使用MPPE加密数据 ms-dns 8.8.8.8 //DNS服务器

[root@proxy ~]# vim /etc/ppp/chap-secrets jacob \* 123456 \* //用户名 服务器标记 密码 客户端

[root@proxy ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward



知

行识讲解

### 部署VPN服务器(续2)



启动服务

[root@proxy ~]# systemctl start pptpd
[root@proxy ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

翻墙设置

[root@proxy ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24\
> -j SNAT --to-source 201.1.2.5

知识

(讲解







### 案例2:创建PPTP VPN

• 使用PPTP协议创建一个支持身份验证的隧道连接

PPT

- 使用MPPE对数据进行加密
- 为客户端分配192.168.3.0/24的地址池
- 客户端连接的用户名为jacob, 密码为123456



课堂练习



# L2TP+IPSec VPN


2019/1/9 P

### 概述



- Layer Two Tunneling Protocol (L2TP)
- L2TP建立主机之间的VPN隧道,压缩、验证
- IPSec提供数据加密、数据校验、访问控制的功能

4\*





### 部署L2TP+IPSec服务器

安装软件

```
[root@vpn ~]# yum -y install libreswan
[root@vpn ~]# yum localinstall xl2tpd-1.3.8-2.el7.x86_64.rpm
```

++

知识讲解

#### Tedu.cn 达内教育

### 部署L2TP+IPSec服务器(续1)

· 创建IPSec加密配置文件

[root@vpn~]# vim /etc/ipsec.d/myipsec.conf //新建文件conn IDC-PSK-NAT

rightsubnet=vhost:%priv also=IDC-PSK-noNAT //允许的VPN虚拟网络

conn IDC-PSK-noNAT

ike=3des-sha1;modp1024

phase2alg=aes256-sha1;modp2048

pfs=no

auto=add

keyingtries=3

rekey=no

ikelifetime=8h keylife=3h

type=transport

left=201.1.2.10

leftprotoport=17/1701

right=%any

rightprotoport=17/%any

//重要,服务器本机的外网IP //允许任何客户端连接

+\*

知识

讲

### 部署L2TP+IPSec服务器(续3)

· 启动IPSec服务

[root@vpn ~]# systemctl start ipsec

[root@vpn ~]# netstat-ntulp |grep pluto