文件服务器之三: FTP服务器简介

FTP (File Transfer Protocol) : 文件传输协议

工作流程: FTP传输使用的TCP数据包协议,FTP服务器使用两个连接(命令通道、数据通道)。首先客户端随机取一个大于1024的端口与FTP服务器端的21端口连接,通过这个连接来对FTP服务器执行命令。通知FTP服务器端使用active且告知连接的端口号。FTP服务器主动向客户端连接。由20端口向客户端的端口号连接。(数据传输通道是在有数据传输行为时才会建立的通道,并不是一开始连接到FTP服务器就立刻建立的通道)

FTP有两种模式: 主动模式和被动模式。

- 一. 主动模式: 客户端端口N (>1024) ---->服务器端21 服务器端 (20) ---->客户端 (N+1)
 - a. 问题:服务器主动连接到NAT等待转递至客户端的连接问题。FTP服务器只能知道NAT的IP而不是客户端的IP,所以FTP服务器会以port20主动 向NAT的端口发送主动连接的要求,但是NAT没有启动端口接收FTP的port20。在FTP的主动式连接当中,NAT将会被视为客户端,但不是真正的客户端。
 - 解决方法1、使用iptabls提供的FTP检测模块。使用modprobe加载ip_conntrack_ftp和ip_nat_ftp等模块。模块主动分析目标是port21的连接信息,所以可以得到服务器端port20要连接的端口。接收到服务器端的主动连接,就可以将该数据包引向正确的后端主机
 - 解决方法2、客户端选择被动式 (Passive) 连接模式,客户端发起连接
- 二. 被动模式: 客户端端口N (>1024) ----> 服务器端21 客户端 (N+1) ----> 服务器端 (P)

不论哪种模式,都是由客户端决定的。通常情况下,如果客户端只有内网IP,建议使用被动模式,一般来说,我们使用FTP,都会选择被动模式。而且 大部分的ftp软件默认也是被动模式。

FTP服务器软件vsftpd

vsftpd(very secure ftp daemon)非常安全的ftp的deamon,特点就是安全。FTP通过tcp来实现,目前它并不支持udp。它的deamon监听两个端口,一个是用来传输数据的20端口,一个是用来传递信令的端口21。因为工作模式的不同,传输数据的接口并不是一定是20,也可能是一个随机的端口。

服务器配置

```
[root@test ~]# yum install vsftpd -y
[root@test ~]# yum install ftp -y
[root@test \tilde{}]# vim /etc/sysconfig/selinux
[root@test ~]# systemctl stop firewalld
[root@test ~]# systemctl disable firewalld
[root@test ~]# systemctl mask firewalld
[root@test ~]# systemctl start vsftpd
[root@test \tilde{}]# systemctl enable vsftpd
[root@test ~]# cd /var/ftp # vsftpd默认匿名用户登录的根目录。
实例一、主动模式连接(不推荐)anonymous
[root@test vsftpd]# cat /etc/vsftpd/ftpusers # 查看文件内容,取消禁止root用户登录ftp服务器
[root@test vsftpd]# cp /etc/vsftpd/vsftpd.conf /etc/vsftpd/vsftpd.conf.bak # 修改配置文件之前,先备份配置文件
[root@test ~]# vim /etc/vsftpd/vsftpd.conf
anonymous_enable=YES # 允许匿名用户登录ftp服务器
local_enable=YES # 允许本地用户登录ftp服务器
write enable=YES #允许写
local_umask=022
                 # 文件权限过滤符
anon_upload_enable=YES # 允许匿名用户的上传
anon_mkdir_write_enable=YES # 允许匿名用户的创建文件夹
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES # 日志
connect from port 20=YES # 开启主动连接
xferlog_file=/var/log/xferlog # 日志的地址
xferlog std_format=YES #日志的格式
ascii upload enable=YES # 以ascii形式上传数据
ascii_download_enable=YES #
ftpd banner=Welcome to monoid's ftp server.
listen=NO
listen_ipv6=YES
pam service name=vsftpd
userlist_enable=YES
tcp wrappers=YES
注意:
    [root@RHEL6 vsftpd]# ftp localhost
    Trying ::1...
    ftp: connect to address ::1拒绝连接
    Trying 127. 0. 0. 1...
    Connected to localhost (127.0.0.1).
    220-hello
    220
    Name (localhost:root): root
    331 Please specify the password.
    Password:
    500 OOPS: cannot change directory:/root
    Login failed.
    这是因为SELinux的问题。默认情况下SELinux不允许实体账号登录取得用户主目录数据的
    [root@RHEL6 vsftpd]# getsebool -a |grep ftp
    allow_ftpd_anon_write \longrightarrow off
    allow ftpd full access --> off
    {\tt allow\_ftpd\_use\_cifs} \mathrel{-\!\!\!-\!\!\!-} {\tt off}
    allow_ftpd_use_nfs \longrightarrow off
    ftp home dir --> off
                              将这个改为on[root@RHEL6 vsftpd]# setsebool -P ftp home dir=1
    ftpd\_connect\_db \longrightarrow off
    {\tt httpd\_enable\_ftp\_server} \mathrel{-\!\!\!\!-\!\!\!\!-} {\tt off}
    sftpd anon write --> off
    sftpd_enable_homedirs --> off
    sftpd\_full\_access \longrightarrow off
    sftpd_write_sh_home \longrightarrow off
    tftp_anon_write --> off
    [root@test vsftpd]# chmod 777 /var/ftp/ # 设置匿名用户根目录的权限
实例二、对用户(包括未来新建用户)进行chroot。默认让实体用户全部被chroot
    [root@test vsftpd]# vim vsftpd.conf
    anonymous enable=YES
    local enable=YES
    write_enable=YES
    local umask=022
    dirmessage_enable=YES
```

xferlog_enable=YES connect from port 20=YES xferlog_file=/var/log/xferlog ${\tt xferlog_std_format=YES}$ idle_session_timeout=600 ${\tt data_connection_timeout=} 120$ ascii_upload_enable=YES ascii_download_enable=YES ftpd_banner=Welcome to blah FTP service. chroot local user=YES chroot_list_enable=YES $chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list$ allow writeable chroot=YES # 千万别忘记这个参数 listen=NO listen_ipv6=YES pam service name=vsftpd userlist_enable=YES tcp wrappers=YES # 手动生成chroot_list, /etc/vsftpd/chroot_list中的用户没有被chroot **实例三、**对用户上传的文件chown。 实例四、建立严格的可使用FTP的账号列表 userlist_enable=YES userlist_deny=NO # 如果userlist_deny=NO, 只允许出现在本文件中的用户登录ftp服务器 # 如果userlist_deny=YES , 不允许出现在本文件中的用户登录ftp服务器 userlist_file=/etc/vsftpd/user_list **实例四、**匿名登录的相关设置 [root@RHEL6 vsftpd]# vim vsftpd.conf anonymous_enable=YES local_enable=NO no_anon_password=YES anon_max_rate=1000000 ${\tt data_connection_timeout=}60$ idle_session_timeout=60 max_clients=50 max_per_ip=5 local umask=022 dirmessage_enable=YES ${\tt xferlog_enable=YES}$ connect from port 20=YES listen=YES pam service name=vsftpd userlist_enable=YES tcp_wrappers=YES use localtime=YES $chroot_local_user=YES$ $chroot_list_enable=YES$ chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list write_enable=YES ${\tt anon_other_write_enable=YES}$ anon_mkdir_write_enable=YES anon_upload_enable=YES 首先文件权限的问题,匿名用户的身份是ftp,如果想上传数据,必须将uploads的所有者等进行修改chown ftp uploads/ 再修改SELinux的内容 1. [root@RHEL6 ftp]# setsebool -P allow_ftpd_anon_write=1 2. [root@RHEL6 ftp]# setsebool -P allow_ftpd_full_access=1 [root@RHEL6 vsftpd]# vim vsftpd.conf anonymous_enable=YES local_enable=NO no_anon_password=YES

实例五、让匿名用户具有上传权限,没有下载匿名用户上传的东西的权限

anon_max_rate=1000000 data_connection_timeout=60 idle_session_timeout=60 max_clients=50 max per ip=5 local_umask=022 ${\tt dirmessage_enable=YES}$ xferlog_enable=YES connect_from_port_20=YES listen=YES

```
pam_service_name=vsftpd
userlist enable=YES
tcp_wrappers=YES
use_localtime=YES
chroot_local_user=YES
chroot\_list\_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list
write_enable=YES
anon\_mkdir\_write\_enable=YES
anon upload enable=YES
chown_uploads=YES
chown_username=daemon
[root@RHEL6 vsftpd]# ftp localhost
Trying ::1...
ftp: connect to address :: 1拒绝连接
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost (127.0.0.1).
220 (vsFTPd 2.2.2)
Name (localhost:root): anonymous
500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable anonymous root
这个原因产生是因为,权限设置不对。 chown root /vat/ftp chmod /var/ftp/uploads/ 777
```

实例六、加入/var/log/messages的支持

在配置文件中加入 dual_log_enable=YES vsftpd_log_file=/var/log/vsftp.log

#一般服务器系统设置的项目

#一板服务爺系统模直的项目
max_clients=50
max_per_ip=5
use_localtime=YES
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=YES
pam_service_name=vsftpd
tcp_wrappers=YES
banner_file=/etc/vsftpd/welcome.txt
dual_log_enable=YES
vsftpd_log_file=/var/log/vsftpd.log
pasv_min_port=65400
pasv_max_port=65410

实例七、被动式连接端口的限制

[root@test vsftpd]# vim vsftpd.conf
pasv_enable=YES支持数据流的被动式连接模式
pasv_min_port=10000
pasv_max_port=12000
[root@test ~]# vim /etc/vsftpd/tspusers
[root@test ~]# vim /etc/vsftpd/user list

https://www.cnblogs.com/helonghl/articles/5533857.html

史上最详细的vsftpd配置文件讲解