
网桥

2017年5月5日 (着 09:56

桥接就是把一台机器上的若干个网络接口"连接"起来。其中一个网口收到的报文会被复制给其他网口并发送出去。以使得网口之间的报文能够互相转发。

如下图所示主机A发送的报文被送到交换机S1的eth0口,由于eth0与eth1、eth2桥接在一起,故而报文被复制到eth1和eth2,并且发送出去,然后被主机B和交换机S2接收到。而S2又会将报文转发给主机C、D




交换机在报文转发的过程中并不会篡改报文数据。交换机会关心填写在报文的数据链路层头部中的Mac地址信息(包括源地址和目的地址),以便了解每个Mac地址所代表的主机都在什么位置(与本交换机的哪个网口相连)。在报文转发时,交换机就只需要向特定的网口转发即可,从而避免不必要的网络交互。这个就是交换机的"地址学习"。但是如果交换机遇到一个自己未学习到的地址,就不会知道这个报文应该从哪个网口转发,则只好将报文转发给所有网口(接收报文的那个网口除外)。

Linux桥接

Linux内核支持网口的桥接(目前只支持以太网接口)。但是与单纯的交换机不同,交换机只是一个二层设备,对于接收到的报文,要么转发、要么丢弃。小型的交换机里面只需要一块交换芯片即可,并不需要CPU。而运行着linux内核的机器本身就是一台主机,有可能就是网络报文的目的地。其收到的报文除了转发和丢弃,还可能被送到网络协议栈的上层(网络层),从而被自己消化。

linux内核是通过一个虚拟的网桥设备来实现桥接的。这个虚拟设备可以绑定若干个以太网接口设备,从而将它们桥接起来。如下图:

www. dnbcw. com



网桥设备br0绑定了eth0和eth1。对于网络协议栈的上层来说,只看得到br0,因为桥接是在数据链路层实现的,上层不需要关心桥接的细节。于是协议栈上层需要发送的报文被送到br0,网桥设备的处理代码再来判断报文该被转发到eth0或是eth1apt-get,或者两者皆是;反过来,从eth0或从eth1接收到的报文被提交给网桥的处理代码,在这里会判断报文该转发、丢弃、或提交到协议栈上层。而有时候eth0、eth1也可能会作为报文的源地址或目的地址,直接参与报文的发送与接收(从而绕过网桥)。

[root@test network-scripts]# rm -rf ifcfg-ens33 # 删除网卡的配置文件

```
[root@test network-scripts]# systemctl restart network
[root@test network-scripts]# nmcli device status
创建网桥
[{\tt root@test}~~\tilde{\ }] \# \ {\tt nmcli} \ \ {\tt connection} \ \ {\tt add} \ \ {\tt type} \ \ {\tt bridge} \ \ {\tt con-name} \ \ {\tt br0}
[root@test ~]# nmcli connection modify br0 ipv4. addresses 192. 168. 88. 139/24 ipv4. gateway 192. 168. 88. 2 ipv4. dns 114. 114. 114. 114.
ipv4. method manual
[{\tt root@test} \ {\tt ^{\sim}}] {\tt \#} \ {\tt systemctl} \ {\tt restart} \ {\tt network}
[root@test ~~] \# nmcli \ connection \ add \ type \ bridge-slave \ con-name \ br0-port0 \ ifname \ ens33 \ master \ br0-port0 \ ifname \ ens33 \ 
 [root@test \sim]# brctl show
 [root@test ~] \# \ systemctl \ restart \ network \\ [root@test ~] \# \ ip \ addr 
[root@test ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0 # 自动创建配置文件
[root@test ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-br0-port0
删除网桥
[root@test ~]# brctl delif eth0
[root@test ~]# ifconfig br0 down
[root@test ~]# brctl delbr br0
                                                                                                                          # 只有该命令可以关闭br0, ifdown命令不可以
[root@test ~]# systemctl restart network # 重启网络之后发现br0又出现了,这是因为bridge的配置文件依然存在
# 网桥功能测试
[root@test pipework]# docker run -itd --net=none busybox sh
[root@test pipework]# git clone <a href="https://github.com/jpetazzo/pipework">https://github.com/jpetazzo/pipework</a>
[root@test pipework]# ./pipework br0 24 192.168.88.111/24@192.168.88.2
```