Gypsophila 字体使用手册

Gypsophila 是一款用来输入特殊音乐符号的字体。可以通过它在一些排版软件中键入与音乐相关的符号,并对其进行排版。该字体主要为编辑简谱而设计,因而许多符号在默认情况下为简谱样式。

该字体主要依赖于 OpenType 的特性 (features),包括 ligatures、kerning、contextual alternates 等。因此,可以在支持 OpenType 特性的软件中使用该字体,如 Dorico、MuseScore、Inkscape、Microsoft Word 等,在诸如 Word、LibreOffice 等软件中使用时,需注意 OpenType 功能为开启状态,以便能让字形正常显示。字体中的某些字形取用了Bravura 和 Academico,并对其进行了调整。

安装与卸载

将下载下来的压缩包进行解压,然后找到.otf 文件。

• Linux

安装: 双击.otf 文件,点击安装即可。

卸载: 进入~/.local/share/fonts,直接删除相应字体文件即可。

Windows

安装: 右键.otf 文件,选择"<u>安装</u>" **①**。


卸载: 在 "Windows 设置" → "个性化" → "字体" 中,找到相应字体即可卸载。

• MacOS 参见 http://support.apple.com/kb/HT2509

在文字处理器中使用字体

以 Microsoft Word 和 LibreOffice Writer 为例。

在 Word 中开启 OpenType 功能:使用快捷键 Ctrl+D 打开字体窗口,在"高级"中的 OpenType 功能区,打开连字下拉菜单,选择"全部",并勾选"使用上下文替换"。



如果启用了引号或拼写的自动更正,则需要将其关闭。在 Windows 中,转到"文件" \rightarrow "选项" \rightarrow "校对",点击"自动更正选项"即可设置,同时,可在"校对"中选择忽略相关拼写。在 MacOS 中,则应选择"首选项" \rightarrow "自动更正"。

在 LibreOffice Writer 中,要确保字体特性为启用状态。在"格式" \rightarrow "字符"中,打开特性窗口即可查看。



如果打开了引号的自动更正功能,则需要将其关闭。选择"工具" \rightarrow "自动更正" \rightarrow "自动更正选项",即可在下方取消单引号替换的勾选。



占位宽度与水平布置


在进入正式音符输入前,首先有必要对本字体的字符宽度进行说明。简谱和五线谱的 输入均是建立在某个相对定宽的单位宽度上。

对于本字体中的简谱而言,最常用的宽度(不包括 0 宽度)为相对定宽的单位宽度,键入一个空格键 即可得到。在本字体的简谱输入中,音符数字、增时线、原始长度的减时线等均占一个单位宽度。


键入 : 可以输出一个和单位宽度的空位

键入,则可以得到一个和单位宽度的空位,和单位宽度可称为最小宽度。

在一般情况下,键入 | r | 可以输出一个不占位(0单位宽度)的空字符。



对于本字体中的五线谱而言,常用的宽度有两种,一是谱线距(stave-space,简称sp),二是音符宽度。按键 z 、 x 、 c 、 v 均可以输出谱线,其中,按键 z 输出谱线长 n 、 x 输出 n 、 c 输出 n 、 v 输出一个音符宽度。 z 或者 v 配合 u 可分别输出 n sp 或 n 音符宽度。



音高与时值

由于本字体主要为简谱编辑而设计,因此,数字键 0~7 直接对应简谱音符, 8 对应特种音符 X:

5 3 2 8

5 3 2 X

如果需要在音符上方或下方添加高音点或低音点,即将音高提高或降低八度,则应当在音符数字之后接着键入单引号 」或逗号 ,,若添加多个高音点或低音点,则应连续输入 」。最多能支持 3 个高音点或低音点:

5 3 2 1

时值应当在音高输入完成后再进行操作。

键入 _ 与 _ 会输出减时线与增时线。连续键入两次 _ 可在下方输出两条减时线。最多能在下方输入三条减时线。减时线不占位,输入后,减时线会显示在当前光标的左侧。在低音点后添加减时线,低音点会自动避开减时线(减时线必须紧跟着低音点才能自动避开)。

在音符后方键入 . 会显示为附点,最多能同时输入两个附点:

在输入完减时线后接着按 r ,可以对减时线进行延长;按 u 则可以对减时线进行缩短。可以将 + u (或 - + - + u 或 - + - + u)输出的减时线视作最短单位长度的减时线。正常长度的减时线占位为一个简谱音符,则最短单位长度的减时线占位为而1个简谱音符。最多能在减时线后连续输入 3 个 u ,若输入 4 个,则又会变为一个音符长度,没有意义。

小节线

为了美观与输入的便捷,简谱中的小节线的两侧会自动留出 1 个单位宽度的空位,即 1 个小节线占位为 2 个单位宽度。


反复记号

将 | 与 : 搭配使用,可以输出段落反复记号:

|: :|: :| ||: :||: :||

值得注意的是,由于 : + | 或 | + : 将会输出段落反复记号,因此,当小节线左侧或右侧需要空出机个单位宽度的空位时,可以使用 2 个 ; 来输出机单位宽度的空位,或在键入 : 后再键入 r 作为间隔。下面两种输入方式均能在小节线与音符间空出额外的机单位宽度空位:

|;;1 3:r| | 1 3 |



• 跳跃记号 (房子): 完成跳跃记号的输入需要进行多次操作。

键入 $\begin{bmatrix} R \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} R \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p \end{bmatrix}$ 可以输出跳跃记号的首端与末端。有时末端可以省略,例如开放跳跃号:

Re Rep

当遇到小节线时,应在小节线后方输入跳跃记号的首段与末端。对于终止线、双小节线、段落反复记号时,跳跃记号的首段或末端能自动与之对齐:

|Re ||Re :|Re || .||

|Rep ||Rep :|:RepRe ||Rep



 在键入
 R
 +
 e
 后,接着输入
 R
 +
 1
 ~
 0
 ,即可得到相应的次序号,如果

 果
 R
 +
 I
 +
 I
 +
 I
 ,
 ,
 R
 +
 0
 会

 输出
 "结束句"。
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

ReR1

ReRII II.

在 R + 1 ~ 0 后可以输入 R + - ,表示衔接两个阿拉伯数字的短横线,此时,会自动消去阿拉伯数字下后方的小圆点:

ReR1R- R9 Ret 1-9.

键入 \mathbf{R} + \mathbf{e} + \mathbf{t} 以在跳跃记号的首段与末端添加连接线,类似减时线,该连接线的宽度为 $\mathbf{1}$ 个单位宽度,在其后方连续键入 \mathbf{u} 可以改变单个连接线的宽度,最多只能连续键入 $\mathbf{3}$ 个 \mathbf{u} :

Ret Ret Ret Retu Retuu Retuuu ----- ---


将跳跃记号的首末端与连接线结合起来,即可得到一个完整的跳跃记号。

◎小技巧: 可以先将跳跃记号下方的音符与小节线输入完毕,再使用方向键定位来输入跳跃记号。

• 简单的段落反复相关术语:



注:上述术语符号均需在小节线后输入。




变音记号

本字体支持输入五种常见的变音记号。一般情况下,变音号依附于简谱音符,因此, 在简谱音符之前输入变音记号,变音记号不占位。

长休止

使用 0 + 多个 m + 数字 + r 可输出多小节休止。其中首个 0 + m 用来输出长休止的左端,中间输入 m 以增加长休止的长度,多个 m 之间可键入数字,表示休止的小节数,最后键入 r + 0 以输出长休止的右端:



◎小技巧: 若有两位及以上的数字,则相邻数字之间建议键入 3 个 m ,保持数字两侧到 "0" 之间的字母数相等,则长休止中的数字能居中,例如上例的 12 小节长休止中,"1" 与 "2" 之间有 3 个 "m",而左侧 "0" 到 "1" 之间与右侧 "0" 到 "2" 之间的字母数量相等,均有 9 个。

调号

键入 K 进入调号模式。

$$1 = {}^{\flat}A$$
 $1 = {}^{\sharp}C$

拍号

在本字体中,拍号上方或下方最多能支持两位数。

键入 M 进入拍号模式。拍号的输入顺序是由上方数字到下方数字,上方与下方数字之间以 (空格)隔开,若下方数字只有一位,则应在下方数字输入完毕后按 (空格)结束。

$$\frac{2}{4}$$
 $\frac{4}{4}$

$$\frac{12}{8}$$
 $\frac{8}{16}$ $\frac{12}{16}$

在两个拍号之间键入 | M | + | + | 可以实现混合拍号的输出:

$$\frac{6}{8} + \frac{4}{8}$$

在拍号前后键入 (或) 可以输出括号:

$$\left(\frac{12}{16} + \frac{8}{16}\right)$$

$$\frac{5}{4} \left(\frac{3}{4} + \frac{2}{4} \right)$$

Mx Mxx

#

装饰音

装饰音模式: 键入大写拉丁字母 **O** 可进入装饰音模式,在该模式中,可以输出倚音、颤音、波音等符号。

• 倚音: 本字体支持简单的前倚音和后倚音。键入 O + g + 0 ~ 8 可输出前 倚音,最多能输入 2 个音,倚音符号不占位。如果倚音只有 1 个音,则需要在倚音输 入完毕后键入 r 以退出装饰音输入模式:

$$\frac{12}{3}$$
 $\frac{6}{5}$

倚音输入完毕后可以键入 ; 以增大倚音和音符间的空隙,此时不需要输入 r :

$$\frac{5}{\overline{}}$$
6 $\frac{45}{\overline{}}$ 6

类似于音高的输入,在倚音数字后键入 」 或 , 可以为倚音添加 1~2 个高音点或低音点:

0g5,;6, 0g6';7 0g1,2,;4 0g7'1'';2'' $\frac{5}{2}$ 6 $\frac{\dot{6}}{7}$ 7 $\frac{12}{2}$ 4 $\frac{\dot{7}\dot{1}}{2}$

在 O + g 后键入 p 可以输出后倚音符号,应当在音符之后输入后倚音:

6;0gp1'6 3;0gp6,1 - - 0gp5
$$6^{\frac{16}{2}}$$
 $3^{\frac{61}{2}}$ - $\frac{5}{2}$

| 0g5;6;0gp1'6 0g6,;3;0gp6,1 |
$$\frac{5}{2}6^{\frac{16}{2}}$$
 $\frac{6}{2}3^{\frac{61}{2}}$

• **颤音**: 键入 **O** + **t** 可以输出颤音符号,应当在在音符后输入。若高音点过多,颤音符号会自动向上移动避开高音点:

在 $\boxed{\mathbf{0}}$ + $\boxed{\mathbf{t}}$ 后键入 $\boxed{\mathbf{l}}$ 可以直接在 \mathbf{tr} 后输出一段波浪线,同样地,该波浪线会自动 随颤音符号避开高音点:

将4r与多个上述的波浪线相结合,则可以组合更长的波浪线:

②小技巧:可以先将颤音符号下面的音符和时值输入完毕,再利用方向键定位来输入颤音符号后方的波浪线。如后方直接接的波浪线占3个单位宽度,单独的颤音波浪线占2个单位宽度。

在颤音后方键入一系列 > 可以手动向上调整颤音符号的位置 (最多能输入 5 次):

50t 50t> 50t>> 50t>>>

tr tr tr tr

50t>>>> 50t>>>>

5 5 5 5 5 5

若颤音符号后直接接一段波浪线,则应该在 O + t + l 后键入 > , 依然最多能输入 5 次:

1'0tl> 1'0tl>>> 1'0tl>>>>

tr.... tr.... tr....

对于单独的存在的波浪线,则应单独键入 > 为其调整竖直位置:

1''Otl>>> -Ol>>> Ol>>> -Ol>>>

i - - -

• 波音与回音: 键入 O + m 可以输出单波音,键入 O + m + m 可以输出单波音,键入 O + m + m 可以输出双波音,键入 O + m + \ 可以输出下波音。同样,当遇到高音点时,波音会自动避开:

10m 2''0mm 50m\ 3'''0m

键入 O + h 可以输出顺回音,键入 O + h + \backslash 可以输出逆回音。同样,回音也能自动避开高音点:

10h 4''0h 5'''0h\ 6'0h\

发音记号

• **发音记号输入模式**:本字体能输入简单的发音记号,键入大写拉丁字母 **A** 可进入发音记号输入模式。

保持音、断音、重音符号也能自动避开高音点:

3'''Ab 5''Am 6'Aa
$$\ddot{3}$$
 $\ddot{5}$ $\dot{6}$

自由延长:

1f 2'f 5'''f
$$\hat{\mathbf{1}}$$
 $\hat{\mathbf{2}}$ $\hat{\mathbf{5}}$

连线

本字体支持两种样式的连线: 弧形连线和平顶连线,这两种连线均不占位。

• **弧形连线**: 键入 s 可输出一小段弧形连线,一般跟在音符后方。若要改变弧形连线的跨度,则连续输入多个 s (可最多输入 5 次,即弧形连线的最大跨度有限,为 6 个单位长度)。键入第一个 s 所输出的弧形连线的跨度为 2 个单位宽度,往后每输入一个 s 所输出的弧形连线的跨度将会增大 1 个单位宽度。这样能确保每条弧形连线的端点与音符上方对齐。

1s23	123
1ss234	1234
1sss2345	12345
1ssss23456	123456
1sssss234567	1234567

在 s 后键入 u 可以缩短弧形连线的跨度,在 s 后连续键入多个 u 将会以心(个单位宽度的跨度作出调整。



• **平定连线:** 平顶连线的输入比较复杂繁琐,但平顶连线所能实现的跨度是无限的。平顶连线的输入可以分为三个阶段。

键入大写拉丁字母 | S | 可以输出平顶连线的左端,其宽度占2个单位宽度:

1S

键入 S + p 可以输出平顶连线的右端,其宽度占 2 个单位宽度:

1Sp

键入 t 可以输出平顶连线左右两端之间的的连接线,单独的 t 所输出的连接线占 1 个单位宽度。类似地,可以在 t 后键入多个 u 以缩短单个连接线的宽度,每键入一个 u 连接线能缩短颅(个单位宽度:

t tu tuu tuuu

将上述三个输入方式组合起来,便能输出一条完整的平顶连线:

S ttttt Sp

1S t2t t t3t_.t_:tuu_uu4_t 5Sp

1 2 3.45


得益于水平布置的设计,在键入 u 对连线宽度进行调整后,连线的端点总能与音符对齐。

②小技巧: 可以先将连线下方的音符全部输入完毕,再利用方向键定位光标来输入平顶连线。

• 连线的竖直布置:

在遇到高音点或发音记号时,弧形连线和平连顶线的两端能自动避开,但有时候需要手动对连线的竖直位置进行调整:

1''s 2' 5'AmS ttt>>6'ttt>> ttt>> 5'SSSp>>



在连线后连续键入 > 能对连线的竖直位置进行微调,最多能连续输入 14 个 > :

1s>>> 1s>>>>>>




这对于平顶连线也适用:

输入平顶连线的两端或连接线时,在键入 S 或者 t 之后,接着连续键入 S 或者 t 也能对其竖直位置进行调整,但这种调整的间距较大。目前最多能调整 4 次:

1SSSS 5''tttt 6'''tttt ttttuu 3SSSSp
$$\ddot{\mathbf{5}}$$
 $\ddot{\mathbf{5}}$ $\ddot{\mathbf{6}}$ 3

连音

在掌握上述连线的输入方式后,连音的输入也能变得较为简单。本字体最多支持 99 连音。



- **平顶线连音:** 受弧形连线跨度的限制,弧形连音线的跨度也有较大的限制。依靠平顶连线,连音线的跨度也能得到拓展。
 - 一位数的连音线:在平顶连线的中部输入,不可与 **^** 左侧的 **t** 紧挨。

1S t6³ t 5Sp

1 6 5

1_S _2t_ t_5t_ t_6^7^_ t_7t_ t_6t_ _5_Sp

1 2 5 6 7 6 5

两位数的连音符: 在平顶连线的中部输入,在键入 t 后,需紧接着键入 ^

1_S2_1_t2_t1_t2_t^13^1_2_1_t2_t1_t2_1_Sp

12121212121

连音符能自动避开高音点和发音记号:

1''sss^3^ 3'' 5''



力度符号

本字体支持简单的力度符号。在输入力度符号前,应当键入 **D** 进入力度符号模式。 默认的力度符号会被放置在音符下方:

Dppp Dpp Dpp Dmp

ppp pp p mp

Dmf Df Dff Dfff

mf f fffff

速度符号

键入 T 可进入速度符号输入模式,其后可以直接跟数字。


T108

$$J = 108$$

可以改变节拍器记号:

连谱号

B 可进入连谱号的输入模式,字体提供了 6 种长短不一的连谱号,可以相互进 行组合:



五线谱的输入


键入 z x c v 均可输出一段五线谱,而后可以输入一些符号:

ztK5+c3'-vvvv7--vvvv5-+=vvvv||




谱号的输入:

ztz zbz zaz ztez zt,z zb,z



调号的输入必须紧跟着谱号,依然要键入 K 以进入调号模式:

ztK3+z vbK7=v



键入数字键 1 ~ 7 输出音符音高,用 , 或 '降低或升高八度:

c1,vvv3,vvv5,vvv7,vvv2vvv4vvv6vvv1'vvv3'vvv5'vvv7'vvv2''vvv4''vvv6''vvv



目前只支持输入四分音符、二分音符和全音符三种时值:

c3-vvvv6'-vvvv4'--vvvv2'---vvvvvvvv||



在输入完时值后,可以为音符添加变音号:

c3-=vvvv5--+vvvvv3-+=vvvv4-++vvvv5-==vvvvv||



小节线的输入:

ccc|ccc||ccc|||

wb wt w3'- w6--+=

9: 6 1 4

和弦记号

进入和弦模式需要键入 С ,本字体支持输入一些简单的和弦记号。

CC(add6) CE=sus4(add9)(add11) $C^{(add6)} E_{bsus4}^{(add9)(add11)}$

在 C 后键入 A ~ G 可输出音名,在音名后可输入变音号:

CC+CE=CG $C\#E\flat G$

在音名之后可以输入和弦符号,这些符号后可直接跟数字:

CCsus Ceadd3 CGalt Cdmaj7 CDmin

CEMAJ

Csus Eadd3 Galt Dmaj7 Dmin EMAJ

CEMIN CBmi CBMI CFaug CGdim
CAma CAomit

EMIN Bmi BMI Faug Gdim Ama Aomit

一些特殊的符号:

CCdim\ CDdim0 CCaug\ CGmaj\ CFmmaj C^{\varnothing} D° C^{+} $G \triangle$ $F^{-} \triangle$

可以在一些和弦符号后输入括号,将会自动变成上标小字模式,可以输入连续的括号:

CCmaj7(add6)(add9)

 $Cmaj7^{(add6)(add9)}$

每个括号的内部可以有一个空格,数字前可以加升降号:

CG7(=9 +11 +13)

 $G7^{(\flat 9 \ \sharp 11 \ \sharp 13)}$

在和弦记号前加 @ 也能进入上标小字模式:

CG=@sus4 +13

 Gb^{sus4} #13

键入 / 可输出斜杠,若在上标小字模式下,则应连续键入两次:

CA=@13(=5omit3)//B

 $A^{13(50mit3)}/B$

69 和弦的输入:

CA6/9

A%

传统乐器技法

本字体支持一些传统乐器的演奏技法符号:

完整列表如下:

p1	\	*p2*	/
p3	-	*p4*	//
p4	*,	*p6*	*
p7	**,	*p8*	К
p9	35	*p10*	Ŕ
p11	*	*p12*	÷
p13	人	*p14*	(
p15)	*p16*	Λ
p17	/\\	*p18*	⊗
p19	⊗	*p20*	•
p21	ш	*p22*	()
p23	*	*p24*	¢.
p25	^	*p26*	N
p27	()]	*p28*	*
p29	*	*p30*	<i>*</i>
p31	*	*p32*	٠.

w1	<i>)</i>	*w2*	•
w3	1	*w4*	**

许可

本字体 Gypsophila 采用的是 SIL 开放字体许可证(SIL Open Font License——OFL, 其详细信息可见 https://scripts.sil.org/ofl),即可以免费下载、使用、嵌入、与其他软件(包 括商业软件)重新分发,或者创建衍生版本,但是唯独不能单独将其出售,任何该字体的衍 生版本也必须同样遵循 SIL 开放字体许可证。