

急性心不全

~クリニカルシナリオ分類のその先に

	急性心不全は臨床診断診断基準				
		大基準 大または小基準 小基準			
	比較的尤度比が高い所見	発作性夜間呼吸困難治療に反応し 下腿浮腫			
	● 起坐呼吸	頚静脈怒張 て5日間で4.5 夜間咳嗽			
診断	■ 慢性腎不全, 心筋梗塞の既往	肺ラ音 kg以上の体重 労作性呼吸困難 脳部単純X線での心拡大 減少 肝腫大			
⋾⋗呸川	• BNP > 500pg/mL	19-01-4-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10			
	● III 音	#25日期性ギャロップ(川主) 全治療による #375(7) B			
	… 。 ● 胸部単純 X線:肺うっ血,	加張平朔[[[イヤロック (IIII 目)] 効果なら大基 対象を (対象を (対象を) 対象を			
	Kerley's B-lines など	循環時間延長(25秒以上) 外ならば小基			
	● エコー: B-line, E/A > 2など	肝・頚静脈逆流 準1つとみな			
	<i></i>	(剖検での肺水腫,内臓うっ血や心拡大) す)			
$-\sqrt{-}$		2つ以上の大基準,もしくは1つの大基準と2つ以上の小基準を満たす場合 心不全と診断 「★献3)」			
Y	✓ 4つのポイントで心不全を評価	心不全と診断 (文献3)よ			
	7				
	background	trigger			
	●解剖:心肥大,心拡大,弁膜症	● 感染症 • hypovolemia • 塩分摂取過多			
	機能: EF, 拡張障害	● アルコール ● 怠薬 ● ストレス ● 貧血			
	● 伝導:房室ブロック, 不整脈	● 甲状腺疾患 ● 妊娠 ● 脚気心など			
	etiology	pathophysiology			
		● 低灌流			
-: T. / TT	刍性冠壳烷类 威次性心内暗炎 晴寒	かた			
評価	急性冠症候群,感染性心内膜炎,肺塞 不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など				
評価	不整脈,心タンポナーデ,心筋炎など	② 末梢循環不全を伴う			
評価		② 末梢循環不全を伴う ・ うっ血			
評価	不整脈,心タンポナーデ,心筋炎など	② 末梢循環不全を伴う			
評価	不整脈,心タンポナーデ,心筋炎など	② 末梢循環不全を伴う うっ血①場所:肺うっ血,体うっ血			
評価	不整脈,心タンポナーデ,心筋炎など	② 末梢循環不全を伴う うっ血①場所:肺うっ血,体うっ血			
評価	不整脈, 心タンポナーデ, 心筋炎など • そのほか心筋症などは本文参照	② 末梢循環不全を伴う うっ血①場所:肺うっ血,体うっ血			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ● そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trig	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など • そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trig • Myocarditis (心筋炎)	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway ggerの語呂 (MR. CHAMPH) ・ Arrhythmia (不整脈)			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiologyとtrig ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全)	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway ggerの語呂 (MR. CHAMPH) ・ Arrhythmia (不整脈) ・ acute Mechanical cause (機械的合併症)			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiologyとtrip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群)	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway, slow pathway			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiologyとtrig ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全)	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway ager の語呂 (MR. CHAMPH) ・ Arrhythmia (不整脈) ・ acute Mechanical cause (機械的合併症) ・ acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症)			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trig ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway, slow pathway			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiologyとtrip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群)	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway ager の語呂 (MR. CHAMPH) ・ Arrhythmia (不整脈) ・ acute Mechanical cause (機械的合併症) ・ acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症)			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急 [文献2)より]	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway, slow pathway agerの語呂 (MR. CHAMPH) ・ Arrhythmia (不整脈) ・ acute Mechanical cause (機械的合併症) ・ acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症)			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trig ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway ager の語呂 (MR. CHAMPH) ・ Arrhythmia (不整脈) ・ acute Mechanical cause (機械的合併症) ・ acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症)			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiologyとtrip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急 (文献2)より) 3つの治療を意識	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway ager の語呂 (MR. CHAMPH) ・Arrhythmia (不整脈) ・acute Mechanical cause (機械的合併症) ・acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症) ・High output heart failure (高拍出性心不全)			
評価	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiologyとtrip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急 (文献2)より) 3つの治療を意識	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway agerの語呂(MR. CHAMPH) ・ Arrhythmia(不整脈) ・ acute Mechanical cause (機械的合併症) ・ acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症)			
評価 	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiologyとtrip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急 (文献2)より) 3つの治療を意識 うっ血にはフロセミド 後負	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway,slow pathway ager の語呂 (MR. CHAMPH) ・Arrhythmia (不整脈) ・acute Mechanical cause (機械的合併症) ・acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症) ・High output heart failure (高拍出性心不全)			
	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ● そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trip ● Myocarditis (心筋炎) ● Right-sided HF (右心不全) ● aCs (急性冠症候群) ● Hypertensive emergency (高血圧緊急 (文献2)より) 3つの治療を意識 うっ血にはフロセミド 60分以内に投与	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway, slow pathway acute Mechanical cause (機械的合併症) ・acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症) ・High output heart failure (高拍出性心不全) 「呼吸不全 (呼吸数>25回/分, SpO ₂ < 90%)に			
評価 	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiologyとtrip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急 「文献2)より〕 3つの治療を意識 うっ血にはフロセミド 60分以内に投与 ・ループ利尿薬内服なし: ・導	② 末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway, slow pathway acute Mechanical cause (機械的合併症) ・acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症) ・High output heart failure (高拍出性心不全) 本語・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急 (文献2)より) 3つの治療を意識 うっ血にはフロセミド 60分以内に投与 ・ループ利尿薬内服なし:フロセミド20~40mg	②末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway, slow pathway acute Mechanical cause (機械的合併症) ・acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症) ・High output heart failure (高拍出性心不全) は一方りセリン 入時:舌下スプレー は霧			
	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急 [文献2)より] 3つの治療を意識 うっ血にはフロセミド 60分以内に投与 ・ループ利尿薬内服なし:フロセミド20~40mg 静注(腎障害があれば ・持治	②末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway, slow pathway acute Mechanical cause (機械的合併症) ・acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症) ・High output heart failure (高拍出性心不全) ル時:舌下スプレー 議務 ・語下スプレー 議務 ・ CPAP 5cmH ₂ O で開始			
	不整脈、心タンポナーデ、心筋炎など ・そのほか心筋症などは本文参照 etiology と trip ・Myocarditis (心筋炎) ・Right-sided HF (右心不全) ・aCs (急性冠症候群) ・Hypertensive emergency (高血圧緊急 [文献2)より] 3つの治療を意識 うっ血にはフロセミド 60分以内に投与 ・ループ利尿薬内服なし:フロセミド20~40mg 静注(腎障害があれば Cr×20mgも考慮)	②末梢循環不全を伴う ・うっ血 ①場所:肺うっ血,体うっ血 ②機序:fast pathway, slow pathway acute Mechanical cause (機械的合併症) ・acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症) ・High output heart failure (高拍出性心不全) は一方りセリン 入時:舌下スプレー は霧			

急性心不全を診るときのポイント!

- 心不全はもはや内科医は誰でも診られなければいけない時代になる
- 急性心不全は臨床的に診断する
- 急性心不全を診るときは4つのポイントを意識して整理する
- 急性心不全の初期対応は時間軸を意識する
- 急性心不全の治療は利尿薬、血管拡張薬、NPPV、強心薬の4つ
- 循環器内科へコンサルテーションが必要なタイミングは3つ
- 低灌流、肺うっ血があれば入院とする

【 症例 ① 高血圧,慢性心不全の既往のある 80 歳男性 】

来院2週間前から降圧薬の内服を自己中断していた。来院当日の早朝、排便を契機に急に呼吸 困難が出現し、自宅で様子をみていたが改善しないため、救急車を要請した。来院時のバイ タルサインは意識清明, 体温 36.7℃, 血圧 174/100 mm Hg, 脈拍 124 回/分, 呼吸数 30 回/分, SpO₂ 84% (room air) であった。

頚静脈の怒張あり、聴診では心尖部でⅢ音聴取、両肺でcoarse crackles 聴取、末梢冷感な し,四肢の浮腫なし。

胸部単純X線ではbutterfly shadowがみられる。胸水なし。心電図は洞調律、ST-T変化はみ られない。肺エコーでB-lineがみられる。ベッドサイドで行った心エコーでは、EF > 50%、 壁運動異常なし、大動脈弁狭窄症 (AS) なし、僧帽弁閉鎖不全症 (MR) なし、心嚢液の貯留 なし。下大静脈 (IVC) は15mmであり、呼吸性変動は乏しい。

心不全はもはや内科医は誰でも診られなければいけない 時代になる

• 現在, 120万人の心不全患者さんがおり, 年間30万人ずつ増えていることから今後「心不 全パンデミック | とよばれる時代に突入していくとされている 1 。

急性心不全は臨床的に診断する

• 心不全は「心臓に器質的および/あるいは機能的異常が生じて、心ポンプ機能の代償機転 が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、それに伴い運動耐容能が低下する臨 床症候群|²⁾と定義されている。

表1 心不全の診断基準 (フラミンガム クライテリア)

大基準	大または小基準	小基準	
発作性夜間呼吸困難		下腿浮腫	
頚静脈怒張		夜間咳嗽	
肺ラ音		労作性呼吸困難	
胸部単純×線での心拡大	体重減少 (これが心不全治療による効果なら大	体重減少 胸水貯留	肝腫大
急性肺水腫			胸水貯留
拡張早期性ギャロップ(Ⅲ音)		肺活量減少 (最大量の1/3以下)	
中心静脈圧上昇 (> 16cmH ₂ O)] とみなす)	頻脈 (≥ 120回/分)	
循環時間延長(25秒以上)			
肝・頚静脈逆流			
(剖検での肺水腫,内臓うっ血や心拡大)			

2つ以上の大基準、もしくは1つの大基準と2つ以上の小基準を満たす場合に心不全と診断する。

(McKee PA, et al: N Engl J Med, 285: 1441-1446, 1971より)

• 心不全という言葉は、病名ではなくあらゆる心臓疾患の終末像としての症候群を示している。

1. 心不全の診断

- 心不全は、表1の診断基準の項目を参考に臨床的に診断する^{2), 3)}。
- 大切なポイントは、心不全は何か1つの既往歴・身体所見・検査結果のみで判断できるも のではなく、さまざまな情報を統合して診断する必要があるということである。

2. 心不全の診断に有用な既往歴や身体所見、検査

• 前述のように、心不全は1つの項目で確定したり除外したりすることが困難な診断が難し い病態の1つである。

(1) 症状と既往歴、身体所見

- 表2に、心不全の診断で大切になってくる症状・既往歴・身体所見を示す。陽性尤度比 (LR+)の高い(つまりその項目があれば心不全の可能性が高くなる)項目を強調している⁴。
- エコーは陽性尤度比が高いものが多く、陰性尤度比(LR-)が低いものが多いので診断に も除外にも役立つ。
- 症状・既往歴・身体所見は重要だが、とびぬけて陽性尤度比が高い、陰性尤度比が低いも のがないのが特徴である。慢性腎不全の既往や、III音の聴取は比較的陽性尤度比が高い が、心不全での症状・既往歴・身体所見では表2にある項目を丁寧に聴取、診察して、可 能性を少しずつ高めたり低めたりしていく。

(2) 血液検査

- 急性心不全の診断には、BNPやNT-proBNPが有用とされている。
- ProBNPが生理活性をもつBNPと生理活性をもたないNT-proBNPに分解される。

表2 心不全診断のための症状・既往歴・身体所見

症 状

	感度	特異度	LR+	LR -
起坐呼吸	52	71	1.9 (1.4-2.5)	0.74 (0.64-0.85)
発作性夜間呼吸困難	46	74	1.6 (1.2-2.1)	0.79 (0.71-0.88)
安静時の呼吸困難	54	50	1.1 (0.9-1.4)	0.88 (0.74-1.04)
湿性咳嗽なし	82	26	1.13 (1.02-1.26)	0.6 (0.5-0.8)

既往歴

	感度	特異度	LR+	LR -
慢性腎不全	32	91	3.4 (2.7-4.5)	0.75 (0.71-0.80)
不整脈	38	85	2.7 (2.2-3.4)	0.75 (0.68-0.83)
慢性心不全	56	80	2.7 (2.0-3.7)	0.58 (0.49-0.68)
心筋梗塞の既往	32	87	2.1 (1.8-2.5)	0.82 (0.76-0.89)
心房細動	30	85	2.1 (1.6-2.9)	0.82 (0.71-0.93)
冠動脈疾患	47	76	2.0 (1.7-2.4)	0.71 (0.64-0.79)
糖尿病	29	82	1.5 (1.3-1.7)	0.89 (0.84-0.94)
高血圧症	67	51	1.3 (1.3-1.4)	0.62 (0.53-0.73)
COPDの病歴なし	79	34	1.2 (1.1-1.3)	0.7 (0.6-0.8)

身体所見

	感 度	特異度	LR+	LR -
Ⅲ音	13	98	4.0 (2.7-5.9)	0.91 (0.88-0.95)
頚静脈怒張	37	87	2.8 (1.7-4.5)	0.76 (0.69-0.84)
肝頚静脈逆流	14	93	2.2 (1.3-3.7)	0.91 (0.88-0.94)
下腿浮腫	52	75	1.9 (1.6-2.3)	0.68 (0.61-0.75)
心雑音	28	83	1.9 (0.9-3.9)	0.93 (0.79-1.08)
肺ラ音	62	68	1.8 (1.5-2.1)	0.60 (0.51-0.69)
wheezes	22	64	0.6 (0.5-0.8)	1.19 (1.10-1.30)
発熱なし	92	21	1.14 (1.02-1.27)	0.4 (0.3-0.6)

(Martindale JL, et al: Acad Emerg Med, 23: 223-242, 2016 より)

- BNPの正式名称は、脳性(B型) ナトリウム利尿ペプチド(B-type/brain natriuretic peptide)であり、心室の壁の伸展や圧上昇といったストレス負荷によって心臓から分泌 されるホルモンである。
- BNP/NT-proBNPが上昇していることは、心臓に負荷がかかっていることを示しており、 心不全を診断するうえで重要な指標となる。
- 急性期のBNPの使い方のアルゴリズムを図1に示す50。急性の呼吸不全でBNPもしくは NT-proBNPを測定し、その値によって心不全の可能性を検討する。
- BNP/NT-proBNPで心不全の程度を過大評価する要因として腎不全や敗血症, 高齢, 全 身炎症があり、心不全の程度を過小評価する要因として、1時間以内に発症した急性心不 全, 急性僧帽弁閉鎖不全症, 僧帽弁狭窄症, 肥満などがあることに注意する。
- 頻度は少ないが、BNPの低い急性心不全もあり、またBNPが高いが急性心不全ではない こともある。




図1 急性期のBNPの使い方

〔西尾 亮: Hospitalist, 6:828-835, 2018より〕


表3 胸部単純X線

	感 度	特異度	LR +	LR -
Kerley's B-lines	9.2	99	6.5 (2.6-16.2)	0.88 (0.69-1.13)
cephalization	45	95	5.6 (2.9-10.4)	0.53 (0.39-0.72)
肺水腫	57	89	4.8 (3.6-6.4)	0.48 (0.39-0.58)
胸水	16	93	2.4 (1.6-3.6)	0.89 (0.80-0.99)
心拡大	75	62	2.3 (1.6-3.4)	0.43 (0.36-0.51)

(Martindale JL, et al : Acad Emerg Med, 23 : 223-242, 2016 $\ensuremath{\sharp}\ \ensuremath{\mathfrak{Y}})$

(3) 各種画像検査

- 胸部単純 X 線では、心不全に非常に陽性尤度比が高い所見が多くある (表3)。
- Kerley's B-lines, cephalization (角出し像), 肺水腫などは自分でも判断できるようになっておく(図2)。
- エコーも心不全に非常に陽性尤度比が高い所見が多くある一方,陰性尤度比が低いのが特徴である(表4)。また,施行者の技術力・判断力にも大きく影響される点に注意が必要である。
- ・ 肺エコーではKerley's B-lines (図3) を、心エコーではvisual EF、僧帽弁でのE波とA波、下大静脈 (inferior vena cava; IVC) 径を測定できるようになっておく。興味があれば、左室流出路の速度積分値 (LVOT-VTI)、三尖弁逆流圧較差 (TRPG)、大動脈弁狭窄症 (AS) の圧較差測定などにもチャレンジすると心不全診療の幅が広くなる「第2章-7 Point-Of-Care UltraSonography」参照)。



- ①cephalization (角出し像) 肺尖部への血流の再分布所見(肺静脈圧15~20mmHg) ②perivascular cuffing(肺血管周囲の浮腫) ③Kerley's B-lines(カーリーB線)
- ④Kerley's A-lines(カーリーA線)
- ⑤Kerley's C-lines (カーリーC線)
- ⑥peribronchial cuffing(気管支周囲の浮腫)
- ②~⑥:間質性肺水腫所見(肺静脈圧20~30mmHg)
- ⑦vanishing tumor(一過性腫瘤状陰影) 胸水
- 8 butterfly shadow (蝶形像)
- 肺胞性肺水腫所見(肺静脈30mmHg以上)
- ⑨⑩costophrenic angle(肋骨横隔膜角) の鈍化 胸水
- ①上大静脈の突出


図2 心不全の胸部単純X線

[日本循環器学会:急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/JCS2017_tsutsui_h.pdf (2024年10月閲覧)より)

表4 肺エコー、心エコー

	感 度	特異度	LR+	LR -
B-line	85	93	7.4 (4.2-12.8)	0.16 (0.05-0.51)
restrictive mitral pattern (E/A > 2)	82	90	8.3 (4.0-16.9)	0.21 (0.12-0.36)
EF低下	81	81	4.1 (2.4-7.2)	0.24 (0.17-0.35)
左室拡張末期圧の上昇	80	69	2.5 (1.5-4.2)	0.3 (0.16-0.54)

(Martindale JL, et al: Acad Emerg Med, 23: 223-242, 2016 より)



胸膜から放射状に深部まで肺エコーが 線状にみえるものを B-line という。 正常は、1 肋間に3 本未満とされる。

☑3 B-line

(Koenig SJ, et al: Chest, 140:1332-1341, 2011 より)

• AS が重度の場合には、血管拡張薬の使用がリスクとなるためエコーで診れるようになって おくとよい。短軸で大動脈弁を描出して解放制限がありそうかどうか程度でも役に立つ。

急性心不全を疑ったときに施行する検査例

- 血液検査:一般的な生化学, 血算, BNP
- オプション (理由は後述): 高感度心筋トロポニン、D-dimer
- 12誘導心電図
- 胸部単純 X 線
- エコー検査:ベッドサイドでの肺エコー、心エコー

急性心不全を診るときは4つのポイントを意識して整理する

1. background——解剖学的・機能的異常を把握する

• まずは、心臓にどんな解剖学的な異常があるのかを把握するため、心エコーや心電図が重 要である。

①解剖:心肥大、心拡大、弁膜症(狭窄症と逆流症)、壁運動異常など

②機能:壁運動異常,心収縮力(≒EF),拡張障害など

③伝導:伝導障害(房室ブロックなど), リズム障害(頻脈性不整脈や徐脈性不整脈)など

• これらの異常を把握することは、後述するpathophysiologyを理解するのにとても重要である。

2. etiology——どんな病因が異常を引き起こしているのか考える

- 急性心不全を診たときに、background (解剖学・機能的異常) の原因となる etiology (病 因)を把握する。
- 救急外来でまず除外するものとしては、以下のようなものがある。 ①急性冠症候群、②感染性心内膜炎、③肺塞栓症、④不整脈、⑤心タンポナーデ、 ⑥心筋炎、⑦カテコラミン誘発性心筋症など
- 心不全の治療だけでなく、そのetiologyへの同時並行的な介入が非常に重要なため、心不 全の初療を行いながら、これらが隠れていないかを考える。これら etiology は時に trigger にもなりうる。
- これら緊急で介入しなければならないetiologyがなければ、以下のようなものを考える。 ①高血圧性心筋症, ②肥大型心筋症, ③拡張型心筋症, ④虚血性心筋症, ⑤サルコイドーシス、⑥アミロイドーシスなど
- 主には慢性経過で発症してくる心筋症などを鑑別として考えていく。
- 急いで介入するものではないが、etiologyによっては専門的な検査や治療が必要となって くるため、見逃さないようにしたい。

3. trigger——心不全が増悪するきっかけを探し出す

- 心不全が増悪する場合、その原因が判然としないこともあるが、増悪するきっかけが隠れ ていることが多くある。
- ①感染症,②hypovolemia (循環血液量減少),③塩分摂取過多,④アルコール, ⑤怠薬,⑥ストレス,⑦貧血,⑧甲状腺疾患,⑨妊娠,⑩脚気心など
- MR. CHAMPH という語呂も etiology と trigger の参考にする (表5)。
- trigger も etiology と同様, 心不全治療と同時並行での介入が非常に重要なものであるた め、これらがないかを必ず考える。
- trigger と etiology は同一のものが原因となることもある。

表5 MR. CHAMPH

Myocarditis (心筋炎)

Right-sided heart failure (右心不全)

acute Coronary syndrome (急性冠症候群)

Hypertensive emergency (高血圧緊急症)

Arrhythmia (不整脈)

acute Mechanical cause (機械的合併症)

acute Pulmonary thromboembolism (急性肺血栓塞栓症)

High output heart failure (高拍出性心不全)

〔日本循環器学会:急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版) https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/JCS2017 tsutsui_h.pdf (2024年10月閲覧) より〕


4. pathophysiology——病態生理を見極めて治療につなげる

(1) 心不全の pathophysiology (病態生理)

• 治療方針を決定するために「心不全のpathophysiology」を適切に把握することがとても重 要である。

(2) Nohria-Stevenson 分類

- Nohria-Stevenson分類は、うっ血および低灌流の有無から心不全の血行動態を把握する (図4)。うっ血と低灌流のイメージを図5に示した。
- 身体所見をメインとして分類していくが、血液検査や心エコーも判断の役に立つ。
- うっ血の有無からdryとwetに、低灌流の有無からwarmとcoldとし、Profile A~Dに血 行動態を分類する。一番多いパターンは、Profile Bのwet & warmである。
- Profile を理解できるようになると、pathophysiology に基づいた心不全の治療方針が決め られるようになる。



Profile A:うっ血や低灌流所見なし(dry-warm) Profile B:うっ血所見はあるが低灌流所見なし(wet-warm) Profile L: 低灌流所見がみられるがうっ血所見はない(dry-cold) Profile C: うっ血および低灌流所見がみられる(wet-cold)

図4 Nohria-Stevenson 分類

(Nohria A, et al: J Am Coll Cardiol, 41:1797-1804, 2003 より)

したい疾患対応





図5 心不全の2つの病態

(3) うっ血の有無を判断する

- うっ血の所見は一般的には起坐呼吸, 頚静脈の怒張, 浮腫, 腹水, 肺水腫などである。
- ・ うっ血は「体うっ血(右心不全所見)」と「肺うっ血(左心不全所見)」の2種類に分けて考 える。
 - ①右心不全所見(体うっ血):下腿浮腫,頚静脈怒張,胸腹水,肝腫大,うっ血肝,うっ 血腎など
- ②左心不全所見(肺うっ血):肺水腫による起坐呼吸・夜間発作性呼吸困難・労作時呼吸 困難・喘鳴・泡沫上痰、身体所見ではIII音・IV音の聴取
- 右心不全の原因のなかで最も頻度が高いものは左心不全のため、右心不全所見がある場合 の多くは左心不全所見があり, 両心不全となる。
- もちろん、ほぼ肺うっ血の所見だけ、ほぼ体うっ血の所見だけということもありえる。

(4) うっ血はfast pathwayとslow pathwayの理解がポイント

1) fast pathway

- fast pathwayとは、主には末梢の静脈にたまっている血管内容量が、何らかのきっかけで それらの血管が収縮することにより、本来ある末梢から突然心臓に集まりすぎる状態 (volume central shift) になることである(図6)。静脈が収縮するので急激な前負荷の増 大、動脈も収縮するので急激な後負荷の増大(afterload mismatch)を来し、うっ血する。
- 血液の「分布」に異常が起こるのであって、細胞外液量が増えるわけではない。多くの場 合,数分~数時間で症状が完成する。
- 治療には利尿薬より、血管拡張薬が適切である。

2 slow pathway

• slow pathway は, 有効循環血液量が減少することにより, レニン・アンジオテンシン・ アルドステロン (RAA) 系の亢進を介して、体の中の循環血液量が徐々に増えてくるイ メージである(図7)。

血液が静脈系リザーバーから 体の中心部へシフトする

交感神経賦活化による 静脈系の収縮 volume central shift

血液の80%は 静脈にプールされている




交感神経賦活化による 動脈系の収縮 afterload mismatch

体うっ血は目立たないことがある

図6 うっ血の fast pathway

〔梶原洋文・編著:モダトレX線、CT、心電図、エコー、MRI・MRAで薬物治療に強くなる! じほう、2019より作成〕




(図7) うっ血の slow pathway

- 細胞外液量が増えることによってうっ血するため、浮腫や胸腹水貯留などを来してくる。
- 塩分負荷や左室のポンプ機能の低下などといった増悪因子により、RAA系やバソプレシ ン分泌が活性化することで、ナトリウムや水分の貯留を来す。
- 約14日で細胞外液量が増加しうっ血を来してくる (volume overload)。
- 治療には、原則的には利尿薬が適切である。

(5) 低灌流の判断は本当に難しいが、見逃さない

・ 低灌流は、左室のポンプ機能が低下し、心拍出量が減ることにより末梢循環不全を来し症 状が起こってくる [低心拍出症候群 (low output syndrome; LOS)] (図8)。心拍出量は心 拍数と1回拍出量に、1回拍出量は前負荷・心収縮力・後負荷によって規定されている(図9)。 つまり心拍出量の低下の原因は、心収縮力の低下(EFの低下)ももちろんだが、心拍数の 問題(徐脈または頻脈性不整脈),前負荷低下(脱水など),後負荷低下(血圧低下など)な どさまざまであり、これらを考えられるとまた一歩深い判断や治療ができるようになる。



低心拍出症候群(LOS)

倦怠感, 意識障害, 不穏, 体動困難, 食思不振,末梢冷感など

図8 低還流のメカニズム




図9 心拍出量を規定する要素

- うっ血や「乏尿」、「末梢冷感」、「小脈圧」といった典型的な症状は比較的みつけやすいが、 「なんとなくいつもと様子が違う」,「元気がない」,「少し眠たそう」,「不穏になってい る」、「疲れやすい」といった非特異的な症状を呈することも多いため注意する。
- 検査上では乳酸値の上昇や急性腎障害などの循環不全の所見を見逃さないようにする。
- エコーが詳しくできる人であればEFに加えて、LVOT-VTIを測定することで左室の前方 拍出量を数値化でき有用である(ただし、LVOT-VTIのLOSに対する診断的な基準値はな く経時的評価が必要)。
- 低灌流がある場合は、状況によるが輸液、強心薬、時には循環を補助するようなデバイス が必要になってくる。

5. クリニカルシナリオ分類

- クリニカルシナリオ (clinical scenario; CS) 分類は,循環器非専門医でも心不全の初期 対応を迅速に行えるように作成された。
- CS分類を用いると、来院時の収縮期血圧のパターンから心不全の初期治療の方針を選択 することができるため、初学者にはとてもわかりやすい。
- 代表的なCS1~3の病態を表6に示す。
- CS分類も有力なツールだが、うっ血と低灌流の病態をより細かく思い浮かべながら治療 の判断ができると良い。

表6 クリニカルシナリオ分類

	収縮期血圧140mmHg以上
CS1	 ・交感神経の賦活化によるafterload mismatch やvolume central shiftによって、心原性肺水腫を来し、うっ血のfast pathwayの機序に該当 ・初期治療は体の中心部に移動した体液を全身に再分配するために血管拡張薬や非侵襲的陽圧換気 (NPPV) の導入。酸素化の低下が著明な症例でもこれらの初期治療により気管挿管を回避できる場合がある ・多くはacute onset の経過で救急外来を受診し、肺うっ血の所見が目立ち、全身のうっ血は目立たないパターンが多い
	収縮期血圧100mmHg以上,140mmHg以下
CS2	・1~2週間の経過で塩分や水分の貯留を来す経過で,背景の病態はうっ血の slow pathway に該当・全身のうっ血が主病態であるため,初期治療は利尿薬が良い適応。心原性肺水腫を呈している場合は NPPV の導入も積極的に検討
	収縮期血圧100mmHg以下
CS3	・LOS,特に心原性ショックの有無を評価することが重要 ・血液ガスでの乳酸値の測定はショックの合併を評価するうえで強力なツールなり、判断に迷う場合は積極的に活用 ・血行動態を安定化させるために輸液や強心薬、血管収縮薬の投与が必要となる場合があり、循環器内科へコンサ ルテーションする

急性心不全の初期対応は時間軸を意識する

- 急性心不全の初期対応のポイントは、時間軸に沿って治療を行うことである²⁾。
- 日本循環器学会が作成したフローチャートが非常にわかりやすいので、この流れを頭に入 れておく(図10)。

急性心不全の治療は利尿薬,血管拡張薬,NPPV, 強心薬の4つ

1. 急性心不全の治療目標

- 急性心不全の治療で目指す病態のゴールは、うっ血と低灌流が解除された状態 「Nohria-Stevenson 分類の Profile A (dry-warm)] である。
- ・ この治療目標を達成するためには、4つの治療〔①利尿薬、②血管拡張薬、③非侵襲的陽 圧換気 (non-invasive positive pressure ventilation; NPPV), ④強心薬〕に習熟する必要 がある。
- 逆にいうと、よほど特殊な状態でなければ、この4つを習熟すれば大部分の急性心不全の 治療をできるようになる。




図10 急性心不全に対する初期対応から急性期対応のフローチャート

〔日本循環器学会:急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版).https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/ JCS2017 tsutsui h.pdf (2024年10月閲覧) より)

2. うっ血 (wet) の治療

(1) 利尿薬 (フロセミド) の使い方

- 利尿薬はうっ血を解除するのに大切な薬剤であり、特にslow pathwayによる体液貯留が ある場合に良い治療選択肢。CS分類では、CS2に該当する。
- ここでは代表的な利尿薬であるループ利尿薬 [フロセミド (ラシックス®)] の使い方に習 熟していく。
- フロセミドは、遠位尿細管のナトリウムチャネルに作用して、尿中にナトリウムの排泄を 促進することで利尿を来す。即効性があり、安価で使いやすい。フロセミドには経口薬と 静注薬があるため静注薬を選択する。経口薬と静注薬の力価が異なるとされており、通常 静注薬は経口薬の2倍の力価がある(つまりフロセミド経口薬20mg=静注薬10mg)。急

性心不全(特に入院を要するような場合)で特に、体うっ血がある場合は腸管浮腫が起 こっていることもあり、経口薬の吸収が良くないことがある。副作用は、代謝性アルカ ローシスや低カリウム血症、低カルシウム血症、低マグネシウム血症、ビタミンB,欠乏 症が有名である。

- ・ 急性心不全で、救急外来受診から60分以内にフロセミドの投与を行うと有意に死亡率が 低下するという報告60もあり、肺うっ血や体うっ血のどちらでもうっ血が存在する場合は フロセミドの投与を躊躇する必要はない。
- 急性期のフロセミドの使い方は、図11のフローチャートが参考になる 7 。
- 重要なことは、うっ血が存在するにも関わらず利尿が不十分な場合は、以下のようにフロ セミドの用量をしっかり増やしていくことである。
- ①まず、フロセミド $20 \sim 40$ mgを静注。経口薬を服用している場合は、経口薬と同じ量 のフロセミドを静注。力価が静注薬のほうが2倍のため、経口薬と同じ量を投与すれば 自然と2倍投与していることになる。
- ②静注薬のフロセミドは、 $1\sim2$ 時間以内に反応尿があることが多く、 $100\sim150$ mL/時以 上の尿量が得られていれば12時間後に同量を投与。それ以下しか尿量がなければ、6~ 12時間後くらいに最初の投与量の倍量を静注。急いでうっ血を解除したい場合は、1~ 2時間の尿量をみて、そのタイミングでフロセミドを倍量投与しても良いかもしれない8。
- ③24時間で3~4Lの尿量が出て、うっ血が解除されるまで同量を継続する。うっ血が解 除されれば経口薬へ移行していく。Frailtyが高い場合や、他の感染症などを合併して いる場合は、状況にもよるが少しゆっくり利尿をかける場合も実臨床ではよくある。
- ④利尿抵抗性の場合は、サイアザイド系利尿薬やSGLT2阻害薬の併用を考慮する。トルバ プタン (サムスカ®) を使う場合には、循環器内科にコンサルテーションするのが望ましい。




図11 急性期のフロセミドの使い方

(Mullens W. et al: Eur J Heart Fail, 21: 137-155, 2019 より)

救急外来,

ニトログリセリンの処方例

- ・モニター装着:血圧は、導入時は2.5~5分ごと、安定してきたら1~4時間ごとに測定し て流量調整する。
- 導入時: 舌下スプレー2噴霧 (1噴霧 = 300μg)
- 持続静注:ニトログリセリン原液 (25mg/50mL) 50mLのシリンジに詰めてシリンジポンプで投与 2mL/時程度から開始し、2mL/時程度ずつ増減し目標血圧の維持を目指す

急いで降圧したい場合

• 2mLのボーラス投与を検討 最少1mL/時、最大30mL/時

(3) NPPVの使い方

- 急性心不全の呼吸不全患者 (呼吸数 > 25回/分, SpO₂ < 90%) への導入は, 欧州心臓病 学会ガイドライン⁹ や日本循環器学会のガイドライン²⁾ で推奨されているため、禁忌に該 当しない場合は速やかに使用を検討する。
- 従来の酸素投与と比較して、呼吸困難改善・挿管回避・死亡率低下につながる。
- 急性心不全での低酸素血症のみの心原性肺水腫には、CPAP (continuous positive airway pressure) が良い適応となる。
- ・酸素濃度とCPAP圧を設定し自発呼吸の吸気・呼気全般で気道に一定の圧をかけることで、 うっ血性心不全に以下の効果的な作用をもたらす。
 - ①肺胞内圧を上昇させ、間質の浮腫の軽減を図り、換気血流比不均衡を改善
 - ②虚脱肺胞を再び膨らませ(肺リクルートメント)、機能的残気量を増加させることで、 酸素化を改善
- ③肺胞内圧を上昇することで、前負荷・後負荷を減少させ、心機能を改善
- NPPV は苦痛が少ないことも大きなメリットであり、その導入方法に日頃から慣れておく。

CPAPの初期設定例

導入時

· CPAP圧 5cmH₂O、FiO₂ 100%で開始して、FiO₂をまず漸減

導入後

·SpO₂90%以上を目標に調整

3. 低灌流 (cold) の治療

- 低灌流の治療では、以下の3つの治療の軸を意識する。
- ①ショックへの一般的対応
- ②循環作動薬
- ③補助循環〔大動脈内バルーンパンピング (intra aortic balloon pumping; IABP), 体外 式膜型人口肺 (extracorporeal membrane oxygenation; ECMO) など]

- 経口薬には、フロセミドの他に、長時間作用型のトラセミド(ルプラック®)、アゾセミ ド(ダイアート®)などがある。病状が落ち着いてきたら経口薬への移行を行う。その際 の換算はフロセミド20mg=トラセミド4mg=アゾセミド30mgを大まかな目安とするこ とができる。
- fast pathwayのうっ血にも血管拡張薬と併用することもある。

(2) 血管拡張薬 (ニトログリセリン) の使い方

- 血管拡張薬であるニトログリセリンには、以下のような心臓の仕事量を減らす作用を期待 することができる。
- ①細静脈の末梢を拡張させvolume central shiftを解除する。
- ②冠動脈を拡張させ、心機能を改善する。
- ③降圧により後負荷を低下させることでafterload mismatchを解除し、心拍出量を増加 させる。
- ④肺血管を拡張させ、肺うっ血を改善する。
- ・禁忌は右室梗塞,右心不全,ショック,重症AS,ホスホジエステラーゼ (PDE) 阻害薬 内服中などである。
- ニトログリセリンを使用する前に、血圧をどれくらいにするのが良いのかをまず理解する 必要がある。心臓にとっての後負荷(実臨床では≒体血管抵抗≒血圧)は、低ければ低い ほど心拍出量は増加する。そのため、明確な値はないが非専門医としては、収縮期血圧 120mmHg前後に降圧することを目標にそれ以上の血圧の場合に導入を検討する。
- ニトログリセリンの良い適応となるのは、fast pathwayでうっ血を来している場合。CS 分類では、CS1に該当する。fast pathwayでうっ血を来している場合、静脈の収縮による 前負荷の著明な増加と動脈の収縮による後負荷の著明な増加を来し、flash pulmonary edema (肺水腫) が起こる。何らかのきっかけにより交感神経が興奮して,血管が収縮す ることが病態の本体のため、血管拡張薬が良い適応である。
- ・ 禁忌がないことを確認したら、血圧測定を2.5~5分ごとに設定し、まずはニトログリセ リン舌下スプレーを2噴霧。その間にニトログリセリン原液を2mL/時で持続静注を開始 する。2.5~5分ごとに血圧測定を繰り返しながら、2mL/時程度ずつ持続投与量を漸増し ていく。急いで血圧を下げたい場合には、舌下スプレーを2噴霧もしくは原液2mLの ボーラス投与を2.5~5分ごとに追加する場合もある。うっ血の解除をそこまで急がない ような場合,すなわちslow pathwayがメインでうっ血を来しており,血圧が高いような 場合では、舌下スプレーの投与などはせず、原液を2mL/時で開始して1~4時間ごとに 血圧測定を行いながら、投与量を2mL/時程度ずつ調整する。
- 使用後48時間で耐性が生じてしまうため、早めに経口薬の降圧薬 (RAS阻害薬)へ切り 替えが必要となることに注意する。

• 基本的には循環器内科へのコンサルテーションが前提だが、ここでは心不全治療で代表的 なカテコラミンであるドブタミンの使い方について解説する。

ドブタミンの使い方

- ドブタミンは、主にβ₁刺激作用を有する強心薬である。
- 心収縮力と心拍数を増やすことで心拍出量を増加させる。
- 軽度の末梢血管拡張作用があるため、一時的にノルアドレナリンの併用が必要となること がある。
- 心筋の酸素需要を増加させたり、不整脈を起こしやすくするため、短期間の使用にとどめ る必要がある。

ドブタミンの処方例

- 3mg/1mL に調製され、50mL のシリンジに充填されているキットを使用
- シリンジポンプを使用し、1γから開始して漸増 (体重 50kg で1γ = 3mL/時)

基本は循環器内科医、集中治療医、救急医にコンサルテーションしながら投与

循環器内科へコンサルテーションが必要なタイミング は3つ

- 急性心不全で循環器内科にコンサルテーションするタイミングは、以下のようにいくつか ある。
- ①etiology/trigger として循環器内科の介入が必須なものの場合 例:急性冠症候群、急性心筋炎、たこつぼ型心筋症、感染性心内膜炎による弁破壊、 心タンポナーデなど
- ②低灌流を伴う場合、特に心原性ショックの場合
- ③その他、管理する自信がなければ、挿管管理が必要な状態、左室の収縮機能が低下した 心不全(HFrEF)や不整脈が関連している場合など

低灌流、肺うっ血があれば入院とする

- 低灌流もしくは肺うっ血がある場合は原則入院とする。
- 体うっ血がメインで肺うっ血があってもごく軽度の場合は、状態により外来で頻回のフォ ローもできるかもしれないが、etiologyやtriggerに入院が必要となる病態がないかも確認 する。
- ・ 基本の入院指示をまず出す(「第5章-10 入院時指示の考え方・出し方・コール条件・必 要時指示の出し方 | 参照)。

- 非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs), QT延長があればハロペリドール (セレネース®) な どの薬剤は避ける。
- 急性心不全で入院した場合には、以下のような心不全用の指示を出す。
- ①尿量測定:1日○検(状態により1~3検くらいから設定する)
- ②体重測定:週〇回(状態により2~3回くらいから設定する)
- ③ニトログリセリンを使用する場合は、血圧による増減指示を出す(「血管拡張薬(ニト ログリセリン)の使い方 | 参照)
- 心臓リハビリテーションは、QOLと予後の改善のために非常に重要である。自施設で心 臓リハビリテーションを処方できる医師を確認しておく。

(本症例の経過)

救急外来に到着後、最初の10分間でA·B·Cの確認、低灌流の所見の有無、CS分類に準じた 初期病態評価を行った。A·B·Cは保たれており、低灌流の所見はなかった。

初期病態評価では、血圧の急な上昇があり、急性発症であることから、排便時の怒責を契機と した交感神経の賦活化によるfast pathwayをメインとしたvolume central shift による肺うっ 血が生じているとアセスメントした。

次の60分で、迅速に病歴聴取や身体診察、各種検査を行い、呼吸困難、SpO₂の低下、course crackles がみられ、胸部単純 X 線で butterfly shadow、頚静脈の怒張や III 音がみられた。先に アセスメントした volume central shift による急性肺水腫がメインの病態でよさそうであった。 血圧174/100mmHgで、ニトログリセリンの禁忌はないことを確認したうえで、ニトログリセ リン舌下スプレー2噴霧、引き続いて原液で2mL/時で開始したところ血圧130/80mmHgまで 速やかに下降した。以降は5分ごとに血圧測定しながら血圧120/70mmHg程度を目標とする こととした。

呼吸数 30 回 / 分、SpO₂ 84% (room air) と呼吸不全の合併があるため酸素投与を鼻カヌレ 3L/分 で開始した。NPPVの適応があると判断し、NPPVをCPAP 5cmH₂Oで装着した。

初期対応に並行して心電図や血液検査で急性冠症候群などtrrigerの検索、緊急で介入が必要な 病態の合併がないことを確認したが、本症例ではみられなかった。

引き続き、うっ血の治療を継続する方針とし、CCUに入院する方針となった。

おわりに

• 心不全の診療は奥が深く、さらに興味がある方は、静脈灌流曲線や循環平衡、心内圧曲線 なども学習してみるとより心不全の理解を深めることができる。

猫 文

- Shimokawa H, et al: Heart failure as a general pandemic in Asia. Eur J Heart Fail, 17: 884-892, 2015 [PMID:
- 2) 日本循環器学会: 急性・慢性心不全診療ガイドライン (2017年改訂版). https://www.j-circ.or.jp/cms/wpcontent/uploads/2017/06/JCS2017_tsutsui_h.pdf (2024年10月閲覧)
- McKee PA, et al: The natural history of congestive heart failure: the Framingham study. N Engl J Med, 285: 1441-1446, 1971 [PMID: 5122894]
- 4) Martindale JL, et al: Diagnosing Acute Heart Failure in the Emergency Department: A Systematic Review and Meta-analysis. Acad Emerg Med, 23:223-242, 2016 [PMID: 26910112]

- 第4章
- 5) 西尾 亮:バイオマーカーの役割:BNPの使い道:解釈の仕方や注意点を理解したうえで心不全の診断・マネジメントに活かす. Hospitalist, 6:828-835, 2018
- 6) Matsue Y, et al: Time-to-Furosemide Treatment and Mortality in Patients Hospitalized With Acute Heart Failure. J Am Coll Cardiol, 69: 3042-3051, 2017 [PMID: 28641794]
- 7) Mullens W, et al: The use of diuretics in heart failure with congestion a position statement from the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail, 21: 137-155, 2019 [PMID: 30600580]
- 8) 杉崎陽一郎・監:循環器のトビラ;循環器には興味があるでもちょっと苦手そんな皆さんようこそ.メディカル・サイエンス・インターナショナル,2022
- 9) McDonagh TA, et al; ESC Scientific Document Group: 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J, 42: 3599-3726, 2021 [PMID: 34447992]