# [读书笔记]CSAPP: 9[B]机器级表示: 浮点数

浮点数的在机器级表示的层次上,与整型和指针有很大的不同,因此本文将其独立起来进行整理。 对应于书中的3.11小节。

### 1 历史

在很久之前,8086处理器上有一块8087芯片,能够提供实现完整IEEE浮点数所需的所有硬件,事实上,它是与IEEE浮点标准本身共同开发的,但是它的编程模型非常难用。

SIMD (Single Instruction Multiple Data) 是指一条指令能够操作多个数据,是对CPU指令的扩展,主要用来进行小数据的并行操作。比如图像处理中,一个像素点的一个分量只需要小于等于8位来表示,如果我们用处理整型的64位寄存器用来处理,则只用到了低8位,造成很大浪费,如果将64位寄存器拆成8个8位的寄存器,就能同时对8个分量进行操作,则计算效率提高了8倍。这就是SIMD的主要想法,随着后续的发展,赋予的功能也越来越多。

Intel最初支持SIMD的指令集是1996年集成在Pentium里的MMX(Multi-Media Extension,多媒体扩展),它的主要目标是为了支持MPEG视频解码。MMX占用了FPU的8个80位寄存器,因此当MMX指令执行时,FPU就无法工作了。MMX只使用寄存器中尾数部分的64位,分别命名为MM0~MM7,将高16位置为1,因此它的浮点数值为NaN或inf,由此来区分寄存器是用于浮点数运算还是用于MMX。为了实现SIMD运算,MMX将64位寄存器当成两个32位、或4个16位、或8个8位寄存器来使用,只能处理整型计算。

Intel在1999年Pentium3中推出了**SSE(Streaming SIMD Extensions,流式SIMD扩展)**,是继MMX的扩展指令集,主要用于3D图形计算,AMD后来在Athlon XP中加入了支持。这里处理器为SSE提供了自己的8个128位寄存器,称为 xmm0~ xmm7 。这些寄存器可以用于4个单精度浮点数的SIMD运算,并且可以和MMX整数运算或x87浮点运算混合使用。 SSE指令要求数据是16字节对齐的。

Intel在2001年Pentium4中推出了**SSE2**进一步扩展了SSE指令集,用来提供高新能计算。支持在XMM寄存器上执行2个双精度浮点数、4个单精度浮点数,以及8/16/32位的整型SIMD运算,这也使得SIMD技术基本完善了。由于这里也支持整型的SIMD运算了,所以不需要MMX指令集了,同样也避免了占用浮点数寄存器。而AMD后来在Opteron和Athlon64中加入了支持,并且对它扩展增加了8个XMM寄存器,称为 XMM8~ XMM15 ,但是需要切换到64位模式(x86-64/AMD64)才可以使用这些寄存器。Intel后来在其Intel 64架构中也增加了对x86-64的支持。

Intel在2004年Pentium4E Prescott推出了**SSE3**,主要用于科学计算,AMD在Athlon64的第五个版本、Venice 也加入了支持。这个指令集扩展的指令包含寄存器的局部位之间的运算,例如高位和低位之间的加减运算;浮点数到整数的转换,以及对超线程技术的支持。

Intel在2006年Core Duo推出了SSSE3,只是对SSE3指令集的额外扩充。

Intel在2007年Core2 Duo Penryn推出了**SSE4**,AMD也开发了属于自己的SSE4a多媒体指令集,并内建在Phenom与Opteron等K10架构处理器中,不过无法与Intel的SSE4系列指令集兼容。SSE4新增了了很多指令,并且优化了数据移动,能够支持不对齐的数据移动。

从上面我们可以看出,都是Intel首先提出新的指令集,而后AMD提供支持。而在**SSE5**指令集是2007年8月首先由AMD抢先提出的,则Intel不支持SSE5,也不开发SSE5指令集,转而在2008年3月份提出了AVX指令集。在SSE5中有几项革新:3操作数、4操作数指令,置换与条件移动指令,乘法指令以及其他一系列解决现有SSE指令集缺陷的新指令。

Intel在2008年3月份提出了**AVX指令集(Advanced Vector Extension,高级向量扩展)**,它是SSE延伸架构,将SSE中的16个128位XMM寄存器扩展位16个256位YMM寄存器,增加了一倍的运算效率。包含了AMD提出的SSE5的工鞥呢,只是实现形式不同,并且AVX还加入了一些SSE5没有的特性:SIMD浮点指令长度加倍,为旧版SSE指令增加3操作数指令支持,为未来的指令扩展预留大量OpCode空间等。由于SSE5和AVX指令集功能类似,并且AVX包含更多的优秀特性,因此AMD决定支持AVX指令集。

**总结**: SSE和AVX都提供了支持SIMD的指令集,使得可以在物理层面上实现同时对多个整型和浮点数进行并行运算,SSE有独立的16个128位XMM寄存器,AVX进一步扩展得到16个256位YMM寄存器,每个XMM寄存器都是对应的YMM寄存器的低128位。

我们这里主要讨论AVX2,即AVX第二版。

#### 参考:

Sinaean Dean: SIMD指令集

【整理】SIMD、MMX、SSE、AVX、3D Now! 、neon

# 2 浮点代码

处理器的浮点体系结构包含多个方面,会影响对浮点数据操作的程序如何映射到机器上,包括:

- 如何存储和访问浮点数值
- 对浮点数据操作的指令
- 向函数传递浮点数参数和从函数返回浮点数结果的规则
- 函数调用过程中保存寄存器的规则


通过上一节我们知道,可以通过SSE提供的XMM寄存器和AVX提供的YMM寄存器来对浮点数进行SIMD运算,包含的寄存器如下所示


255	127	0
%ymm0	%xmm0	1st FP arg.返回值
%ymm1	%xmml	2nd FP参数
%ymm2	%xmm2	3rd FP参数
%ymm3	%xmm3	4th FP参数
%ymm4	%xmm4	5th FP参数
%ymm5	%xmm5	6th FP参数
%ymm6	%xmm6	7th FP参数
%ymm7	%xmm7	8th FP参数
%ymm8	8mmx8	调用者保存
%ymm9	%xmm9	调用者保存
%ymm10	%xmm10	调用者保存
%ymm11	%xmm11	调用者保存
%ymm12	%xmm12	调用者保存
%ymm13	%xmm13	调用者保存
%ymm14	%xmm14	调用者保存
%ymm15	%xmm15	调用者保存

图 3-45 媒体寄存器。这些寄存器用于存放浮点数据。每个 XMM 寄存器保存 32 个字节。低 16 字节可以作为 XMM 寄存器来访问

我们可以发现,一个XMM寄存器,可以满足16个char、8个short、4个int、4个float和2个double同时进行操作,也就实现了SIMD运算。

在浮点运算中,指令被分成了**标量指令(Scalar Operations)**和**SIMD指令**,在指令中分别用 s 和 p 表示。比如 addss %xmm0,%xmm1 表示将保存在 %xmm0 中的单精度浮点数加到 %xmm1 中的标量指令,运算结果如下图所示(左边为低位)





所以标量指令只对低4字节或8字节进行操作,而向量指令会对其他的字节采取并行的操作。 我们下面只对标量指令进行介绍。

#### 2.1 浮点传送

指令	源	目的	描述
vmovss	$M_{32}$	X	传送单精度数
vmovss	X	$M_{32}$	传送单精度数
vmovsd	$M_{64}$	X	传送双精度数
vmovsd	X	$M_{64}$	传送双精度数
vmovaps	X	X	传送对齐的封装好的单精度数
vmovapd	X	X	传送对齐的封装好的双精度数

图 3-46 浮点传送指令。这些操作在内存和寄存器之间以及一对寄存器之间传送植成 XM 当 字 寄存器(例如 %xmm3);  $M_{32}$ : 32 位内存范围;  $M_{41}$ : 64 位内存范围)

其中,引用内存的都是标量指令,而在两个XMM寄存器之间传送数据的是SIMD指令。其中 a 表示aligned,当读写内存时,要求满足16字节对齐(因为XMM是16字节的),否则会报错,而这里直接在两个XMM寄存器之间传输,绝不会出现错误对齐的情况。建议32位内存数据满足4字节对齐,64位数据满足8字节对齐。

#### 例子:

```
float float_mov(float v1, float *src, float *dst){
  float v2 = *src;
  *dst = v1;
  return v2;
}
```

#### 对应的汇编代码为

```
#v1 in %xmm0, src in %rdi, dst in %rsi
float_mov:
  vmovaps %xmm1, %xmm1 #v2是返回值,要使用%xmm0,而当前v1占用了%xmm0,所以先挪一下
  vmovss (%rdi), %xmm0
  vmovss %xmm1, (%rsi)
  ret
```

注意:传入参数,如果是浮点数,就保存在XMM寄存器中,如果是指针或整型,就保存在常规寄存器中。而返回值也是如此。

# 2.2 浮点转换操作

### 2.2.1 浮点数-->整型

指令	源	目的	描述
vcvttss2si	$X/M_{32}$	$R_{32}$	用截断的方法把单精度数转换成整数
vcvttsd2si	$X/M_{64}$	R <sub>32</sub>	用截断的方法把双精度数转换成整数
vcvttss2siq	$X/M_{32}$	$R_{64}$	用截断的方法把单精度数转换成四字整数
vcvttsd2siq	$X/M_{64}$	R <sub>64</sub>	用截断的方法把双精度数转换成四字整数

图 3-47 双操作数浮点转换指令。这些操作将浮点数转换成整数(X: XMM 寄存器(例如%xmm3); R<sub>32</sub>: 32 位通用寄存器(例如%eax); R<sub>54</sub>: 64 位通用寄存器(例如%rax); M<sub>2</sub>: 22 位通用寄存器(例如%rax); M<sub>2</sub>: 22 位通用寄存器(例如%rax); M<sub>3</sub>: 25 位 64 位内存范围)

前面的 cvt 表示转换(convert),后一个 t 表示截断(truncated)。在将浮点数转换成整数时,指令会执行截断,把值向0进行舍入。可以发现这些都是标量指令。

#### 2.2.2 整型-->浮点数

指令	源 1	源 2	目的	描述
vcvtsi2ss	$M_{32}/R_{32}$	X	X	把整数转换成单精度数
vcvtsi2sd	$M_{32}/R_{32}$	X	X	把整数转换成双精度数
vcvtsi2ssq	$M_{64}/R_{64}$	X	X	把四字整数转换成单精度数
vcvtsi2sdq	$M_{64}/R_{64}$	X	X	把四字整数转换成双精度数

图 3-48 三操作数浮点转换指令。这些操作将第一个源的数据类型转换成目的的数据类型。第二个源值 对结果的低位字节没有影响(X: XMM 寄存器(例如 %xmm3);  $M_{32}$  在内存范围)

在整型转换成浮点数时,提供了三操作数指令,这里通常可以忽略第二个操作数,因为它的值只会影响高位字节,通常使用目的寄存器。常见的使用方式为vcvtsi2sdg %rax, %xmm1, %xmm1。

#### 2.2.3 浮点数相互转换

浮点数相互转换的命令比较特殊, 不是提供单一指令进行的。

# Conversion from single to double precision
vunpcklps %xmm0, %xmm0 #replicate first vector element
vcvtps2pd %xmm0, %xmm0 #convert two vector elements to double

# Conversion from double to single precision

vmovddup %xmm0, %xmm0 #replicate first vector element

vcvtpd2psx %xmm0, %xmm0 #convert two vector elements to single

对这个代码还看得不是很懂,过后补充。

# 2.3 函数中的浮点代码

从之前的图我们可以看到

- 函数传入的浮点数,或者函数使用浮点数进行计算时,都需要使用上述寄存器。也可以使用栈来传递额外的浮点参数。
- %xmm0既是函数第一个参数的寄存器,也是函数返回值的寄存器
- 所有寄存器都是"调用者保存寄存器",所以函数要先将这些值保存在内存中,才去调用别的函数。

注意:参数到寄存器的映射取决于参数的顺序和类型。如果是整型或指针,就使用通用寄存器,如果是浮点数,就使用XMM寄存器。

# 2.4 浮点运算操作

我们提供一组执行算数运算你的标量AVX2浮点指令

单精度	双精度	效果	描述
vaddss	vaddsd	$D \leftarrow S_2 + S_1$	浮点数加
vsubss	vsubsd	$D \leftarrow S_2 - S_1$	浮点数减
vmulss	vmulsd	$D \leftarrow S_2 \times S_1$	浮点数乘
vdivss	vdivsd	$D \leftarrow S_2/S_1$	浮点数除
vmaxss	vmaxsd	$D \leftarrow \max(S_2, S_1)$	浮点数最大值
vminss	vminsd	$D \leftarrow \min(S_2, S_1)$	浮点数最小值
sqrtss	sqrtsd	$D \leftarrow \sqrt{S_1}$	學点数平方根 

图 3-49 标量浮点算术运算。这些指令有一个或两个源操作数和一个目的操作数

每条指令可以有一个源操作数或两个源操作数,以及一个目的操作数。其中,第一个源操作数可以是XMM寄存器或内存位置,而第二个操作数和目的操作数只能是XMM寄存器。

注意: 当计算中出现整型、float和double混合时,需要将整型和float都转换成double再计算。

#### 2.5 定义和使用浮点常数

和整数运算操作不同,AVX浮点操作不能用立即数作为常数。编译器会为浮点常数分配和初始化存储空间,然后 代码再从内存中读取这些值。比如以下代码

```
double cel2fahr(double temp){
  return 1.8*temp+32.0;
}
```

其中 1.8 和 32.0 是浮点常数,编译器会将其保存在内存中,而不是作为立即数

```
.LC2:
    .long 3435973837
    .long 1073532108
.LC3:
    .long 0
    .long 1077936128
```

这里分别用标号 .LC2 和 .LC3 表示 1.8 和 3.6 。这里使用两个 .long 声明和十进制表示的值来表示一个 double 常量的。我们可以推算一下这个值:首先这里使用的是小端法,数值的最低有效位保存在了较小的地址中,所以 3435973837 表示低4字节的值,而 1073532108 表示高4字节的值。而表示为十进制时,我们可以直接将其转换成十六进制的值,就能获得正确排列的字节序列(因为小端法只是表示机器怎么存储数据的,而整数值是真实字节对应的数值)。 3435973837 的十六进制数为 0xccccccd ,1073532108 的十六进制数为 0x3ffccccc ,则按顺序排列就能得到浮点数的编码 0x3ffcccccccccccd 。我们知道 double 类型的第一位为符号位,然后接下来的11位为阶码位,最后的52位为尾数位。前3个十六进制数为 0x3ff 转化为二进制数为 001111111111 ,则阶码为 0111111111 ,对应的无符号数为1023,偏移量为  $2^{11-1}-1=1023$ ,则 E=0;而尾数部分的十六进制数为 0xccccccccccccd ,它表示的是二进制分数,则转化为十进制数为

则该段C代码对应的汇编代码为

0.8, 再加上1为1.8, 所以最后的值为1.8。

```
cel2fahr:
  vmulsd .LC2(%rip), %xmm0, %xmm0
  vaddsd .LC3(%rip), %xmm0, %xmm0
  ret
```

### 2.6 浮点代码中的位级操作

单精度	双精度    效果		描述	
vxorps	vorpd	$D \leftarrow S_2 \hat{S}_1$	位级异或(EXCLUSIVE-OR)	
vandps	andpd	$D \leftarrow S_2 \& S_1$	位级与(AND)	

图 3-50 对封装数据的位级操作(这些指令对一个 XMM 寄存器中的所有 128 位进行布尔操作)

### 2.7 浮点比较操作

	指令	基于	描述	
	ucomiss $S_1$ , $S_2$	$S_2 - S_1$	比较单精度值	
•	ucomisd $S_1$ , $S_2$	$S_2 - S_1$	比较双精度值	

其中第二个操作数必须在XMM寄存器中,第二个操作数可以在XMM寄存器,也可以在内存中。类似于CMP指令,会设置三个条件码:零标志为ZF、进位标志位CF和奇偶标志位PF。当进行浮点比较时,如果有任何一个是NaN,则会设置PF,并且比较失败。

条件码的设置条件如下,只要有任何一个操作数为NaN,就会出现无序的情况。

顺序 S <sub>2</sub> : S <sub>1</sub>	CF	ZF	PF
无序的	1	1	1
$S_2 < S_1$	1	0	0
$S_2 = S_1$	0	1	0
$S_2>S_1$	0	0知乎@	深度人(工智障

当出现无序的结果,可以使用指令 jp (jump on parity) 来进行跳转,而其他结果和无符号数的比较相同。