


判定のしくみ

いつ・何を・いくつ発注すべきかを、どう計算しているか。

欠品 / 発注漏れ / 過剰在庫 / 在庫精度（棚卸差異）を、在庫数と出荷実績から自動で判定するシステム

1. 在庫はこう動く

在庫は、出荷のぶんだけ毎日減り、入荷でまた増えます。このノコギリの形のどこに今いるかで、発注すべきかどうかが決まります。



発注点は「リードタイム中に売れる分 + 安全在庫」。発注点を割った日に発注すれば、安全在庫に少し 食い込むだけで入荷が間に合います。

図3 在庫の推移と3本の線。発注点を割った日に発注すれば、リードタイム中に安全在庫を少し食うだけで入荷が間に合います。発注しなければ赤い破線のとおり欠品します。

線	意味	割ったら／超えたら
適正在庫上限	持ちすぎない上限。リードタイム＋安全在庫＋発注サイクル分	超えると 過剰在庫
発注点	リードタイム中に売れる分 + 安全在庫	割ると 発注推奨
安全在庫	納期の遅れや急な注文に備える分	ここを割ると危険水域

有効在庫	= (実棚在庫 があれば実棚 / 無ければ理論在庫) - 引当数	
在庫ポジション	= 有効在庫 + 発注残数	← 発注判定はこの値で行う
平均日次出庫	= 期間出庫数 ÷ 30日	
在庫日数	= 有効在庫 ÷ 平均日次出庫	
欠品予測日	= 今日 + 在庫日数	
安全在庫	= 平均日次出庫 × 安全在庫日数(既定7日)	
発注点	= 平均日次出庫 × リードタイム + 安全在庫	
適正在庫上限	= 平均日次出庫 × (リードタイム + 安全在庫日数 + 発注サイクル14日)	
発注推奨数	= 適正在庫上限まで戻す量を、MOQ と発注ロット単位に切り上げた数	
発注期限日	= 欠品予測日 - リードタイム	

なぜ「有効在庫+発注残」で判定するのか。 手元の在庫だけで見ると、発注済みの商品にも毎日「発注してください」と出続けます。 そうなるとアラート自体が信用されなくなり、本当に危ない行も見逃されます。

商品ごとに変えられる値

項目	効き方
発注リードタイム日数	発注点計算の中核。長いほど早めに発注点に当たる
安全在庫日数	空欄なら既定7日。切らしたくない商品は長くする
最小発注数(MOQ)	発注推奨数の下限
発注ロット単位	ケース入数など。発注推奨数はこの倍数に切り上がる

全商品に共通の値（集計期間30日・既定の安全在庫日数7日・発注サイクル14日・滞留90日）は「判定パラメータ」画面で変えられます。変えると全商品の判定がその場で計算し直されます。

3. アラートは上から順に見る

8つの条件を**重い順**に見て、最初に当たった1つだけを表示します。 だから1つの商品に2つのアラートが同時に付くことはありません。



図4 判定の順序。上ほど緊急度が高く、当たらなければ次の条件に進みます。

4. 優先度の意味

優先度	意味	いつ見るか
A:即日対応	今日中に手を打たないと欠品する	毎朝いちばんに。HOMEの要対応リスト
B:3日以内	3日以内に発注すれば間に合う	毎朝。Aを片付けた後
C:要確認	すぐ欠品はしないが、在庫が傷んでいる	週に1回まとめて