IBM Developer 学习 开发 社区

合作

developerWorks 中国 正在向 IBM Developer 过渡。 我们将为您呈现一个全新的界面和更新的主题领域,并一如既往地提供您希望获得的精彩内容。

学习 > Cloud computing

Perometheus 入广 i 实践

概览

吴莉,殷一鸣,和蔡林

Prometheus 组成及架构

Manager Manag

家追捧的容器集群管理系统。Prometheus -员,其活跃度仅次于 Kubernetes, 现已广泛 念,并实例演示 Prometheus 的安装,配置》

Alertmanager 安装和配置

Prometheus 简介

Prometheus 是一套开源的系统监控报警框架。它启发于 Google 的 borgmon 监控系统,由工作在 2012 年创建,作为社区开源项目进行开发,并于 2015 年正式发布。2016 年,Prometheu Computing Foundation,成为受欢迎度仅次于 Kubernetes 的项目。

作为新一代的监控框架, Prometheus 具有以下特点:

- 强大的多维度数据模型:
 - 1. 时间序列数据通过 metric 名和键值对来区分。
 - 2. 所有的 metrics 都可以设置任意的多维标签。
 - 3. 数据模型更随意,不需要刻意设置为以点分隔的字符串。
 - 4. 可以对数据模型进行聚合, 切割和切片操作。
 - 5. 支持双精度浮点类型,标签可以设为全 unicode。

- 灵活而强大的查询语句(PromQL):在同一个查询语句,可以对多个 metrics 进行乘法、
- 易于管理: Prometheus server 是一个单独的二进制文件,可直接在本地工作,不依赖于允
- 高效: 平均每个采样点仅占 3.5 bytes, 且一个 Prometheus server 可以处理数百万的 meti
- 使用 pull 模式采集时间序列数据,这样不仅有利于本机测试而且可以避免有问题的服务器扌
- 可以采用 push gateway 的方式把时间序列数据推送至 Prometheus server 端。
- 可以通过服务发现或者静态配置去获取监控的 targets。
- 有多种可视化图形界面。
- 易干伸缩。

需要指出的是,由于数据采集可能会有丢失,所以 Prometheus 不适用对采集数据要 100% 准列数据,Prometheus 具有很大的查询优势 此外,Prometheus 适用于微服务的体系架构。


Prometheus 组成及契构

Prometheus 生态圈中包含了多个组件, 其中许多组件是可选的:

- Prometheus Server: 用于收集和存储时间序列数据。
- **Client Library**: 客户端库,为需要监控的服务生成相应的 metrics 并暴露给 Prometheus se pull 时,直接返回实时状态的 metrics。
- **Push Gateway**: 主要用于短期的 jobs。由于这类 jobs 存在时间较短,可能在 Prometheus jobs 可以直接向 Prometheus server 端推送它们的 metrics。这种方式主要用于服务层面的 metrices,需要使用 node exporter。
- Exporters: 用于暴露已有的第三方服务的 metrics 给 Prometheus。
- **Alertmanager**: 从 Prometheus server 端接收到 alerts 后,会进行去除重复数据,分组,并警。常见的接收方式有: 电子邮件, pagerduty, OpsGenie, webhook 等。
- 一些其他的工具。

图 1 为 Prometheus 官方文档中的架构图:

图 1. Prometheus 架构图



从上图可以看出,Prometheus 的主要模块包括: Prometheus server, exporters, Pushgateway 界面。

其大概的工作流程是:

- 1. Prometheus server 定期从配置好的 jobs 或者 exporters 中拉 metrics,或者接收来自 Pusl 从其他的 Prometheus server 中拉 metrics。
- 2. Prometheus server 在本地存储收集到的 metrics,并运行已定义好的 alert.rules,记录新邮送警报。
- 3. Alertmanager 根据配置文件,对接收到的警报进行处理,发出告警。
- 4. 在图形界面中,可视化采集数据。

Prometheus 相关概念

下面将对 Prometheus 中的数据模型,metric 类型以及 instance 和 job 等概念进行介绍,以便中可以有一个更好的理解。

数据模型

Prometheus 中存储的数据为时间序列,是由 metric 的名字和一系列的标签(键值对)唯一标识序列。

- metric 名字: 该名字应该具有语义,一般用于表示 metric 的功能,例如: http_requests_t中,metric 名字由 ASCII 字符,数字,下划线,以及冒号组成,且必须满足正则表达式 [a-
- 标签:使同一个时间序列有了不同维度 勺识别。例如 http_requests_total{method="Get"} 求。当 method="post" 时,则为新的一个 metric。标签中的键由 ASCII 字符,数字,以及式 [a-zA-Z_:][a-zA-Z0-9_:]*。
- 样本:实际的时间序列,每个序列包括 -个 float64 的值和一个毫秒级的时间戳。
- 格式: <metric name>{<label name>= :label value>, ...}, 例如:
 http_requests_total{method="POST", ndpoint="/api/tracks"}。

四种 Metric 类型

Prometheus 客户端库主要提供四种主要的 metric 类型:

Counter

• 一种累加的 metric, 典型的应用如: 请求的个数, 结束的任务数, 出现的错误数等等。

例如,查询 http_requests_total{method="get", job="Prometheus", handler="query"} 返回 8, 14。

Gauge

- 一种常规的 metric, 典型的应用如: 温度, 运行的 goroutines 的个数。
- 可以任意加减。

例如: go_goroutines{instance="172.17.0.2", job="Prometheus"}返回值 147, 10 秒后返回:


Histogram

• 可以理解为柱状图,典型的应用如:请求持续时间,响应大小。

• 可以对观察结果采样,分组及统计。

例如,查询 http_request_duration_microseconds_sum{job="Prometheus", handler="query"]

图 2. Histogram metric 返回结果图



□ 点击查看大图

Summary

- 类似于 Histogram, 典型的应用如:请求持续时间,响应大小。
- 提供观测值的 count 和 sum 功能。
- 提供百分位的功能,即可以按百分比划分跟踪结果。

instance 和 jobs

instance: 一个单独 scrape 的目标, 一般对应于一个进程。

jobs: 一组同种类型的 instances(主要用于保证可扩展性和可靠性),例如:

清单 1. job 和 instance 的关系

1 job: api-server

2 instance 1: 1.2.3.4:5670 4 instance 2: 1.2.3.4:5671 5 instance 3: 5.6.7.8:5670 6 instance 4: 5.6.7.8:5671

当 scrape 目标时,Prometheus 会自动给这个 scrape 的时间序列附加一些标签以便更好的分别

下面以实际的 metric 为例,对上述概念进行说明。

图 3. Metrics 示例

Element	
http_requests_total{code="200",handler="graph",instance="172.17.0.2:9090",job="prometed by the content of the c	eus",method="get"}
http_requests_total{code="200",handler="rules",instance="172.17.0.2:9090",job="prometl	us",method="get"}
http_requests_total{code="200",handler="status",instance="172.17.0.2:9090",job="prome	eus",method="get"}

□ 点击查看大图

如上图所示,这三个 metric 的名字都一样,他们仅凭 handler 不同而被标识为不同的 metrics。属于 Counter 类型的 metric,且 metrics 中都含有 instance 和 job 这两个标签。

Node exporter 安装

为了更好的演示 Prometheus 从配置,到监控,到报警的功能,本实例将引入本机 ubuntu sen要用于监控 web 服务,如果需要监控 ubuntu server,则需要在本机上安装 node exporter。 N metrics 给 Prometheus,其中 metrics 包括: cpu 的负载,内存的使用情况,网络等。

安装 node export 首先需要从 github 中下载最新的 node exporter 包,放在指定的目录并解压! /home/lilly/prom/exporters/ 中。

清单 2. 安装 Node exporter

- 1 cd /home/lilly/prom/exporters/
- wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v0.14.0/nod
- 3 tar -xvzf node_exporter-0.14.0.linux-amd64.tar.gz

为了更好的启动和停止 node exporter,可以把 node exporter 转换为一个服务。

清单 3. 配置 node exporter 为服务

- 1 vim /etc/init/node_exporter.conf
- 2 #Prometheus Node Exporter Upstart script
- 3 start on startup
- 4 script
- 5 /home/lilly/prom/exporters/node_exporter/node_exporter

6 end script

此时, node exporter 已经是一个服务, 可以直接用 service 命令进行启停和查看。

清单 4. 查看 node exporter 状态

```
root@ubuntu1404-dev:~/alertmanager# service node exporter start
2
   node_exporter start/running, process 11017
3
   root@ubuntu1404-dev:~/alertmanager# service node_exporter status
   node_exporter start/running, process 11017
4
5
   此时, node exporter 已经监听在 9100 端口。
   root@ubuntu1404-dev:~/prom# netstat -anp | grep 9100
6
                     0 :::9100
   tcp6
              0
                                                                        LISTEN
                                                :::*
```

当 node exporter 启动时,可以通过 curl http://localhost:9100/metrics 或者在浏览器中查看 u分 metrics 信息如下:

清单 5. 验证 node exporter

```
root@ubuntu1404-dev:~/prom# curl http://localhost:9100/metrics
 2
 3
     # HELP node_cpu Seconds the cpus spent in each mode.
 4
     # TYPE node cpu counter
 5
     node cpu{cpu="cpu0",mode="guest"} 0
     node_cpu{cpu="cpu0",mode="idle"} 30.02
node_cpu{cpu="cpu0",mode="iowait"} 0.5
node_cpu{cpu="cpu0",mode="iowait"} 0
node_cpu{cpu="cpu0",mode="irq"} 0
node_cpu{cpu="cpu0",mode="nice"} 0
node_cpu{cpu="cpu0",mode="softirq"} 0.34
 6
 7
 8
 9
10
11
     node_cpu{cpu="cpu0",mode="steal"} 0
     node_cpu{cpu="cpu0",mode="system"} 5.38
12
     node cpu{cpu="cpu0",mode="user"} 11.34
13
14
     # HELP node_disk_bytes_read The total number of bytes read successfully.
     # TYPE node disk bytes read counter
15
     node_disk_bytes_read{device="sda"} 5.50009856e+08
16
     node_disk_bytes_read{device="sr0"} 67584
17
18
     # HELP node_disk_bytes_written The total number of bytes written successfully
19
     # TYPE node disk bytes written counter
20
     node_disk_bytes_written{device="sda"} 2.0160512e+07
     node_disk_bytes_written{device="sr0"} 0
21
     # HELP node disk io now The number of I/Os currently in progress.
22
     # TYPE node_disk_io_now gauge
23
24
     node_disk_io_now{device="sda"} 0
25
     node_disk_io_now{device="sr0"} 0
26
     # HELP node_disk_io_time_ms Total Milliseconds spent doing I/Os.
27
     # TYPE node_disk_io_time_ms counter
28
     node_disk_io_time_ms{device="sda"} 3484
29
     node_disk_io_time_ms{device="sr0"} 12
30
     # HELP node_memory_MemAvailable Memory information field MemAvailable.
31
     # TYPE node_memory_MemAvailable gauge
32
33
     node memory MemAvailable 1.373270016e+09
34
     # HELP node_memory_MemFree Memory information field MemFree.
     # TYPE node_memory_MemFree gauge
35
     node_memory_MemFree 9.2403712e+08
36
37
     # HELP node_memory_MemTotal Memory information field MemTotal.
     # TYPE node_memory_MemTotal gauge
```

```
node_memory_MemTotal 2.098388992e+09
.....

# HELP node_network_receive_drop Network device statistic receive_drop.

# TYPE node_network_receive_drop gauge
node_network_receive_drop{device="docker0"} 0
node_network_receive_drop{device="eth0"} 0
node_network_receive_drop{device="eth1"} 0
node_network_receive_drop{device="eth1"} 0
node_network_receive_drop{device="lo"} 0
```

Prometheus 安装和配置

Prometheus 可以采用多种方式安装,本文 直接用官网的 docker image(prom/prometheus) 置相应的静态监控 targets,jobs 和 alert.ru les 文件。

启动 Prometheus 容器, 并把服务绑定在本机的 9090 端口。命令如下:

清单 6. 安装 Prometheus

其中 Prometheus 的配置文件 prometheus.yml 内容为:

清单 7. Prometheus.yml 配置文件

```
1
    global:
                           # 全局设置,可以被覆盖
2
                         15s # 默认值为 15s, 用于设置每次数据收集的间隔
      scrape_interval:
3
                       # 所有时间序列和警告与外部通信时用的外部标签
4
      external labels:
5
        monitor: 'codelab-monitor'
6
7
    rule files: # 警告规则设置文件
      - '/etc/prometheus/alert.rules'
8
9
10
    # 用于配置 scrape 的 endpoint 配置需要 scrape 的 targets 以及相应的参数
11
    scrape configs:
      # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scrap
12
13
      - job_name: 'prometheus' # 一定要全局唯一, 采集 Prometheus 自身的 metrics
14
15
        # 覆盖全局的 scrape_interval
        scrape interval: 5s
16
17
18
        static configs: # 静态目标的配置
19
          - targets: ['172.17.0.2:9090']
20
      - job_name: 'node' # 一定要全局唯一, 采集本机的 metrics, 需要在本机安装 node_expc
21
22
23
        scrape_interval: 10s
```

```
24
25 static_configs:
26 - targets: ['10.0.2.15:9100'] # 本机 node_exporter 的 endpoint
```

alert 规则文件的内容如下:

清单 8. alert.rules 配置文件

```
# Alert for any instance that is unreachable for >5 minutes.
                        # alert 名字
2
   ALERT InstanceDown
3
     IF up == 0
                          # 判断条件
4
     FOR 5m
                        # 条件保持 5m 才会发出 alert
     LABELS { severity = "critical" } # 设置 alert 的标签
5
                               # alert 的其他标签, 但不用于标识 alert
6
     ANNOTATIONS ₹
       summary = "Instance {{ $labels.instance }} down"
7
8
       description = "{{ $labels.instance }} of job {{ $labels.job }} has been do
     3
```


当 Prometheus server 起来时,可以在 Prc netheus 容器的日志中看到:

清单 9. Prometheus 日志

```
time="2017-09-05T08:18:02Z" level=info msg="Starting prometheus (version=1.7.
    time="2017-09-05T08:18:02Z" level=info msg="Build context (go=go1.8.3, user=r
3
    11:44:05) " source="main.go:89"
4
    time="2017-09-05T08:18:02Z" level=info msg="Host details (Linux 3.19.0-75-gen
6
    10 10:51:40 UTC 2016 x86_64 71984d75e6a1 (none))" source="main.go:90"
    time="2017-09-05T08:18:02Z" level=info msg="Loading configuration file /etc/p
7
    source="main.go:252"
8
9
    time="2017-09-05T08:18:03Z" level=info msg="Loading series map and head chunk
    time="2017-09-05T08:18:03Z" level=info msg="0 series loaded." source="storage
10
    time="2017-09-05T08:18:03Z" level=info msg="Starting target manager..." sourc
11
    time="2017-09-05T08:18:03Z" level=info msg="Listening on :9090" source="web.g
```

在浏览器中访问 Prometheus 的主页 http://localhost:9091, 可以看到 Prometheus 的信息如下

图 4. Prometheus 状态信息



Runtime Information

Uptime	2017-09-05 08:18:02.97
Working Directory	/prometheus

Build Information

Version	1.7.1
Revision	3afb3fffa3a29c3de865e1172fb740442e9d013
Branch	master
BuildUser	root@0aa1b7fc430d
BuildDate	20170612-11:44:05
GoVersion	go1.8.3


Alertmanagers

Endpoint	
http://10.0.2.15:9093/api/v1/alerts	

□ 点击查看大图

为了保证 Prometheus 确实从 node exporter 中收集数据,可以在 Graph 页面中搜索 metric 名 Execute,可以在 console 中看到 metric 如下。

图 5. Prometheus 中 metric 查询结果 console 输出示例




Add Graph

(□ 点击查看大图

其中第一条为来自 node exporter 的 metric, 此时 ubuntu server 上 goroutines 的个数为 13。 史数据。如下图所示:

图 6. Prometheus 中 metric 查询结果 Graph 输出示例



Alertmanager 安装和配置

当接收到 Prometheus 端发送过来的 alerts 时,Alertmanager 会对 alerts 进行去重复,分组,slack,电子邮件,pagerduty,hitchat,webhook。

在 Alertmanager 的配置文件中,需要进行如下配置:

清单 10. Alermanager 中 config.yml 文件

```
1
     root@ubuntu1404-dev:~/alertmanager# cat config.yml
 2
     global:
 3
         resolve_timeout: 5m
 4
     route:
 5
         receiver: 'default-receiver'
 6
         group_wait: 30s
 7
         group_interval: 1m
 8
         repeat_interval: 1m
 9
         group_by: ['alertname']
10
```

```
11
         routes:
12
         - match:
13
             severity: critical
14
           receiver: my-slack
15
16
     receivers:
     - name: 'my-slack'
17
       slack_configs:
18
19
       - send resolved: true
20
         api url: https://hooks.slack.com/services/***
21
         channel: '#alertmanager-critical'
22
         text: "{{ .CommonAnnotations.description }}"
23
24
     - name: 'default-receiver'
25
       slack_configs:
26
27
       - send resolved: true
         api_url: https://hooks.slack.com/services/***
28
         channel: '#alertmanager-default'
29
         text: "{{ .CommonAnnotations.description }}"
30
```


创建好 config.yml 文件后,可以直接用 do ker 启动一个 Alertmanager 的容器,如下:

清单 11. 安装 Alertmanager

```
docker run -d -p 9093:9093
2
                     -v /home/lilly/alertmanager/config.yml:/etc/alertmanager/conf
3
                     --name alertmanager \
4
                     prom/alertmanager
5
6
   docker ps | grep alert
7
                                             "/bin/alertmanager -c" 25 hours ago
    d1b7a753a688
                        prom/alertmanager
   0.0.0.0:9093->9093/tcp
                             alertmanager
```

当 Alertmanager 服务起来时,可以通过浏览器访 Alertmanager 的主页 http://localhost:9093.

图 7. Alertmanager 状态信息



Status

Uptime:

2017-09-05T08:14:32.942165115Z

Mesh Status

Name: 02:42:ac:11:00:03

Nick Name: d1b7a753a688

Peers: • Name: 02:42:ac:11:00:03

Nick Name: d1b7a753a688 UID: 5196379919171524000

Version Information

Branch: HEAD

BuildDate: 20170720-14:14:06

BuildUser: root@439065dc2905

GoVersion: go1.8.3

Revision: 74e7e48d24bddd2e2a80c7840af9l

Version: 0.8.0


Config

global:

□ 点击查看大图

在 alerts 的页面中,我们可以看到从 Prometheus sever 端发过来的 alerts,此外,还可以做 a

图 8. Alertmanager 报警页面



Prometheus 实例演示


下面将通过一个具体的实例来演示 Promet eus 的使用。在 alert.ruels 中定义了 alert 触发的 node exporter 服务。

清单 12. 停止 node exporter 服务

- 1 root@ubuntu1404-dev:~/prom# service node_exporter stop
- 2 node_exporter stop/waiting
- 3 root@ubuntu1404-dev:~/prom# service node_exporter status
- 4 node_exporter stop/waiting


此时,Prometheus 中查询 metric up,可以看到此时 up{instance="10.0.2.15",job="node"} 的值

图 9. Metric up 的返回值(停)



此时,Alerts 页面中显示 InstanceDown, 大态为 PENDING。因为 alert 规则中定义需要保持! 没有发送至 Alertmanager。


图 10. Alert Pending 界面



□ 点击查看大图

5 分钟后,状态由 PENDING 变为 FIRING,于此同时,在 Alertmanager 中可以看到有一个 ale

图 11. Alert Firing 界面




Alerts



□ 点击查看大图

图 12. Alertmanager 警报界面



□ 点击查看大图

在 Alertmanager 的配置文件中定义,党 severity 为 critical 的时候,往 Alertmanager-critical 钟重复发送。如下图所示。

图 13. Slack 告警界面



AlertManager APP 4:36 PM

[FIRING:1] InstanceDown (10.0.2.15:9100 node codelab-monitor critical)

10.0.2.15:9100 of job node has been down for more than 5 minutes.

[FIRING:1] InstanceDown (10.0.2.15:9100 node codelab-monitor critical)

10.0.2.15:9100 of job node has been down for more than 5 minutes.


□ 点击查看大图

由上可知,当目标失败时,不仅可以在 Prometheus 的主页上实时的查看目标和 alerts 的状态, 警告,以便运维人员尽快解决问题。

当问题解决后,Prometheus 不仅会实时更 新 metrics 的状态,Alertmanager 也会在 slack 通知解决后的,Prometheus 的操作。

手动启动 node exporter。首先 metric 在 Craph 中恢复至正常值 1。


图 14. Metric up 的返回值(启)



□ 点击查看大图

targets 中现实 node 这个 job 是 up 的状态。

图 15. Targets 界面



Alerts 为绿色,显示有 0 个激活态的警告。


图 16. Alers resolved 界面



□ 点击查看大图

而在 Alertmanager 刚刚的 alert 也被清空,显示 No alerts found。

图 17. Alertmanager resolved 界面



在 slack 端,在多次红色 FRING 报警后, t 收到了绿色了 RESOLVED 消息。

图 18. Slack resolved 界面



AlertManager APP 4:36 PM

[FIRING:1] InstanceDown (10.0.2.15:9100 node codelab-moni 10.0.2.15:9100 of job node has been down for more than 5 min

[FIRING:1] InstanceDown (10.0.2.15:9100 node codelab-moni 10.0.2.15:9100 of job node has been down for more than 5 min

[FIRING:1] InstanceDown (10.0.2.15:9100 node codelab-moni 10.0.2.15:9100 of job node has been down for more than 5 min

4:42 ☆

[FIRING:1] InstanceDown (10.0.2.15:9100 node codelab-moni 10.0.2.15:9100 of job node has been down for more than 5 min

[FIRING:1] InstanceDown (10.0.2.15:9100 node codelab-moni 10.0.2.15:9100 of job node has been down for more than 5 min

[RESOLVED] InstanceDown (10.0.2.15:9100 node codelab-mo 10.0.2.15:9100 of job node has been down for more than 5 min