大智会议顾问 — 安装与 VB-Cable 配置手册

适用对象：拿到安装包 `Dazhi-Meeting-Setup-0.1.0.exe` 的现场操作员
目标：装好虚拟声卡 → 配好腾讯会议 AI 账号 → 打开大智程序即可听会控场

0. 你需要准备什么

项目	说明
电脑	Windows 10/11，建议一台专机给「AI 专家账号」
安装包	`Dazhi-Meeting-Setup-0.1.0.exe`
虚拟声卡	VB-Audio Virtual Cable（免费）
推荐	再装一对 **VB-Cable A + B**（或第二套 Cable），正式开会更稳
腾讯会议	**两个账号**：主持人（真人）+ AI 专家（只用虚拟设备）
网络	需能访问火山语音 / 方舟（安装包若已含密钥则无需再配）

1. 原理（先看 30 秒）

不用外接线。会议声进大智、大智声回会议，全靠系统里的虚拟声卡：

```
【主持人账号】真麦 + 真音箱（正常人开会）

【AI 专家账号】只用虚拟设备
 扬声器 → CABLE-A Input   ──►  CABLE-A Output → 大智「采集」
 麦克风 ← CABLE-B Output  ◄──  CABLE-B Input  ← 大智「播放」
```

一句话：

- **AI 扬声器**接到「虚拟扬声器」→ 大智能听见会场
- **AI 麦克风**接到「虚拟麦克风」→ 会场能听见大智

2. 安装 VB-Cable

2.1 下载与安装

1. 打开 https://vb-audio.com/Cable/
2. 下载 **VB-Cable**，解压后**右键管理员身份**运行安装程序
3. （强烈推荐）再安装 **VB-Cable A1 / B1**（同页或 VB-Audio 的 Hi-Fi Cable / Additional Cables 套件），得到两对设备
4. 安装完成后**重启电脑**

2.2 在 Windows 里确认设备

打开：**设置 → 系统 → 声音**

应能看到类似名称（中英文因系统而异）：

角色	常见名称
虚拟扬声器（播放目标）	`CABLE Input / CABLE-A Input / CABLE-B Input`
虚拟麦克风（录音来源）	`CABLE Output / CABLE-A Output / CABLE-B Output`

建议：

- 系统默认扬声器 / 麦克风仍用**本机真设备**（别改成 Cable，避免整机没声）
- Cable 只给腾讯会议 AI 账号 + 大智程序用

2.3 单 Cable 与双 Cable

方案	适用	说明
双 Cable（推荐）	正式开会	A 专管「会场→大智」，B 专管「大智→会场」，互相少干扰
单 Cable	仅调试	同一环路既进又出，易回灌、易啸叫；能测通即可

下文按**双 Cable**写；若只有一对，把 A/B 都改成同一套 `CABLE Input` / `CABLE Output`，并正式开会前务必关「本机同时听」。

3. 配置腾讯会议（AI 专家账号）

用 **AI 专家账号**登录腾讯会议（可与主持人同机双开，或另一台电脑）。

3.1 进会后打开音频设置

会议中点麦克风旁 ∨ → **音频设置**（或设置 → 音频）。

3.2 按双 Cable 填写（推荐）

腾讯会议（AI 账号）	选成
扬声器	`CABLE-A Input`（虚拟扬声器）
麦克风	`CABLE-B Output`（虚拟麦克风）

含义：

- 扬声器 = A：会场其他人的声音灌进 A，大智从 A 的 Output 采集
- 麦克风 = B：大智播放进 B 的 Input，会议从 B 的 Output 当作「AI 在说话」

3.3 单 Cable 时的填法

腾讯会议（AI 账号）	选成
扬声器	`CABLE Input`
麦克风	`CABLE Output`

3.4 必做检查

1. AI 账号**取消静音**（否则会场听不到大智）
2. 主持人账号：扬声器 / 麦克风都用**真耳机、真麦**，不要选 Cable
3. 主持人用耳机听，避免本机音箱把大智声再灌回麦

4. 安装大智程序

1. 双击 `Dazhi-Meeting-Setup-0.1.0.exe`
2. 可选安装目录，完成安装
3. 桌面快捷方式：**大智会议顾问**
4. 首次启动若杀毒拦截，选「仍要运行 / 允许」

安装包内已含知识库与（内部分发版）接口配置；一般**无需再配 Key**。

5. 第一次打开大智：设备绑定

启动后按界面核对：

5.1 勾选三项门禁

- ☐ 主持人：物理麦 + 物理音箱
- ☐ AI 扬声器 = 虚拟音频输出（如 **CABLE-A Input**）
- ☐ AI 麦克风 = 虚拟麦克风（如 **CABLE-B Output**）

三项都勾上，「启动听会」才会可用。

5.2 绑定 EXE 两侧设备（只选带「虚拟」的）

保持「列表只显示虚拟设备」勾选。

程序里的选项	双 Cable 推荐	单 Cable
① **EXE 采集**（会议声进来）	`CABLE-A Output`	`CABLE Output`
② **EXE 播放**（AI 声进会）	`CABLE-B Input`	`CABLE Input`

注意：采集选 **Output**，播放选 **Input**，不要反了。

5.3 本机监听

- **调试**：可勾选「本机同时听」，方便自己听见大智在说什么
- **正式开会**：建议**关掉**，减少回灌误识别

6. 自检（装完必做，约 2 分钟）

按顺序做，不要跳步。

步骤 A — 测虚拟麦（先不要开听会）

1. 腾讯会议 AI 账号已进会、已设好扬声器/麦克风、已开麦
2. 大智里点 **「测虚拟麦（测试音）」**
3. 用**主持人账号耳机**听：应听到哔声

听不到 → AI 麦克风未指到 Cable Output，或 AI 仍静音。

步骤 B — 一键自检环路（仍停听会）

1. 勾选「本机同时听」
2. 点 **「一键自检环路」**
3. 本机应有哔声，**输入电平**有跳动

电平不跳 → EXE 采集设备选错，或 Cable 驱动异常。

步骤 C — 启动听会

1. 点 **「启动听会 + 大智顾问」**
2. 主持人 / 测试账号说话，看「会场声」灯与输入电平是否跳动
3. 转写区出现会场文字

电平不跳、无转写 → AI 账号**扬声器**不是 Cable Input（会议声没灌进虚拟环路）。

步骤 D — 口令冒烟

说（需 AI 账号麦开着，主持人耳机听）：

1. 大智，会议开始 → 有开场白
2. 大智，全园美语是什么 → 有回答
3. 谢谢大智 → 之后无名提问不应再插话
4. 大智，会议结束 → 收尾后听会停止

7. 日常开会流程（配置好后）

1. 主持人进会（真麦真箱）
2. AI 账号进同一会（虚拟扬声器 + 虚拟麦，开麦）
3. 打开「大智会议顾问」，确认设备绑定仍正确
4. 点 **启动听会 + 大智顾问**
5. 主持人说： 大智，会议开始
6. 需要时： 大智，……问题 ； 静默： 谢谢大智 ； 结束： 大智，会议结束

常用口令：

说	效果
大智，会议开始	开场白，进入静默旁听
大智，……	唤醒并回答
谢谢大智	回静默，不插话
大智，听我说	打断当前播报
大智，请继续	续说或按刚说内容重答
大智，总结一下	阶段总结
大智，会议结束	会末纪要并停止听会

8. 故障排查速查表

现象	优先检查
测虚拟麦无哔声	AI 麦是否 = Cable Output；AI 是否取消静音
自检电平不跳	EXE「采集」是否 = 对应 Cable **Output**
听会后无转写	AI 扬声器是否 = Cable **Input**；会议音量是否太小
会场听不到大智	AI 开麦；EXE「播放」= Cable **Input**；主持人用耳机听
大智自问自答 / 乱答	关「本机同时听」；改双 Cable；避免本机音箱外放
程序打不开 / 无知识库	用完整安装包安装；勿只拷贝单个 exe
杀毒拦截	加入白名单后重装

听会过程中不要点「测虚拟麦 / 自检」，会干扰环路。

9. 配置完成检查清单

- [ ] VB-Cable（建议 A/B）已安装并重启
- [ ] Windows 声音里能看到 CABLE Input / Output
- [ ] 主持人账号：真麦 + 真音箱
- [ ] AI 账号：扬声器 = Cable-A Input，麦克风 = Cable-B Output，已开麦
- [ ] 大智：采集 = Cable-A Output，播放 = Cable-B Input
- [ ] 三项门禁已勾选
- [ ] 测虚拟麦：主持人耳机能听到哔声
- [ ] 启动听会后：有电平、有转写
- [ ] `大智，会议开始` 能听到开场白

全部勾完即可作为标准现场机使用。