ÜNİTE

2

Seçimle tek rengi öne çıkarma

- Amaç ve Hazırlık
- Önce Kavramlar
- Adım Adım Uygulama
- Katman Düzeni ve Teslim
- Bağımsız Görev, Sık Hatalar ve Değerlendirme


kampuscepte.com.tr

2.1 Amaç ve Hazırlık


Bu uygulamanın amacı

Elmayı renkli koruyup çevresini siyah beyaza dönüştürmek.

Seviye	Süre	Kaynak dosya
Başlangıç	2 × 45 dakika	meyveler.jpg



Başlangıç: meyveler.jpg



Hedef görünüm (temsili)

Öğrenme çıktıları

1. Seçime ekleme ve seçimden çıkarma yapar.
2. Seçimi ters çevirip ayar katmanına aktarır.
3. Maskeyi düzelterek renk taşmasını giderir.

Belge ve araç ayarları

- → Kaynak: 1536 × 1024 px
- → Seçim kenarı: 0,5–1 px geçiş
- → Maske: elma siyah, çevre beyaz
- → Siyah beyaz ayarı: varsayılan başlangıç

Araçlar: `Quick Selection (W)` `Lasso (L)` `Select Inverse` `Black & White` `Brush (B)`

2.2 Önce Kavramlar

Seçim (selection)

Bir işlemin yalnızca belirli bir bölgeye uygulanmasını sağlayan alandır. Seçim sınırı kesik çizgilerle ("karınca yürüyüşü") gösterilir.

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

Araç / komut	Kısayol	İşlevi
Hızlı Seçim (Quick Selection)	W	Fırçayla boyar gibi benzer renk ve kenarları seçer
Kement (Lasso)	L	Elle serbest seçim; ekle / çıkar modları
Seçime ekleme	Shift	Eksik bölgeyi seçime katar
Seçimden çıkarma	Alt	Taşan bölgeyi seçimden atar
Ters seçim (Select › Inverse)	Ctrl+Shift+I	Seçili olmayan alanı seçer
Seçimi kaldır	Ctrl+D	Seçimi bırakır

Ayar katmanı (adjustment layer)

Fotoğraf piksellerini değiştirmeden ton/renk ayarı uygulayan, istenince kapatılıp değerleri değiştirilebilen katmandır. Etkin bir seçim varken oluşturulursa seçim otomatik olarak maskeye dönüşür.

Maske kuralı

Maskede renk	Sonuç
Beyaz	Ayar / katman görünür (etki var)
Siyah	Ayar / katman gizlenir (etki yok)
Gri	Kısmi etki (yarı saydam geçiş)

Akılda tut: Beyaz gösterir, siyah gizler. Bu uygulamada maskede elma siyah olduğu için Black & White ayarı elmayı etkilemez; elma renkli kalır, çevre grileşir.

Kenar geçişi (Feather)

Seçim kenarını birkaç piksel boyunca yumuşatır. Çok yüksek değer nesne çevresinde geniş bir hale oluşturur; bu uygulamada 0,5–1 px yeterlidir.

2.3 Adım Adım Uygulama


01 Kaynağı hazırlama

`meyveler.jpg` dosyasını açın. `Ctrl+J` ile kopyalayın ve kopyaya Meyveler adını verin. Kaynak katmanı gizleyin. Çalışmayı `02_AdSoyad.psd` olarak kaydedin. Bu uygulamada görüntünün tamamı aynı piksel boyutunda kalacaktır.

02 Elmayı seçme

Hızlı Seçim (Quick Selection, W) aracını seçin. Fırçayı yaklaşık 30–60 px aralığında başlatın. Elmanın içinden kısa darbelerle ilerleyin. Arka planı değil elmanın gövdesini seçin. Sap gibi ince alanlarda fırça çapını küçültün.

Elma ve sap seçimi



03 Seçimi düzeltme

Eksik alanları seçime ekleyin. Taşan alanları Alt tuşuyla çıkarın. Gerekirse Lasso aracının Add/Subtract modlarını kullanın. Yüzde 200 görünümde sapı ve elmanın alt kenarını kontrol edin. Seçimin elma dışında portakal veya gölgeyi kapsamadığından emin olun.


04 Kenar geçişi

Select and Mask penceresinde Smooth için 1–2, Feather için 0,5–1 px başlangıç değerlerini deneyin. Bu değerler zorunlu değildir. Kaynak büyüklüğüne göre kenarı inceleyerek karar verin. Çıktıyı Selection olarak alın. Elmanın etrafında geniş bir hale oluşturmamaya dikkat edin.

05 Seçimi ters çevirme

Seç › Ters (Select › Inverse) komutunu veya `Ctrl+Shift+I` kısayolunu kullanın. Artık elma dışındaki alan seçilidir. Seçim çizgilerinin tuval sınırında da görünmesini bekleyin. Komutu ikinci kez uygulamak ilk seçime geri döndürür.

Seçimin ters çevrilmesi




06 Siyah beyaz ayar katmanı

Katmanlar panelinin altındaki yarım dolu daireden Black & White ayar katmanı oluşturun. Photoshop etkin seçimi maskeye dönüştürür. Varsayılan renk kaydırıcıları başlangıç için yeterlidir. Sonuçta portakal ve armut gri, elma kırmızı görünmelidir.

07 Maskeyi inceleme

Alt ile ayar katmanının maske küçük resmine tıklayın. Maskede elma siyah, çevre beyaz olmalıdır. Siyah alan ayarın etkisini gizler. Tekrar Alt+tıklama ile fotoğrafa dönün. Tüm görüntü griyse maskenin yanlış veya tamamen beyaz olup olmadığını kontrol edin.

Ayar katmanının maskesi



Siyah: etki gizli

Beyaz: ayar görünür

Elma renkli kalır
Çevre grileşir

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

08 Maskeyi fırçayla düzeltme

Maske küçük resmini seçin. B ile yumuşak, küçük bir fırça açın. Elmanın grileşen kısmını siyahla boyayarak rengini geri getirin. Çevrede kalan renkli taşmaları beyazla boyayın. X ile ön ve arka plan renklerini değiştirin. Görüntü küçük resmini boyamayın.

09 Önce ve sonra karşılaştırması

Black & White katmanının gözünü açıp kapatın. Elmanın rengi, dokusu ve biçimi aynı kalmalıdır. Yüzde 100 görünümde sap çevresinde renk halesi arayın. Ayar katmanını Çevre_siyah_beyaz olarak adlandırın.



10 Kayıt ve kanıt

PSD dosyasını kaydedin. `02_renk_vurgusu.jpg` çıktısını alın. Katman panelini ve maskeyi gösteren bir ekran görüntüsü ekleyin. JPEG içinde maskenin düzenlenemeyeceğini, bu nedenle PSD dosyasının teslim için gerekli olduğunu açıklayın.

2.4 Katman Düzeni ve Teslim

Katmanlar (Layers) · üstten alta

- Çevre_siyah_beyaz — maskeli ayar
- Meyveler — fotoğraf kopyası
- Kaynak — gizli özgün fotoğraf

Teslim kontrolü

- → PSD dosyası açılıyor ve katmanlar korunuyor (katmanları birleştirmeyin).
- → Çıktı formatı, piksel boyutu ve görünümü doğru.
- → İstenen ekran görüntüsü veya kısa işlem notu eklendi.
- → Kaynak dosya ayrı tutuldu; dosyalar açık adlarla kaydedildi (02_AdSoyad.psd).

2.5 Bağımsız Görev, Sık Hatalar ve Değerlendirme

15 dakikalık bağımsız görev

Aynı dosyada ikinci bir sürüm üretin. Bu kez yalnızca armut renkli kalsın. İlk sürümün maskesini kaybetmeden ayrı PSD dosyası kullanın.

Erken bitirenler için: Elma ve armudu birlikte renkli bırakan üçüncü bir maske hazırlayın.

Sık yapılan hata	Çözüm
Elma gri oldu	Maskeyi seçin ve Ctrl+I ile ters çevirme gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Fotoğrafa siyah boya geldi	Geri alın. Ayarın maske küçük resmini seçin.
Kenar çevresi renkli	Yüzde 200 görünümde maskeyi beyazla temizleyin.

Değerlendirme ölçütü	Puan
Yalnızca elmanın renkli kalması	0–4
Sap ve kenarlarda temiz seçim	0–4
Düzenlenebilir ayar katmanı	0–4
Maskede doğru siyah beyaz alan	0–4
PSD, çıktı ve katman kanıtı	0–4
Toplam	20

Kontrol sorusu: Black & White maskesindeki siyah alan neyi ifade eder? *(Cevabı ünite sonundaki anahtarda.)*

kampuscepte.com.tr

2.6 Kendini Test Et

A. Test soruları

1. Seçimden bir alanı çıkarmak için Hızlı Seçim aracıyla birlikte hangi tuş kullanılır?

A) Shift B) Ctrl C) Alt
D) Tab E) Enter

2. Ters seçim (Select › Inverse) kısayolu hangisidir?

A) Ctrl+Shift+I B) Ctrl+D C) Ctrl+J
D) Alt+I E) Ctrl+I

3. Etkin bir seçim varken ayar katmanı oluşturulursa ne olur?

A) Katman gizlenir B) Ayar tüm görüntüye uygulanır C) Seçim silinir
D) Seçim maskeye dönüşür E) Görüntü birleşir

4. Black & White ayar katmanının maskesinde elma siyahsa sonuç ne olur?

A) Elma gri, çevre renkli B) Elma renkli, çevre gri C) Her şey gri
D) Her şey renkli E) Elma saydam olur

5. Maske düzeltirken fotoğrafa siyah boya sürüldüyse sebebi nedir?

A) Maske ters B) Feather çok yüksek C) Opacity düşük
D) Fırça sertliği yüksek E) Görüntü küçük resmi seçili

6. Maskeyi ayrı görüntülemek için maske küçük resmine hangi tuşla tıklanır?

A) Shift B) Ctrl C) Alt
D) Tab E) Space

B. Doğru / Yanlış

Doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.

1. Maskede beyaz alan, ayarın etkisini gösterir. D Y

2. JPEG dosyasında maske sonradan düzenlenebilir. D Y

3. Select › Inverse komutunu ikinci kez uygulamak ilk seçime geri döndürür. D Y

4. Feather değerini çok yükseltmek elma çevresinde hale oluşturabilir. D Y

kampuscepte.com.tr · öğrenciler için ücretsiz ders notları

C. Boşluk doldurma

1. Hızlı Seçim aracının kısayolu _____ 'dir.

2. Maskede siyah _____ , beyaz gösterir.

3. Ön ve arka plan renklerini değiştirme kısayolu _____ 'dir.

4. Bu uygulamada çevreyi grileştiren ayar katmanı _____ 'dir.

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Black & White maskesindeki siyah alan neyi ifade eder?

2. Ayar katmanı kullanmanın, fotoğrafı doğrudan siyah beyaza çevirmeye göre üstünlüğü nedir?

kampuscepte.com.tr

2. ünite · Cevap Anahtarı

A. Test

1. C · **2.** A · **3.** D · **4.** B · **5.** E · **6.** C

2. Ctrl+I maskeyi/görüntüyü ters çevirir.

5. Maske küçük resmi seçilmelidir.

6. Shift+tıklama maskeyi devre dışı bırakır.

B. Doğru / Yanlış

1. D · **2.** Y · **3.** D · **4.** D

2. JPEG katman ve maske taşımaz; bu yüzden PSD teslim edilir.

C. Boşluk doldurma

1. W

2. gizler

3. X

4. Black & White (Siyah Beyaz)

D. Klasik ve uygulama soruları

1. Siyah alan ayarın (Black & White) etkisini gizler; alttaki fotoğrafın özgün rengi görünür. Bu yüzden elma renkli kalır.

2. Ayar katmanı tahribatsızdır: fotoğraf pikselleri değişmez, ayar kapatılabilir, değerleri ve maskesi sonradan düzenlenebilir. Doğrudan dönüştürmede renk bilgisi kaybolur.

kampuscepte.com.tr