

WhatsApp Çoklu Hesap Verisinin Alınması

Ambar programı ile ve manuel kopyalama yöntemiyle adım adım kılavuz

Oxygen Forensic ile çözümlemeye hazır yedek oluşturma

Hazırlayan	Yunus Kaya
Program	Ambar v1.0.0 · Android Veri Alma Aracı
Tarih	5 Kasım 2026
Web	yunuskaya.com.tr · github.com/yunuskayax/ambar

İçindekiler

1. Sorun: Çoklu hesapta veriler nerede? 3
2. Ön hazırlık 3
3. Yöntem A: Ambar programı ile 4
4. Yöntem B: Manuel kopyalama 7
5. Oxygen Forensic'e aktarma 10
6. Yöntemlerin karşılaştırması 11
7. Sık karşılaşılan sorunlar 11

1. Sorun: Çoklu hesapta veriler nerede?

WhatsApp, telefonda tek hesap kullanıldığında mesaj veritabanını ve medyayı doğrudan `WhatsApp` klasörünün altına yazar. Oxygen Forensic gibi inceleme programları veritabanını bu konumda (`WhatsApp/Databases/msgstore.db.crypt15`) arar.

Aynı telefonda **ikinci bir WhatsApp hesabı** eklendiğinde ise WhatsApp, ek hesabın verilerini `WhatsApp/accounts/<hesap numarası>/` klasörüne taşır. Hesap numarası genellikle `1001`, `1002` gibi bir sayıdır. Bu durumda ana `WhatsApp` klasöründe `Databases` klasörü bulunmaz ve inceleme programı yedeği **göremez**.

	Tek hesap	Çoklu hesap (ek hesap)
Mesaj veritabanı	`WhatsApp/Databases/`	`WhatsApp/accounts/1001/Databases/`
Yedekler	`WhatsApp/Backups/`	`WhatsApp/accounts/1001/Backups/`
Medya	`WhatsApp/Media/`	`WhatsApp/accounts/1001/Media/`
Oxygen yedeği görür mü?	**Evet**	**Hayır**, klasör yapısı düzeltilmeli

Telefondaki konum: `/sdcard/Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/`

Çözüm: Hesap klasörünün (`accounts/1001`) içindekileri bir üst klasöre, yani `WhatsApp` klasörünün köküne taşıyıp sonucu ZIP olarak sıkıştırmak. Bu kılavuz bunu iki yolla anlatır:

- **Yöntem A, Ambar programı:** Tek tıkla telefondan çeker, klasör yapısını otomatik düzeltir ve her hesap için ayrı ZIP üretir. Önerilen yöntem budur.
- **Yöntem B, manuel kopyalama:** Program kullanılamadığında adb komutu ve Dosya Gezgini ile aynı sonuca elle ulaşılır.

2. Ön hazırlık

Her iki yöntem için de telefonun bilgisayara USB hata ayıklama ile bağlanması gerekir.

1. Telefonda **Ayarlar → Telefon hakkında** bölümüne girin. **Yapım numarası**'na (Xiaomi'de **MIUI / HyperOS sürümü**'ne) art arda 7 kez dokunun. "Artık geliştiricisiniz" mesajı çıkar.
2. **Ayarlar → Ek ayarlar → Geliştirici seçenekleri** bölümünde **USB hata ayıklama**'yı açın.
3. Telefonu USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Bildirimden USB modunu **Dosya aktarımı** yapın.
4. Telefon ekranında çıkan **"USB hata ayıklamaya izin verilsin mi?"** penceresinde **İzin ver**'e basın.


> **DIKKAT**
>
> Telefon ekranı kilitliyse izin penceresi görünmez. İşlem sırasında telefonun kilidini açık tutun.
>
> Kablo gevşekse veya şarj kablosuysa (veri taşımıyorsa) bağlantı işlem ortasında kopabilir. Veri aktarımını destekleyen bir kablo kullanın.

3. Yöntem A: Ambar programı ile

Ambar, telefondaki `com.whatsapp` klasörünü bulur, dosya tarihlerini koruyarak bilgisayara çeker ve her hesap için Oxygen'in açabileceği ayrı bir ZIP dosyası üretir. Çekilen orijinal klasöre **dokunulmaz**; düzenleme yalnızca ZIP'in içinde yapılır.

ADIM 1 Programı açın ve telefonun bağlandığını doğrulayın

Masaüstündeki **Ambar** kısayoluna veya `Ambar.exe` dosyasına çift tıklayın. Sağ üst köşedeki nokta **yeşil** ise telefon hazırdır. Turuncu nokta telefonda izin beklendiğini, kırmızı nokta telefonun bağlı olmadığını gösterir.



Şekil 1. *Ambar ana ekranı. Sağ üstte bağlı telefonun modeli ve Android sürümü görünür.*

> **BILGI**
> **Kayıt klasörü** alanı yedeklerin nereye kaydedileceğini gösterir. Varsayılan olarak programın bulunduğu klasördeki `yedekler` klasörüdür. **Gözat** ile değiştirebilirsiniz.


ADIM 2 "WhatsApp Yedeği" kartına tıklayın

Program telefondaki WhatsApp klasörünü kendisi bulur ve çekmeye başlar. Telefonda birden fazla `com.whatsapp` klasörü varsa hangisinin çekileceğini soran bir pencere açılır. İlerleme çubuğu kopyalanan boyutu ve yüzdeyi gösterir.

İşlem bittiğinde alttaki kayıt alanında şunlar görünür:

- Telefondaki ve bilgisayardaki dosya sayısı (ikisi eşit olmalıdır),
- Bulunan ek hesaplar (örnekte **1001**),

- Oluşturulan ZIP dosyası ve içindeki `msgstore` veritabanları,
- ZIP dosyasının SHA-256 özet değeri.




Şekil 2. *İşlem tamamlandı. Hesap 1001 için ZIP oluşturuldu ve iki msgstore veritabanı ZIP'in WhatsApp/Databases klasörüne yerleştirildi.*

ADIM 3 Yedek klasörünü açın

Program işlem sonunda klasörü açmayı önerir; **Evet** deyin. Klasörde üç öğe bulunur:


Öğe	Açıklama
`sdcard_Android_media_com.whatsapp`	Telefondan çekilen orijinal kopya. **Değiştirilmez.**
`..._hesap_1001.zip`	Oxygen'e verilecek dosya. Her ek hesap için ayrı bir ZIP oluşur.
`SHA256.txt`	ZIP dosyalarının SHA-256 özetleri (bütünlük doğrulaması için).



Şekil 3. *Yedek klasörü: orijinal kopya, hesap 1001 için ZIP ve SHA-256 listesi.*

ADIM 4 ZIP içeriğini kontrol edin (isteğe bağlı)

ZIP dosyasına çift tıklayıp `WhatsApp → Databases` klasörüne girin. `msgstore.db.crypt15` dosyası burada görünüyorsa ZIP Oxygen için hazırdır.



Şekil 4. *ZIP içinde WhatsApp/Databases klasörü: mesaj veritabanları doğru konumda.*

İPUCU

Daha önce çekilmiş bir klasörünüz varsa telefonu bağlamadan da ZIP üretebilirsiniz: **Oxygen ZIP Üret** kartına tıklayıp yedek klasörünü seçin.

Telefonda birden fazla ek hesap varsa (`1001`, `1002` …) her biri için ayrı ZIP oluşur; hesapların verileri birbirine karışmaz.

4. Yöntem B: Manuel kopyalama


Bu yöntemde aynı sonuca program kullanmadan ulaşılır. Gerekenler: Android Platform-Tools (adb) ve Windows Dosya Gezgini.

> **ÖNEMLI**
> Manuel yöntemde dosyalar taşınır ve üzerine yazılır. **Telefondan çektiğiniz orijinal klasörü değiştirmeyin**; önce bir kopyasını alın ve işlemleri kopya üzerinde yapın. Orijinal kopya delil bütünlüğü için saklanmalıdır.

ADIM 1 WhatsApp klasörünü telefondan bilgisayara çekin

Komut İstemi'ni veya PowerShell'i açın, yedeğin kaydedileceği klasöre geçin ve aşağıdaki komutu çalıştırın. Komut, telefondaki `com.whatsapp` klasörünü bulunduğunuz klasöre kopyalar; `-a` seçeneği dosya tarihlerini korur.

```
adb pull -a /sdcard/Android/media/com.whatsapp .
```




Şekil 5. *adb pull ile 94 dosya hatasız çekildi (0 skipped). Bulunulan klasörde com.whatsapp oluştu.*

> **BILGI**
> `adb` komutu tanınmazsa komutu `platform-tools` klasörünün içinden çalıştırın ya da tam yolunu yazın: `C:\platform-tools\adb.exe pull -a ...`
> Bu adımdan sonra çekilen `com.whatsapp` klasörünün bir kopyasını alın; sonraki adımları kopya üzerinde uygulayın.

ADIM 2 WhatsApp klasörüne girin ve accounts klasörünü bulun


`com.whatsapp → WhatsApp` klasörünü açın. Çoklu hesap kullanılan telefonda burada bir `accounts` klasörü bulunur, `Databases` klasörü ise **bulunmaz**.



Şekil 6. *WhatsApp klasörü: accounts klasörü var, Databases klasörü yok. Oxygen bu yapıdaki yedeği göremez.*

ADIM 3 Hesap klasörünün içindekilerin tümünü seçip kopyalayın

`accounts → 1001` klasörüne girin. **Ctrl + A** ile içindeki tüm klasörleri seçin, **Ctrl + C** ile kopyalayın. Seçime `.Shared`, `.Thumbs` gibi nokta ile başlayan klasörler de dahil olmalıdır.




Şekil 7. *accounts\1001 klasörünün tüm içeriği seçildi: .Shared, .StickerThumbs, .Thumbs, .trash, Backups, Databases ve Media.*

> **İPUCU**
> Nokta ile başlayan klasörler görünmüyorsa Dosya Gezgini'nde **Görünüm → Göster → Gizli öğeler** seçeneğini açın.

ADIM 4 WhatsApp klasörüne yapıştırın ve dosyaları değiştirin

Bir üst klasöre, yani `WhatsApp` klasörüne dönün (iki kez **Yukarı** okuna basın) ve **Ctrl + V** ile yapıştırın. Windows aynı adlı dosyalar olduğunu bildirirse **"Hedefteki dosyaları değiştir"** seçeneğini seçin. Böylece hesaba ait güncel dosyalar ana klasöre yerleşir.


Yapıştırma bitince `WhatsApp → Databases` klasörünü açıp mesaj veritabanının geldiğini doğrulayın:



Şekil 8. *Yapıştırmadan sonra WhatsApp\Databases klasöründe msgstore veritabanları yer alıyor.*

ADIM 5 WhatsApp klasörünü ZIP olarak sıkıştırın

`com.whatsapp` klasörüne dönün. `WhatsApp` klasörüne sağ tıklayıp **Sıkıştır → ZIP dosyası** (Windows 10'da **Gönder → Sıkıştırılmış (zip) klasör**) seçin. Aynı klasörde `WhatsApp.zip` oluşur.



Şekil 9. *WhatsApp klasörü sıkıştırıldı. Oxygen'e verilecek dosya: WhatsApp.zip.*

> **DIKKAT**
>
> ZIP'in içinde en üstte `WhatsApp` klasörü olmalı, `Databases` klasörü onun altında bulunmalıdır (`WhatsApp/Databases/msgstore.db.crypt15`). ZIP'i açıp bu yapıyı kontrol edin.
>
> Telefonda birden fazla ek hesap varsa (`1001`, `1002` …) adım 2–5'i **her hesap için ayrı bir kopya üzerinde** tekrarlayın. Hesapları aynı klasörde birleştirmeyin; dosyalar birbirinin üzerine yazılır.

ADIM 6 ZIP dosyasının özetini alın (önerilir)

Delil bütünlüğü için ZIP dosyasının SHA-256 özetini kaydedin. PowerShell'de:


```
Get-FileHash .\WhatsApp.zip -Algorithm SHA256
```

5. Oxygen Forensic'e aktarma

Her iki yöntemle elde edilen ZIP dosyası Oxygen Forensic'e **Android dosya sistemi** olarak içe aktarılır. Klasör yapısı düzeltildiği için Oxygen `Databases` ve `Backups` klasörlerindeki yedekleri algılar ve çözümlemeye başlar.

ADIM 1 İçe aktarma türü olarak "Android dosya sistemi tarball/zip/dar" seçin

Oxygen Forensic'te içe aktarma işlemini başlatın. Açılan **"Bir yedekleme veya çıkarma dosyası türü seçin"** penceresinde **Android dosya sistemi tarball/zip/dar/PC3000 Mobil imajı içe aktar** seçeneğine tıklayın.



Şekil 10. *Oxygen Forensic içe aktarma türü seçimi. Doğru seçenek: Android dosya sistemi tarball/zip/dar (kırmızı çerçeve).*

> **DIKKAT**
>
> Benzer adlı **"Dosya sistemi tarball/zip/dar"** (hafıza kartı / MTP) veya **"Android fiziksel imaj"** seçeneklerini seçmeyin. WhatsApp yedeğinin Android uygulama verisi olarak çözümlenmesi için **Android dosya sistemi** seçeneği kullanılmalıdır.

ADIM 2 Hazırladığınız ZIP dosyasını seçin

Dosya seçme penceresinde, telefondaki klasörü değil, **hazırladığınız ZIP dosyasını** gösterin:

- Yöntem A ile: yedek klasöründeki `..._hesap_1001.zip` dosyası,
- Yöntem B ile: `WhatsApp.zip` dosyası.

Birden fazla ek hesap varsa her hesabın ZIP dosyasını ayrı ayrı içe aktarın.

ADIM 3 Çözümlemenin tamamlanmasını bekleyin

Oxygen, ZIP içindeki `WhatsApp/Databases` ve `WhatsApp/Backups` klasörlerindeki yedekleri tanır ve WhatsApp verilerini çözümler.

BILGI

`.crypt14` / `.crypt15` uzantılı yedekler şifrelidir. İçeriğin çözülebilmesi için Oxygen'e ayrıca şifre çözme anahtarı (key dosyası) veya uçtan uca yedek parolası verilmesi gerekebilir. Bu kılavuzdaki işlemler dosyaları yalnızca kopyalar ve düzenler, şifreyi çözmez.

6. Yöntemlerin karşılaştırması

Özellik	Yöntem A: Ambar	Yöntem B: Manuel
Gereken süre	Birkaç tık	Adım adım elle
Telefondan çekme	Otomatik, ilerleme göstergeli	`adb pull` komutu
Ek hesapları bulma	Otomatik	Elle (accounts klasörü)
Orijinal kopya	Hiç değiştirilmez	Kopya alınmazsa değişir
Birden fazla ek hesap	Her hesap için ayrı ZIP	Her hesap için ayrı kopya ve işlem
SHA-256 özeti	Otomatik (`SHA256.txt`)	Elle (`Get-FileHash`)
Oxygen içe aktarma türü	Android dosya sistemi tarball/zip/dar	Android dosya sistemi tarball/zip/dar
Hata riski	Düşük	Eksik seçim veya yanlış klasör riski

7. Sık karşılaşılan sorunlar

Sorun	Çözüm
Programda nokta kırmızı, “Cihaz bağlı değil”	USB hata ayıklamanın açık olduğunu ve kablonun veri taşıdığını kontrol edin; telefonu çıkarıp yeniden takın.
Nokta turuncu, “İzin bekleniyor”	Telefon ekranının kilidini açın ve “USB hata ayıklamaya izin ver” penceresini onaylayın.
`adb` komutu tanınmıyor	Komutu `platform-tools` klasöründe çalıştırın veya tam yolunu yazın.
İşlem ortasında “no devices/emulators found”	Bağlantı kopmuştur. Kabloyu kontrol edip işlemi yeniden başlatın.
ZIP'te `msgstore` yok	Telefonda WhatsApp yerel yedeği alınmamış olabilir. WhatsApp'ta **Ayarlar → Sohbetler → Sohbet yedeği → Yedekle** ile yedek alıp işlemi tekrarlayın.
Oxygen yedeği görmüyor	İçe aktarma türü olarak **Android dosya sistemi tarball/zip/dar** seçildiğini kontrol edin. ZIP'in en üstünde `WhatsApp` klasörü ve altında `Databases` klasörü olmalı; veritabanı `accounts` klasörünün içinde kalmamalıdır.

ÖNEMLI

Bu işlemleri yalnızca sahibi olduğunuz veya incelemeye yasal olarak yetkili olduğunuz cihazlarda uygulayın. Elde edilen yedekler kişisel ve hassas veriler içerir; güvenli bir yerde saklayın.