# 设备证明关键系统参数指南--标准设备

#### 1 准备材料

# 1.1 PCS 自检表

PCS(Product Compatibility Standard),产品兼容性规范文档,PCS 自检表为方便伙伴进行兼容性测评使用。

下载方式:

OpenHarmony 官网,https://www.openharmony.cn/certification/document/pcs下载对应版本号和对应系统类型的 PCS 自检表。

# 1.2 设备证明集成开发指南

下载方式:

登录 OpenHarmony 官网,选择兼容性,申请测评,登录账号之后,进入兼容性平台。 按图示进行下载"设备证明集成开发指南"




图 1-1 "设备证明集成开发指南"下载

# 2 关键系统参数填写

# 2.1 平台

# 2.1.1、企业简称(英文)

登录兼容性平台后,依次进入"用户管理" > "账户管理",查看并确认企业简称(英文)。




图 2-1 账户管理

参数	PCS 自检表对应项	配置系统参数字段
企业简称 (英文)	GetManufacture()	const.product.manufacturer

表 2-1 企业简称

# 2.1.2 产品信息

登录兼容性平台后,依次进入"兼容性测评" > "兼容性测评" > "创建申请",到第二步"产品定义",测评类型选择商用设备。




图 2-2 产品定义

产品定义填写项	PCS 自检表对应项	配置系统参数字段
设备型号	GetProductModel()	const.product.model
品牌英文名	GetBrand()	const.product.brand

表 2-2 产品定义

#### 2.1.3 产品软件信息

登录兼容性平台后,依次进入"兼容性测评" > "兼容性测评" > "创建申请",到第三步"报告上传",测评类型选择商用设备。




图 2-3 产品软件信息

产品软件信息填写项	PCS 自检表对应项	配置系统参数字段	
软件版本号	GetDisplayVersion()	const.product.software.version	
安全补丁标签	GetSecurityPatchTag()	const.ohos.version.security_patch	
版本 id	GetVersionId()	无(自动拼接)	
版本 Hash	GetBuildRootHash() const.ohos.buildroothash		
PCID	无	无(在 out 目录下生成 PCID.sc)	

表 2-3 产品软件信息

#### 2.2 设备系统参数配置

修改文件,配置系统参数字段 产品信息配置文件路径: base/startup/init/services/etc/param/ohos.para

产品软件信息配置文件路径:

base/startup/init/services/etc/param/ohos\_const/ohos.para

#### 3 系统参数查询

# 3.1 设备查询

设备查询参数信息: 在 shell 窗口输入命令:

#### begetctl dump api

图 3-1 查询设备系统参数

<b>シロル白</b>	200 台林丰北宁东	可要丢除分类点可	· 5 W.
产品信息	PCS 自检表对应项	配置系统参数字段	dump api 参数
企业简称	GetManufacture()	const.product.manufacturer	Manufacture
(英文)			
设备型号	GetProductModel()	const.product.model	ProductModel
品牌英文	GetBrand()	const.product.brand	Brand
名			
软件版本	GetDisplayVersion()	const.product.software.version	DisplayVersion
号			
安全补丁	GetSecurityPatchTag()	const.ohos.version.security_patch	GetSecurityPatchTag
标签			
版本 id	GetVersionId()	无(自动拼接)	VersionId
版本 Hash	GetBuildRootHash()	const.ohos.buildroothash	BuildRootHash
PCID	无	无(在 out 目录下生成 PCID.sc)	无
SN 号	GetSerial()	无(需要修改 cmdline)	Serial 或 GetSerial
udid	GetDevUdid()	无(自动计算)	GetDevUdid

表 3-1 设备系统参数对照

# 3.2 平台查询

平台查询参数信息:

登录兼容性平台后,依次进入"兼容性测评" > "兼容性测评" ,导出对应的产品信息。



图 3-2 平台查询系统参数

产品信息	导出文件中的字段
企业简称 (英文)	companyShortNameEn
设备型号	deviceModel
品牌英文名	brandName
软件版本号	softwareVersion
安全补丁标签	patchFlag
版本 id	versionId
版本 Hash	versionHash
PCID	无
SN 号	无
udid	无

表 3-2 平台系统参数对照

请认真对比平台和设备的表格中的参数是否一致,不一致请确认正确参数并修改。