操作系统作业 ⑦

姓名: 李昱祁

学号: PB18071496

EX1

8+3 命名规范指文件的完整名称为"文件名"+"扩展名", 其中"文件名"长度为 8 Byte, "扩展名" 长度为 3 Byte, 共可表示 11 个英文字符

FAT32 支持长文件名,即若"文件名"大于 8 Byte,或者"扩展名"大于 3 Byte,文件系统会将其记录在 LFN 项中。每个 LFN 项大小为 32 Byte,其中:

- 26 Byte 用于记录字符(采用 Unicode 编码,共可表示 13 个英文字符,有多余的空间会根据相应规则补充)
- 余下的 Byte 用来:记录该项的内容在完整文件名中的顺序、校验值、文件起始 cluster 号等信息,或被系统保留

EX2

• FAT:

FAT 文件系统中,目录条目为一个 32 字节的结构体,它包含了完整文件名,以及文件的一些属性: **起始簇地址**、权限、创建日期等等……一些信息,具体如下组织:

Bytes	Description wh
0-0	1 st character of the filename (0x00 or 0xe5 means unallocated)
1-10	7+3 characters of filename + extension.
11-11	File attributes (e.g., read only, hidden)
12-12	Reserved.
13-19	Creation and access time information.
20-21	High 2 bytes of the first cluster address (0 for FAT16 and FAT12).
22-25	Written time information.
26-27	Low 2 bytes of first cluster address.
28-31	File size.

• EXT:

EXT 文件系统中,目录条目包含了两部分:文件名,和一个 inode 结构体的地址。 大致结构如下:(其中每一行为一个目录条目)

Directory File			
Filename	inode #		
rock.mp3	1		
game.exe	19		
ubuntu.iso	7		
temp_dir	100		

(inode 号指向一个128 字节的 inode 结构体,它记录了关于此文件的**全部信息**:文件类型、文件大小,链接数,以及 12 个直接块的指针、3 个间接块的指针等)

EX3

两者的主要差异在于:

- 硬链接(hard link)不会创建新的 inode,实际上相当于为同一个文件设置了两个路径
 名,通过这两个路径名都可以索引到同一个 inode
- 符号链接(symbolic link)会创建新的 inode,用于存储目标文件的路径名

EX4

- 一个普通文件(regular file)刚被创建时,其 inode 中 link count 值为 1,表示此时该文件仅通过创建文件时给定的路径名进行链接
- 目录被创建后, link count 初始值为 2, 这是因为:此目录不仅与上级目录链接,还要与自身链接(通过"."目录)

EX5

不同之处在于: data journaling 需要将文件数据写两次(即数据也要写入日志区);而 metadata journaling 只需要一次(只有元数据需要写入日志区)

• data journaling:

- 1. journal write:在日志区写入 TxB和元数据、数据
- 2. journal commit: 在日志区写入 TxE
- 3. checkpoint:写入文件系统,即把要写的数据写到磁盘相应位置上
- 4. free: 释放该 transaction 在日志区中所占的空间

metadata journaling (ordered mode) :

- 1. Data write + journal metadata write:在日志区写入 TxB、元数据,在磁盘上写入数据
- 2. journal commit: 在日志区写入 TxE
- 3. checkpoint metadata: 更新文件系统中相应的元数据
- 4. free: 释放该 transaction 在日志区中所占的空间

EX6

三种方式如下:


- 轮询: 主机与控制器之间重复进行握手协议, 不断地检查状态寄存器的忙位
- 中断:通过中断机制实现 I/O。进行需要进行 I/O 时产生中断,通过陷入向量找到OS 提供的相应 I/O 中断服务程序,由它来完成 I/O 任务
- 直接内存访问:对要执行大量传输的任务,可通过 DMA 控制器来完成。CPU 只需将要写入内存的命令块地址告诉 DAM 控制器,后续工作便交由 DAM 控制器完成,CPU 可转

EX7

I/O 设备有:键盘、鼠标、显示器等

要想提供一个标准和统一的 I/O 接口,需要**封装、抽象、分层**。具体来说:

- 从各种各样 I/O 设备中抽象出一些通用类型,为每个类型提供一组标准接口
- 通过设备驱动程序将差异封装。设置驱动程序层,为内核 I/O 子系统隐藏控制器设备之间 的差异
- 内核中的 I/O 相关部分按软件层来组织(比如上述提到的驱动程序层就为其中一层)



EX8

答:内核的 I/O 子系统可以提供的服务有很多,下面介绍其中几种:

- 调度: 对一组 I/O 请求,要按一定的顺序来执行它们,以提高计算机效率
- 缓冲: I/O 子系统设置缓冲区(Buffer),用于保存在两个设备之间,或者设备和应用程序之间传输的数据。作用有三:

- 1. 处理 数据流的生产者、消费者之间速度不匹配的问题
- 2. 协调传输大小不一数据的设备,在缓冲区对消息进行分段、重组等
- 3. 支持应用程序 I/O 的复制语义
- 缓存:一些可能被访问到的磁盘信息会被放入缓存中。内核收到文件 I/O 请求时,首先访问缓冲区的缓存,以便查看文件区域是否已经在内存区域中可用
- 假脱机:保存设备输出的缓冲区、使某些 I/O 设备(如打印机)同时只能接收一个数据流
- 错误处理: 用于处理 I/O 传输中的故障,如网络超载等。I/O 子系统可以处理相关 I/O 系统调用返回的错误信息
- I/O 保护: I/O 指令只能通过 I/O 相关系统调用发出;用于 I/O 的映射内存受到内存保护,用户对于该部分内存的访问受到控制

等等......