Боевая одежда

Боевая одежда спасателя-пожарного



Боевая одежда пожарного-спасателя предназначена для защиты от высокой температуры, тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасании людей.

Показатель	Значение
Устойчивость к воздействию теплового	
потока, с:	
5 kBT/m^2	240
40 kBT/m^2	5
Устойчивость к воздействию открытого	15
пламени, с:	
Устойчивость к воздействию	300
температуры до 300°C, с:	
Устойчивость к нагретым до 400°C	10
твердым поверхностям, с:	
Поверхностная плотность ткани, г/м:	270

Правила применения БОП:

- 1.БОП необходимо подбирать в соответствии с ростом и обхватом груди фигуры человека.
- 2.При одевании БОП следует убедиться, что подстежка надежно прикреплена к наружному слою куртки, полукомбинезона (или брюк).
- 3.БОП необходимо одевать на шерстяную, полушерстяную или хлопчатобумажную рабочую одежду.
- 4. Куртка должна одеваться поверх полукомбинезона (или брюк).
- 5. Низ брюк (полукомбинезона) дол-

жен быть оправлен поверх сапог.

- 6.Все застежки БОП должны быть застегнуты.
- 7.По окончании работ БОП подвергается внешнему осмотру и ремонту при необходимости).
- 8. БОП с незначительными повреждениями верхнего слоя (общей площадью до 0,8 дм²) ремонтируют в условиях пожарной части с использованием ремонтного комплекта.
- 9.Для удаления загрязнений наружного слоя БОП (куртки и полукомбинезона) рекомендуется подвергать его химчистке в перхлорэтилене или стирке в растворе синтетического моющего средства при температуре +40°С в стиральных машинах барабанного типа, предварительно отстегнув теплоизоляционную подстежку.
- 10. В случае загрязнения теплоизоляционные съемные подстежки куртки и полукомбинезона (или брюк) рекомендуется подвергать химической чистке по ГОСТ 12.4.169.
- 11. Сушку составных частей БОП (куртки, полукомбинезона или брюк, съемных теплоизоляционных подстежек) производят в подвешенном виде в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

При применении БОП запрещается:

- 1. Работа в БОП без теплоизоляционных подстежек.
- 2. Работа в БОП без средств защиты ног, рук и головы.
- 3. Работа в БОП несоответствующего роста и размера.
- 4.Снимать хотя бы одну из частей

- БОП до завершения работ по ликвидации пожара и выхода из опасной зоны.
- 5.Использовать БОП при угрозе воздействия открытого пламени без дополнительных средств защиты (теплоотражательных комплектов или средств локальной защиты).
- 6.Стирать теплоизоляционные подстежки.
- 7. Дальнейшая эксплуатация, если БОП имеет значительные повреждения.
- 8. Подвергать составные части БОП обработке хлорной известью.