# АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛУЖБЫ ХРЗ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧС С НАЛИЧИЕМ ИСТОЧНИКА ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ДАЛЕЕ - ИИИ)

- 1. Надевание средств индивидуальной защиты по месту дислокации службы (костюма тип 3, полнолицевой маски с фильтрующей коробкой Р3, включение индивидуальных дозиметров). В процессе движения костюм надет до пояса, маска в подсумке.
- 2. Контроль мощности гамма-излучения внутри транспортного средства при подъезде к месту ЧС (измерение мощности гамма-излучения в кабине транспортного средства).
- 3. Остановка транспортного средства на безопасном расстоянии от места ЧС (не менее 100 м от транспортной аварии, 30 м от обнаруженного точечного источника).
- 4. Контроль радиационного фона в зоне остановки транспортного средства (выход из транспортного средства одного работника СХР3, экипированного в СИ3, с прибором для измерения мощности гаммаизлучения).
- 5.Обозначение прибывшего транспортного средства ОПЧС.

- 6.Сбор первичной информации о ЧС у представителя объекта (при его наличии).
- 7.Полная экипировка личного состава в средства индивидуальной защиты (надевание полнолицевой маски с фильтрующей коробкой Р3, костюма тип 3)
- 8. Выставление поста дозиметрического контроля (предварительное зонирование территории ЧС). Место выставления поста дозиметрического контроля является границей между «чистой» и «грязной» зонами. Обозначение «грязной» зоны при предварительном зонировании осуществляется только со стороны остановившегося транспортного средства путем выставления сигнальных конусов.
- 9.Ведение радиационной разведки (в том числе поиск пострадавшего)
- 10.Ведение радиообмена с постом дозиметрического контроля (штабом ЛЧС) в необходимом объеме.
- 11. Расчет постом дозиметрического контроля максимального времени пребывания в непосредственной близости от ИИИ (на расстоянии 1 м) до достижения работником накопленной дозы в 50 мЗв (при локализации ИИИ), 500 мЗв (при спасении

пострадавшего). Расчет «времени пребывания» осуществляется с использованием справочной литературы.

- 12.В случае транспортной аварии стабилизация аварийного автомобиля.
- 13. Оценка травмирующих (опасных) факторов, воздействующих на пострадавшего (наличие рядом с пострадавшим или, наличие кровотечения, сдавливание конечностей и т.д.).
- 14.Снижение воздействия травмирующих (опасных) факторов, оказание первой помощи пострадавшему (надевание маски для пострадавшего, наложение жгута, перемещение ИИИ и т.д.).
- 15. Деблокировка и эвакуация пострадавшего через пост дозиметрического контроля, дезактивация пострадавшего (при необходимости).
- 16. Доведение информации о характере ЧС и повреждений представителям учреждения здравоохранения при передаче эвакуированного пострадавшего.

- 17.Завершение разведки места ЧС, поиск, подтверждение и визуальное обозначение ИИИ.
- 18. Корректировка внешней зоны радиационного загрязнения ЧС по границе в 1 мк3в/Ч; обозначение внутренней зоны сигнальными средствами (при необходимости).
- 19. Фиксация параметров каждого ИИИ: определение расстояния, на котором фиксируются фоновые значения мощности гамма-излучения от ИИИ; измерение мощности дозы гамма-излучения проводить непосредственно у поверхности предполагаемого ИИИ или ЯМ (на расстоянии 10 см) и на расстоянии 1 м; измерение плотности потока альфа частиц (действия осуществляются штатной службой XP3);

измерение плотности потока бета-частиц (действия осуществляются штатной службой XP3); определение плотности потока альфа-и бета-частиц производить только непосредственно у поверхности предполагаемого ИИИ или ЯМ (на расстоянии 1-1,5 см); определение целостности ИИИ/взятие мазка с поверхности ИИИ), (действия осуществляются штатной службой XPB).

- 20. Восстановление контроля над ИИИ (действия осуществляются штатной службой XP3): сбор ИИИ в определенном месте внутренней зоны; экранирование ИИИ (при необходимости и наличии возможности); вызов к месту ЧС (через ЦОУ Г(Р)ОЧС) собственника ИИИ либо представителя районной администрации (в случае обнаружении безхозяйного ИИИ) для решения вопросов по дальнейшему хранению охране) и утилизации ИИИ.
- 21. Контроль поверхностного радиоактивного загрязнения средств индивидуальной защиты (при выходе всех задействованных работников ОПЧС через пост дозиметрического контроля).
- 22. Контроль поверхностного радиоактивного загрязнения задействованной техники и специального оборудования (на посту дозиметрического контроля).
- 23. Ведение дозиметрического контроля задействованных работников ОПЧС (снятие и занесение в журнал показаний индивидуальных дозиметров на посту дозиметрического контроля).
- 24. Осуществление дезактивации техники и специального оборудования (в случае выявления загрязнения).

25. Проведение частичной санобработки личного состава (в случае выявлении загрязнения). Полная санитарная обработка осуществляется по месту дислокации службы.

Пределы и уровни доз облучения Пределы и уровни доз облучения Персонал:

Эффективная доза: 20 м3в в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 м3в в год;

#### Население:

Эффективная доза: 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год;

Задача	Уровень дозы облучения	
Действия по спасению	Десятикратное	
людей, в том числе:	значение предела дозы	
Спасательные работы при	профессионального	
непросредственной угрозе	Действия по спасанию	
жизни;	облучения в течение	
Оказание первой помощи	людей, в том числе:	
при угрожающих жизни	отдельного года	
травмах;	спасательные	
Предотвращение(смягчение)	(менее 500 мЗв).	
Последствий условий,	работы при	
которые могли бы угрожать	Превышение	
жизни.	непосредственной	
	допускается только в	

угрозе жизни; оказание первой случае, если польза для помощи при других людей, угрожающих жизни очевидно, превышает риск для аварийного травмах; предотвращение работника и аварийный работник добровольно (смягчение) последствий условий, согласен принимать которые могли бы участие в защитных угрожать жизни. мероприятиях, осознавая и принимая риск, которому подвергается

Меры для предотвращения тяжелых детерминированных эффектов для здоровья или травм, в том числе: эвакуация (защита) населения; мониторинг

окружающей среды населенных пунктов с целью определения, в каких случаях целесообразная эвакуация, укрытие или ограничение в отношении пищевых продуктов; спасание от потенциальных угроз серьезного увечья; безотлагательная помощь при серьезных увечьях; срочная дезактивация людей.

Действия по предотвращению развития катастрофических условий, в том числе: предотвращение или смягчение последствий пожаров и т.д.; содействие в задержании подозреваемых в терроризме.

Десятикратное значение предела дозы профессионального облучения в течение отдельного года (менее 500 м3в).

Предельные уровни мощности дозы для принятия решения на проведение защитных мероприятий при радиационных авариях

Мощность дозы	Мероприятия	
0,2 мк3в/ч и более	Ограничение пребывания	
	населения в зоне	
	радиоактивного загрязнения	
1 мк3в/ч и более	Запрещение употребления	
	местных пищевых продуктов	
	(включая молоко) и воды из	
	открытых водоемов и	
	колодцев до получения	
	результатов лабораторных	
	исследований.	
	Ограничение пребывания	
	населения в зоне	
	радиоактивного загрязнения	
	при обнаружении	
	неконтролируемых ИИИ (в	
	том числе при транспортных	
	авариях).	
50 мк3в/ч и более	Укрытие и / или (только при	
	авариях на ядерных объектах)	
	блокирование щитовидной	
	железы.	
100 мк3в/ч и более	Ограничение пребывания лиц,	
	участвующих в ликвидации	

	радиационной аварии (в том	
	числе транспортной) и ее	
	последствий, на зараженной	
	•территории в зоне	
	радиоактивного загрязнения	
	при обнаружении	
	неконтролируемых	
	ИИИ.	
200 мк3в/ч и более	Рассмотрение вопроса о	
	временном переселении	
	населения.	
500 мк3в/ч и более	Проведение эвакуационных	
	мероприятий	

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхностей рабочих помещений и находящегося в них оборудования, кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других сиз персонала, част/(см<sup>2</sup>\*мин.)

Объект	Загрязнение	Загрязнение
загрязнения	альфа-	бета-частицами,

	частицами, [1]		[1] част/(см <sup>2</sup> *
	$\operatorname{част/(cm}^2 * \operatorname{мин})$		мин)
	Отд. [2]	прочие	
Неповрежденная	2	2	200[3]
кожа,			
специальное			
белье, полотенца,			
внутренняя			
поверхность			
лицевых частей			
СИЗ			
Основная	5	20	2000
спецодежда,			
внутренняя			
поверхность			
дополнительных			
СИЗ, наружная			
поверхность			
спецобуви			
Поверхности	5	20	2000
помещений			
постоянного			
пребывания			
персонала и			
находящегося в			
них оборудования			
		<u> </u>	

оборудования	50	200	10000
Поверхности			
помещений			
периодического			
пребывания			
персонала и			
находящегося в			
них оборудования			
Наружная	50	200	10000
поверхность			
дополнительных			
СИЗ, снимаемых			
в санитарных			
шлюзах			

- [1] Для кожных покровов, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты нормируется общее (снимаемое и не снимаемое) радиоактивное загрязнение. В остальных случаях нормируется только снимаемое загрязнение.
- [2] К отдельным относятся альфа-активные нуклиды, среднегодовая допустимая объемная активность которых в воздухе/рабочих помещений меньше 0,3 Бк/М°
- [3] Для радионуклидов  $90_{Sr}90_Y 40$  част/(см<sup>2</sup> \* мин)

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения поверхности TC

Объект	Допустимые уровни			
загрязнения	радиоактивного загрязнения,			
	$\operatorname{част/(cm}^2 * \operatorname{мин})$			
	Снимаемое Снимаемое			
			загрязнение(нефикс.)	
	Альфа-	Бета-част	Альфа-	Бета-част
	част		част	
	Не	Не	Не	200
	допуск	допуск	допуск	
	Не	Не	Не	200
	допуск	допуск	реглам	
	1,0	100	Не	2000
			реглам	
	1,0	100	He	2000
			реглам	

Экранирующие характеристики распространенных материалов, уменьшающих уровень гамма-излучения


Материал	Толщина слоя		
	половинного ослабления		
	интенсивности(см)		
Сталь	2		
Бетон	6		
Земля	8		
Вода	12		
Дерево	22		

### Критерии отнесения территории к внутренней (охраняемой) зоне

Место обноружения РМ или ИИИ

Открытая территория:	Внутри сдания
	(сооружения):
Зона, вдоль границ	Помещения подвергшиеся
которой фиксируется	воздействию и смежные с
значение > 100 мк3в/ч;	ними (включая этажом
30 м вокруг ИИИ (ЯМ),	выше и ниже);
100 м вокруг крупных	Все здания (сооружения) и
протечек(россыпи) ИИИ	Прилегающая территория
(MR);	(в случае пожара или
300 м пожар, взрыв,	распределения ИИИ (ЯМ)
задымление в присутсвии	по всему зданию иным
(МК) ИИИ	способом).
>400 м при наличии	
взрывного устройства	

#### Виды излучений



АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ - ионизирующее излучение, представляющее собой поток относительно тяжелых частиц (ядер гелия, состоящих из двух протонов и -двух нейтронов), испускаемых при ядерных превращениях. Энергия частиц составляет порядка нескольких мегаэлектрон-вольт (Мэв) и различна для разных радионуклидов. При этом некоторые радионуклиды испускают альфа-частицы нескольких энергий.

Имея малую длину пробега частиц, альфа-излучение характеризуется слабой проникающей способностью, задерживаясь даже листком бумаги. Например, пробег альфа-частиц с энергией 4 МэВ в воздухе составляет 2,5 см, а в биологической ткани лишь 31 мкм. Излучение практически не способно проникнуть через наружный слой кожи, образованный отмершими клетками.

Ионизирующая способность альфа-частиц довольно большая (коэффициент ионизации 20). Поэтому альфа-излучение опасно при попадании радиоактивных веществ, испускающих альфа-частицы, внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через открытые раны и ожоговые поверхности. Степень опасности радиоактивного вещества зависит от энергии испускаемых им частиц.

БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ - поток бета-частиц (электронов и позитронов). Испускаемые частицы имеют непрерывный энергетический спектр, распределяясь по энергии от нуля до определенного максимального значения,

характерного для данного радионуклида. Максимальная энергия бета спектра различных радионуклидов лежит в интервале от нескольких килоэлектронвольт (кэВ) до нескольких мегаэлектронвольт (МэВ).

Проникающая способность бета-частиц значительно больше чем у альфа-частиц, а ионизирующая способность - меньше (коэффициент ионизации равен 1). Пробег бета - частиц в воздухе может достигать нескольких метров, а в биологической ткани-нескольких сантиметров. Например, пробег электронов с энергией 4 МэВ в воздухе составляет 17,8 м, а в биологической ткани - 2,6 см. Однако бета -1 частицы легко задерживаются тонким листом металла. Как и источники альфа - излучения, бета-активные радионуклиды более опасны при попадании внутрь организма.

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ - имеет внутриядерное происхождение и представляет собой довольно жесткое электромагнитное излучение (гамма-кванты), образующееся после радиоактивного распада нуклида при переходе ядра из возбужденного состояния на более низкий энергетический уровень (в нормальное состояние).

Распространяясь со скоростью света, гамма-кванты имеют высокую проникающую способность, значительно большую, чем у альфа- и бетачастиц. Их может задержать лишь толстая свинцовая или бетонная плита.

Чем выше энергия гамма-излучения, тем выше проникающая способность.

Обычно энергия гамма-квантов лежит в диапазоне от нескольких кэВ до нескольких Мэв.

В отличие от гамма-излучения рентгеновское имеет атомное происхождение.

Оно образуется в возбужденных атомах при переходе электронов с удаленных орбит на более близкую к ядру орбиту или возникает при торможении заряженных частиц в веществе.

Диапазон энергий рентгеновского излучения - от сотен эВ до десятков кэВ.

Несмотря на различное происхождение рентгеновского и гамма-излучения, природа их одинакова, и поэтому эти излучения называют фотонными. Под действием фотонного излучения происходит облучение всего организма. Оно является основным поражающим фактором при воздействии на организм ионизирующих излучений от внешних источников (коэффициент ионизации равен 1).

Нейтронное излучение возникает при делении тяжелых ядер и в других ядерных реакциях. Источниками нейтронного излучения на АЭС являются: ядерные реакторы изотопные источники, содержащие естественные или искусственные радионуклиды, смешанные с веществом, испускающим нейтроны под влиянием бомбардировки его альфа-частицами или

гамма-квантами (такие источники применяют для градуировки контрольно-измерительной аппаратуры).

В зависимости от энергии нейтроны подразделяют на следующие типы:

медленные, или тепловые (со средней энергией до 0,025 эВ);

резонансные (с энергией до 0,5 кэВ); промежуточные (с энергией от 0,5 кв до 0,5 МэВ)

быстрые (с энергией от 0,5 до 0 20 МэВ); сверхбыстрые (с энергией свыше 20 МэВ)

При взаимодействии нейтронов с веществом наблюдаются два типа процессов: рассеивание нейтронов и ядерные реакции, в т. ч. вынужденное деление тяжелых ядер.

Именно с последним видом взаимодействий связано возникновение цепной реакции, происходящей в ядерных реакторах (управляемая цепная реакция) и при атомном взрыве (неуправляемая цепная реакция), сопровождающейся выделением огромного количества энергии. Проникающая способность нейтронного излучения сравнима с гамма-излучением.

Тепловые нейтроны эффективно поглощаются материалами, содержащими бор, графит, свинец, литий, гадолиний и некоторые другие вещества.

Быстрые нейтроны эффективно замедляются парафином, водой, бетоном и др.

## Энергия и длина пробега альфа, бета частиц и гамма-квантов

Вид излучения	Энергия МэВ	Длина пробега		
		воздух	биоткань	
альфа-частица	4,5-6	4-5 см	40-50	
		макс 13м	MKM	
бета-частица	До 3,0	средн 2 –	40-50	
		4м	MKM	
гамма-кванты	До 3,0	мощность дозы		
		снижается вдвое		
		при прохождении		
		слоя 200-250 м 20 –		
		25 см		