

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA VICERRECTORIA ACADEMICA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA CARRERA DE INGENIERIA INFORMATICA



PROYECTO FIANAL. Aplicar los conocimientos en Seguridad, Subneteo y Configuración de dispositivos

MODALIDAD ESCOGIDA: PROYECTO

Pablo André Valenciano Blanco 1-1572-0043

Curso: Telemática y Redes [00883]Grupo #7

Profesor: JORGE LUIS MORAGA MORENO CENTRO UNIVERSITARIO DE HEREDIA

PAC: 2023-2 HEREDIA, 2023

INDICE

Contenido

Introducción	
Parte 1: Creación de la topología	2
Parte 2: Subneteo de Direcciones IP utilizando VLSM	3
Parte 3: Configuración de IP´s en los dispositivos	
Parte 4: Configuración Básica del Enrutador en TEC-DIR y ADMIN	7
Parte 5: Configuración de Enrutamiento Estático	
Parte 6: Prueba de Red	10
Parte 7: Envío del trabajo finalizado	11
Conclusión	12
Tabla de Figuras	
Figura 1. Creación de la Topología y encendido de la misma	2
Tabla de Tablas	
Tabla 1. Requerimientos dados para el Subneteo	3
Tabla 2. Subneteo de dirección IP	
Tabla 3. Configuración de Ips Estáticos	6
Tabla 4. Configuración básica de ambos routers	8

Introducción

El siguiente documento presenta el último entregable y proyecto realizado para el curso de Telemática y redes de la UNED. El cual evaluará lo aprendido del curso y pondrá a prueba al estudiante a realizar los pasos adecuados para diseñar una correcta conexión entre sus dispositivos.

El proyecto consiste en diseñar una topología que consiste de dos routers, interconectados por una conexión serial con una tasa de transferencia en un bus de velocidad de 64000, el primer router se subdividirá en dos vlans el cual en cada uno poseerá un Switch de Capa 3 y conectados en cada sección dos máquinas virtuales. Para el segundo router sería una sección de las antes mencionadas.

El objetivo de la presente documentación es que el estudiante realice la creación, conexión y configuración de los dispositivos de red que se muestran en la topología. También se debe aplicar el Subneteo de la red y aplicar lo aprendido durante el curso. El estudiante debe entender y aplicar los comandos, para cumplir los requerimientos del proyecto.

El trabajo consistirá de 7 partes, cada sección corresponderá a una tarea a realizar:

- 1. Creación de la Topología
- 2. Subneteo de Direcciones IP utilizando VLSM
- 3. Configuración de IP's en los dispositivos
- Configuración Básica del Enrutador en TEC-DIR y ADMIN
- 5. Configuración de Enrutamiento Estático
- 6. Prueba de Red
- 7. Envió del trabajo finalizado

Y se dará por concluido el trabajo, presentando las conclusiones y los agradecimientos a las personas involucradas para terminar este primer curso e introducción a las redes.

Parte 1: Creación de la topología

La primera parte de la tarea es diseñar la topología y encenderla, usando como Router el c7200 y como Switch Router una imagen de capa 3 con la identificación c3725. Se construyó lo visto en la Figura 1.




Figura 1. Creación de la Topología y encendido de la misma.

Parte 2: Subneteo de Direcciones IP utilizando VLSM

La siguiente parte consistirá de lo más básico en conexiones de redes, el cual es el Subneteo según los requerimientos, estos requerimientos seran dados por la tabla 1. El cual se basará por los conceptos vistos en la tarea 1, donde para cada red se buscará la forma más óptima de proporcionar redes a cada de uno de los bloques que lo componen y permitan que cable coexista con todos.

Departamento	Direcciones IP (Host)
TEC	4000
DIR	1000
OFI	1000
CONTA	1000
ADMIN	500
LINK1	2
LINK2	2
LINK3	2

Tabla 1. Requerimientos dados para el Subneteo.

El bloque de asignación de ip será 172.12.0.0/16, el cual consistirá que podemos asignar 16 bits a la libre y otros 16 quedaran bloqueados. De forma óptima el correcto Subneteo nos otorgara cada uno de los elementos para cumplir los requerimientos.

De forma recordatoria, se recordarán los elementos del Subneteo:

- Dirección de red: Próxima posición luego del anterior Broadcast, si es la primera se le asigna la misma de bloque.
- Dirección Broadcast: Es la suma de red con la Wildcard, la cual consistía que según su máscara se indican todas las posibilidades de ips.
- Mascara de Red: Según el requerimiento de cada departamento, se asignan una cantidad, donde cada bit menos sera el doble brindado de los bits anteriores, ejemplo Mascara de 20 permitirá 4094 direcciones ip y una máscara de 22 permitirá hasta 1022 direcciones ip.
- La primera ip utilizable: Seria la siguiente dirección luego de la red.
- Ultima IP Utilizable: Sera la anterior al broadcast.

Con todos estos conceptos brindamos la tabla 2 a utilizar para este proyecto.

Departamento	Dirección red	Dirección Broadcast	Mascara Red	Mascara Red Decimal	Primer IP Utilizable	Ultima IP Utilizable
TEC	172.12.0.0	172.12.15.255	255.255.240.0	20	172.12.0.1	172.12.15.254
DIR	172.12.16.0	172.12.19.255	255.255.252.0	22	172.12.16.1	172.12.19.254
OFI	172.12.20.0	172.12.23.255	255.255.252.0	22	172.12.20.1	172.12.23.254
CONTA	172.12.24.0	172.12.27.255	255.255.252.0	22	172.12.24.1	172.12.27.254
ADMIN	172.12.28.0	172.12.29.255	255.255.254.0	23	172.12.28.1	172.12.29.254
LINK1	172.12.30.0	172.12.30.3	255.255.255.252	30	172.12.30.1	172.12.30.2
LINK2	172.12.30.4	172.12.30.7	255.255.255.252	30	172.12.30.5	172.12.30.6
LINK3	172.12.30.8	172.12.30.11	255.255.255.252	30	172.12.30.9	172.12.30.10

Tabla 2. Subneteo de dirección IP.

Parte 3: Configuración de IP's en los dispositivos

Para los comandos, se trabajará por tablas donde se tendrán tres columnas: 1) El seudocódigo lo que se describe, 2) En la terminal que se va a aplicar y 3) El comando a ejecutar.

Seudocódigo	Donde se	Comanda a aplicar
	aplica	
Asignar a TEC 1 la primera IP	PC TEC1	>ip 172.12.0.1
utilizable de la subred TEC		255.255.240.0
		172.12.15.254
Asignar a TEC 2 la segunda IP	PC TEC2	>ip 172.12.0.2
utilizable de la subred TEC		255.255.240.0
		172.12.15.254
Asignar a DIR 1 la primera IP	PC DIR1	>ip 172.12.16.1
utilizable de la subred DIR		255.255.252.0
		172.12.19.254
Asignar a DIR 2 la segunda IP	PC DIR2	>ip 172.12.16.2
utilizable de la subred DIR		255.255.252.0
		172.12.19.254
Asignar a ADMIN 1 la tercera IP	PC ADMIN1	>ip 172.12.28.3
utilizable de la subred ADMIN		255.255.254.0
		172.12.29.254
Asignar a ADMIN 2 la cuarta IP	PC ADMIN2	>ip 172.12.28.4
utilizable de la subred ADMIN		255.255.254.0
		172.12.29.254

la última de la subred TEC DIR >interface FastEthernet 0/0 i>p address 172.12.15.254 255.255.240.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Asignar a la interfaz del router DIR la última de la subred DIR DIR Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 DIR >interface FastEthernet 0/1 >i>p address 172.12.19.254 255.255.252.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Asignar a la interfaz del router ADMIN ADMIN ADMIN ADMIN ADMIN ADMIN Sinterface FastEthernet 0/0 >ip address 172.12.29.254 255.255.254.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Para el enlace serial a partir de ADMIN ADMIN ADMIN ADMIN Sinterface FastEthernet 0/0 >ip address 172.12.29.254 255.255.255.255.252 ADMIN Sinterface FastEthernet 0/0 >ip address 172.12.29.254 255.255.255.255.255.255.255.255.255.255	Asignar a la interfaz del router TEC	Router TEC-	>conf terminal
Asignar a la interfaz del router DIR la última de la subred DIR Asignar a la interfaz del router DIR la última de la subred DIR Asignar a la interfaz del router DIR Router TEC- DIR Sonf terminal Sinterface FastEthernet 0/1 Sip address 172.12.19.254 255.255.252.0 Sduplex full Sno shutdown Sexit Sdo wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN ADMIN ADMIN Router Sconf terminal Sinterface FastEthernet 0/0 Sip address 172.12.29.254 255.255.254.0 Sduplex full Sno shutdown Sexit Sdo wr Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN Sinterface serial 1/0 Sip address 172.12.30.9	la última de la subred TEC	DIR	>interface FastEthernet 0/0
Asignar a la interfaz del router DIR Router TEC- Sconf terminal Sinterface FastEthernet 0/1 Sip address 172.12.19.254 255.255.252.0 Sduplex full Sinterface FastEthernet 0/1 Sip address 172.12.19.254 255.255.252.0 Sduplex full Sinterface FastEthernet 0/1 Sip address 172.12.19.254 255.255.252.0 Sduplex full Sinterface FastEthernet 0/0 Sip address 172.12.29.254 255.255.254.0 Sduplex full Sinterface FastEthernet 0/0 Sip address 172.12.29.254 255.255.254.0 Sduplex full Sinterface Serial 1/0 Sip address 172.12.30.9 Sinterface Serial 1/0 Sip address 172.12.30.9			i>p address 172.12.15.254
Asignar a la interfaz del router DIR la última de la subred DIR Asignar a la interfaz del router DIR la última de la subred DIR DIR Sinterface FastEthernet 0/1 Sip address 172.12.19.254 255.255.252.0 Sduplex full Sno shutdown Sexit Sdo Wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN ADMIN ADMIN ADMIN Para el enlace serial a partir de ADMIN la primera IP del LINK3 ADMIN ADMIN ASIGNAR Router Sconf terminal Sinterface FastEthernet 0/0 Sip address 172.12.29.254 255.255.254.0 Sduplex full Sno shutdown Sexit Sdo Wr Para el enlace serial a partir de ADMIN sip address 172.12.30.9			255.255.240.0
Asignar a la interfaz del router DIR la última de la subred DIR DIR Souter TEC- DIR Sinterface FastEthernet 0/1 Sip address 172.12.19.254 255.255.252.0 Sduplex full Sno shutdown Sexit Sdo wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN ADMIN Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN Asignar a la interfaz del router ADMIN Router Sconf terminal Sinterface FastEthernet 0/0 Sip address 172.12.29.254 255.255.254.0 Sduplex full Sno shutdown Sexit Sdo wr Para el enlace serial a partir de ADMIN sip address 172.12.30.9			>duplex full
Asignar a la interfaz del router DIR la última de la subred DIR DIR Souter TEC- >interface FastEthernet 0/1 >ip address 172.12.19.254 255.255.252.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN ADMIN ADMIN Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN Router ADMIN Souter ADMIN ADMIN ADMIN Souter ADMIN Souter ADMIN Souter ADMIN Souter ADMIN Souter ADMIN Souter Souter Souter Souter ADMIN Souter Souter Souter Souter Souter Souter Souter ADMIN Souter So			>no shutdown
Asignar a la interfaz del router DIR la última de la subred DIR DIR Sinterface FastEthernet 0/1 Sip address 172.12.19.254 255.255.252.0 Sduplex full Sno shutdown Sexit Sdo wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN ADMIN Router Router ADMIN ADMIN Router Router ADMIN ADMIN ADMIN Router Router ADMIN ADMIN Router Sconf terminal Sinterface FastEthernet 0/0 Sip address 172.12.29.254 255.255.254.0 Sduplex full Sno shutdown Sexit Sdo wr Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN ADMIN Router Sconf terminal Sinterface serial 1/0 Sip address 172.12.30.9			>exit
la última de la subred DIR DIR >interface FastEthernet 0/1 >ip address 172.12.19.254 255.255.252.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN ADMIN Router ADMIN ADMIN ADMIN Para el enlace serial a partir de ADMIN la última de la subred ADMIN la última de la subre			>do wr
>ip address 172.12.19.254 255.255.252.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN AD	Asignar a la interfaz del router DIR	Router TEC-	>conf terminal
255.255.252.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN	la última de la subred DIR	DIR	>interface FastEthernet 0/1
>duplex full >no shutdown >exit >do wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN			>ip address 172.12.19.254
>no shutdown >exit >do wr Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN A			255.255.252.0
Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN ADMI			>duplex full
Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN ADMI			>no shutdown
Asignar a la interfaz del router ADMIN la última de la subred ADMIN A			>exit
ADMIN la última de la subred ADMIN >interface FastEthernet 0/0 >ip address 172.12.29.254 255.255.254.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN >interface FastEthernet 0/0 >ip address 172.12.29.254 255.255.254.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN >interface serial 1/0 >ip address 172.12.30.9			>do wr
ADMIN >ip address 172.12.29.254 255.255.254.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN >ip address 172.12.29.254 255.255.254.0 >duplex full >no shutdown >exit >do wr >conf terminal >interface serial 1/0 >ip address 172.12.30.9	Asignar a la interfaz del router	Router	>conf terminal
Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN AD	ADMIN la última de la subred	ADMIN	>interface FastEthernet 0/0
>duplex full >no shutdown >exit >do wr Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN >interface serial 1/0 >ip address 172.12.30.9	ADMIN		>ip address 172.12.29.254
>no shutdown >exit >do wr Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN >interface serial 1/0 >ip address 172.12.30.9			255.255.254.0
>exit >do wr Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN >interface serial 1/0 >ip address 172.12.30.9			>duplex full
Para el enlace serial a partir de Router >conf terminal >interface serial 1/0 >ip address 172.12.30.9			>no shutdown
Para el enlace serial a partir de ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN >interface serial 1/0 >ip address 172.12.30.9			>exit
ADMIN usar la primera IP del LINK3 ADMIN >interface serial 1/0 >ip address 172.12.30.9			>do wr
>ip address 172.12.30.9	Para el enlace serial a partir de	Router	>conf terminal
	ADMIN usar la primera IP del LINK3	ADMIN	>interface serial 1/0
255.255.252			>ip address 172.12.30.9
			255.255.255.252
>no shutdown			>no shutdown
>exit			>exit
>do wr			>do wr

al 1/0 '2.12.30.10
2.12.30.10
52
11
2.12.16.5
1
2.12.0.5
1
2.12.28.5

Tabla 3. Configuración de lps Estáticos

Parte 4: Configuración Básica del Enrutador en TEC-DIR y ADMIN

Para la siguiente tabla 4, se diseñará como una tabla comparativa entre los comandos de un router a otro.

Seudocódigo	Router TEC-	Router
	DIR	ADMIN
Habilite el modo EXEC	>enable	
Ingrese al modo de configuración	>conf terminal	
Asigne un nombre de dispositivo	>hostname	>hostname
	TEC-DIR	ADMIN
Inhabilite la búsqueda DNS para evitar que el	>no ip domain-	lookup
router intente traducir los comandos mal		
introducidos como si fueran nombres de host		
Asigne proyectouno como la contraseña cifrada del	>enable password	
modo EXEC privilegiado	proyectouno	
Asigne proyecto-uno como la contraseña de la	>line console 0	
consola y habilite el inicio de sesión	>password proyecto-uno	
	>login	
	>exit	
Asigne proyecto-gnstres como la contraseña de	>line vty 0 4	
VTY y habilite el inicio de sesión	>password proyecto-gns3	
	>login	
	>exit	
Cifre las contraseñas de texto sin formato	>service passw	ord-encryption

Cree un aviso que advierta a todo el que acceda al	banner motd #	
dispositivo que el acceso no autorizado está	\$"Authorized Users Only!"\$#	
prohibido (\$"Authorized Users Only!"\$).	φ Authorized Osers Only: φ#	
En el puerto serial de TEC-DIR configure la	>interface	N/A
frecuencia de reloj a utilizar es de 64000	serial 1/0	
	>clock rate	
	64000	
	>exit	
Guarde su configuración en ejecución en la	>do wr	
configuración de inicio		
Guardar la configuración en ejecución en el archivo	Scopy rupping config startup	
Guardar la configuración en ejecución en el archivo	>copy running-config startup-	
de configuración de inicio	config	
	l	

Tabla 4. Configuración básica de ambos routers

Parte 5: Configuración de Enrutamiento Estático

Para hacer el enrutamiento estático, es requerido conocer las direcciones de interfaz de ambos enrutadores y a partir de ahí generar la autopista entre un enrutador y el otro.

El comando entrada se hace desde el enrutador ADMIN y señalando a la conexión del TEC-DIR.

Comando genérico:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [Direccion de interfaz del enrutador TEC-DIR]

Y el comando a usar será:

• ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.12.30.10

Y para conectar de punto a punto desde el enrutador TEC-DIR será con el direccionamiento del enrutador y asignar el punto del enrutador ADMIN.

Comando genérico:

 ip route [Dirección de red ADMIN] [Máscara de subred ADMIN] [Dirección de la interfaz del enrutador ADMIN]

Y el comando a usar será:

• ip route 172.12.28.0 255.255.254.0 172.12.30.9

Parte 6: Prueba de Red

Para esta sección se harán 3 pruebas, pero la conexión si todo fue correcto se debería conectar todas las PCs entre ellas.

Prueba 1: ADMIN 1 PC -> DIR 1 PC

```
ADMIN1> ip 172.12.28.3 255.255.254.0 172.12.29.254
Checking for duplicate address...
PC1: 172.12.28.3 255.255.254.0 gateway 172.12.29.254

ADMIN1> ping 172.12.16.1
84 bytes from 172.12.16.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=60.823 ms
84 bytes from 172.12.16.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=61.917 ms
84 bytes from 172.12.16.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=61.996 ms
84 bytes from 172.12.16.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=64.344 ms
84 bytes from 172.12.16.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=65.218 ms
```

Prueba 2: ADMIN 1 PC -> TEC 2 PC

```
ADMIN1> ping 172.12.0.2

84 bytes from 172.12.0.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=76.246 ms

84 bytes from 172.12.0.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=60.893 ms

84 bytes from 172.12.0.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=61.077 ms

84 bytes from 172.12.0.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=61.186 ms

84 bytes from 172.12.0.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=61.464 ms
```

Prueba 3: TEC 2 PC -> TEC 1 PC

```
TEC2> ip 172.12.0.2 255.255.240.0 172.12.15.254
Checking for duplicate address...
PC1: 172.12.0.2 255.255.240.0 gateway 172.12.15.254

TEC2> ping 172.12.0.1
84 bytes from 172.12.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.309 ms
84 bytes from 172.12.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.496 ms
84 bytes from 172.12.0.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.873 ms
84 bytes from 172.12.0.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.220 ms
84 bytes from 172.12.0.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.418 ms
```

Parte 7: Envío del trabajo finalizado

Link del Video:

https://drive.google.com/file/d/18xBy0UkE5DHjABNFC6pCaELP0e09JRk1/view?usp=drive_link

Conclusión

Esta será la última a conclusión a realizar para el curso de telemática y redes, se darán tres conclusiones respecto al proyecto y se finalizara con el respecto agradecimiento.

Lo primero que se logro con respecto al curso y el proyecto es la importancia del orden al realizar el Subneteo para las redes estáticas, esto logrando ser ordenado y que los comandos no generen fallos no esperados, por su mal distribución. Donde se debe conocer los términos tales como red, mascaras de red y las ips que se pueden utilizar para su asignación.

Hablando de asignación, es la siguiente conclusión, donde la forma como estas interactúan, mejoran el análisis y el seguimiento de la información. Para cada uno de los dispositivos sea una máquina virtual, un Switch Router con vlan y un router donde se debe asignar a todas las interfaces, para el correcto funcionamiento de las distintas conexiones.

Por último, el tema nuevo y diferente al resto de asignaciones es el enrutamiento estático, lo cual nos da la posibilidad de conectar entre dos routers por medio de un canal serial, la conexión y la transmisión entre los 2 mundos de red y posibilitando la exitosa comunicación entre ellas.

Ya para dar terminado el curso, quisiera agradecer a todos los profesores que grabaron sus tutorías, ya que con ello aprendí a la práctica y las presentaciones que nos dieron del entendimiento como primer contacto en redes al estudiante. En forma personal, no soy empático con las redes dada su forma cerrada y comandos ya establecidos para realizar una acción, ya que estoy más adaptado a buscar varias opciones según herramientas, sin embargo, gracias al esfuerzo antes mencionado me sentí a gusto con los temas planteados.

¡Muchas Gracias!

Referencias

Ingeniería Telecomunicaciones UNED. [Nombre de usuario en Youtube] (2021). ¿Cómo configurar un router en GNS3? [Video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=PHJwfUFLngs

Bagci, T. (15 de enero 2020). How to Configure Cisco Router in GNS3 Basically.

https://www.sysnettechsolutions.com/en/configure-cisco-router-gns3/#jump-10