Примитивы синхронизации

Юрий Литвинов y.litvinov@spbu.ru

09.09.2025


Примитивы синхронизации

- Лучше необходимости синхронизации вообще избегать
- Бывают:
 - User-mode атомарные операции, реализующиеся на процессоре и не требующие участия планировщика
 - Kernel-mode примитивы, управляющие тем, как поток обрабатывается планировщиком
 - Более тяжеловесные и медленные (до 1000 раз по сравнению с "без синхронизации вообще")
 - Позволяют синхронизировать даже разные процессы

Атомарные операции

- ▶ Чтения и записи следующих типов всегда атомарны: Boolean, Char, (S)Byte, (U)Int16, (U)Int32, (U)IntPtr, Single, ссылочные типы
- Для других типов (например, Int64) операции чтения и записи могут быть прерваны посередине!

Volatile и модель памяти



© https://igoro.com/archive/volatile-keyword-in-c-memory-model-explained/

Volatile в .NET

- Volatile
 - Volatile.Write
 - Volatile.Read
 - Связано с понятием Memory Fence, требует синхронизации ядер
 - Есть ключевое слово volatile: private volatile int flag = 0;
 - Volatile. Write должен быть последней операцией записи, Volatile. Read — первой операцией чтения

Пример

```
private int flag = 0;
private int value = 0;
public void Thread1() {
  value = 5:
  Volatile.Write(ref flag, 1);
public void Thread2() {
  if (Volatile.Read(ref flag) == 1)
     Console.WriteLine(value);
```

Ещё один способ прострелить себе ногу


```
var stop = false;
var thread = new Thread(() => {
  stop = true;
});
thread.Start();
while (!stop);
thread.Join();
Console.WriteLine("Done.");
```

Interlocked

```
public int result;
public void ThreadA() {
  for (int i = 1; i \le 1000; i++) {
     result++:
public void ThreadB() {
  for (int i = 1; i \le 1000; i++) {
     result++:
```

```
public int result:
public void ThreadA() {
  for (int i = 1; i \le 1000; i++) {
     Interlocked.Increment(ref result):
public void ThreadB() {
  for (int i = 1; i \le 1000; i++) {
     Interlocked.Increment(ref result);
```

Критические области



Активное ожидание

```
private int turn = 0;
void Task1() {
  while (true) {
     while (turn != 0);
     CriticalSection();
     turn = 1;
     NonCriticalSection();
void Task2() {
  while (true) {
     while (turn != 1);
     CriticalSection();
     turn = 0;
     NonCriticalSection();
```

Активное ожидание, обсуждение

- Не требует поддержки ОС
 - ▶ Поэтому переключение может быть очень быстрым
- Ждущий поток полностью занимает ядро
 - ▶ Греет процессор и очень быстро сажает аккумулятор
- ▶ Потоки работают строго по очереди
 - Это можно побороть, есть алгоритм Петерсона

Проблема производителя и потребителя

Producer-consumer problem

```
private Queue<int> buffer = new();
private void Producer() {
                                             private void Consumer() {
  while (true) {
                                               while (true) {
                                                  if (buffer.Count == 0)
     var item = ProduceItem();
     if (buffer.Count == 100)
                                                    Sleep():
       Sleep();
                                                  var item = buffer.Dequeue();
    buffer.Enqueue(item);
                                                  if (buffer.Count == 100 - 1)
     if (buffer.Count == 1)
                                                    WakeUp(Producer):
       WakeUp(Consumer);
                                                  ConsumeItem(item);
```

Семафоры

Дейкстры (того самого), 1965 год

- Целочисленный счётчик, который можно поднять и опустить (up() и down())
- down() уменьшает счётчик на 1, если он больше нуля или блокирует вызывающего, если он 0
- up() увеличивает счётчик на один и, если он был нулём, будит одного из ожидающих потоков (случайного!)
- down() обычно делается при входе в критическую секцию,
 up() при выходе
- Позволяет быть в критической секции не более чем заданному количеству потоков
 - ► Например, Google Drive не позволяет качать более чем с 10 подключениями одновременно, семафор решает проблему

Производитель-потребитель на семафорах

```
private Queue<int> buffer = new();
 private Semaphore mutex = new(0, 1);
 private Semaphore empty = new(100, 100);
private Semaphore full = new(0, 100);
private void Producer() {
                                            private void Consumer() {
  while (true) {
                                              while (true) {
     var item = ProduceItem();
                                                full.WaitOne():
    empty.WaitOne();
                                                mutex.WaitOne();
     mutex.WaitOne();
                                                var item = buffer.Dequeue();
     buffer.Enqueue(item);
                                                mutex.Release();
     mutex.Release():
                                                empty.Release();
     full.Release();
                                                ConsumeItem(item);
```

Мьютекс

- Мьютекс бинарный семафор
 - Пускает ровно один поток в критическую секцию
- Существенно проще в реализации и использовании, чем семафор
- ▶ Тоже требует поддержки операционной системы
 - Может использоваться для синхронизации даже процессов

Производитель-потребитель на семафорах и мьютексе

```
private Queue<int> buffer = new();
 private Mutex mutex = new();
 private Semaphore empty = new(100, 100);
private Semaphore full = new(0, 100);
private void Producer() {
                                            private void Consumer() {
  while (true) {
                                              while (true) {
    var item = ProduceItem();
                                                full.WaitOne();
    empty.WaitOne();
                                                mutex.WaitOne();
    mutex.WaitOne();
                                                var item = buffer.Dequeue();
    buffer.Enqueue(item);
                                                 mutex.ReleaseMutex():
    mutex.ReleaseMutex();
                                                empty.Release();
    full.Release();
                                                ConsumeItem(item);
```

Монитор

Хоара, 1974 год

- Пользоваться семафорами очень сложно например, поменять empty.WaitOne(); и mutex.WaitOne(); в Producer() хороший способ устроить дедлок
 - ▶ Представим, что буфер полон. Producer() захватывает мьютекс и встаёт на семафоре empty, потому что он 0, управление передаётся Consumer(). Он тут же встаёт на mutex.WaitOne(), потому что он захвачен Producer()-ом. Теперь оба потока ждут друг друга.
- Поэтому придумали мониторы
- Монитор набор методов (или функций), внутри которых может находиться ровно один поток
- Реализуется через мьютексы, требует поддержки в языке программирования

Производитель-потребитель на мониторе

```
private class SynchronizedQueue {
  private Queue<int> buffer = new();
  public void Enqueue(int item) {
     lock (buffer) {
       while (buffer.Count == 100)
          Monitor.Wait(buffer);
       buffer.Enqueue(item);
       Monitor.Pulse(buffer);
  public int Dequeue() {
     lock (buffer) {
       while (buffer.Count == 0)
          Monitor.Wait(buffer);
       var result = buffer.Dequeue();
       Monitor.Pulse(buffer);
       return result:
```

```
private SynchronizedQueue buffer = new();
private void Producer() {
  while (true) {
    var item = ProduceItem();
    buffer.Enqueue(item);
private void Consumer() {
  while (true) {
    var item = buffer.Dequeue();
    ConsumeItem(item):
```

lock в .NET

- У каждого объекта (ссылочного типа) есть скрытое поле, указывающее на структуру синхронизации
- lock использует именно её
 - То есть lock в одной критической секции, но на разные объекты
 это разные мониторы
 - Но lock в разных секциях на один объект один монитор
 - lock умеет обрабатывать исключения и отпускать замок
 - Предыдущие примеры с семафорами и мьютексами были неправильными — не учитывались исключения
- Хорошая практика создавать объект специально для синхронизации, lock(this) писать нельзя!

WaitHandle

- ▶ WaitHandle всё, что можно ожидать
 - EventWaitHandle
 - AutoResetEvent по сути, булевый флаг, поддерживаемый ОС
 - ManualResetEvent тоже булевый флаг, но сбрасывается вручную
- Остальные примитивы синхронизации наследники WaitHandle

Пример (самодельный замок на Event-ax)

```
internal class SimpleWaitLock: IDisposable {
  private readonly AutoResetEvent available:
  public SimpleWaitLock()
     => available = new AutoResetEvent(true);
  public void Enter()
    => available.WaitOne();
  public void Leave() {
     => available.Set();
  public void Dispose()
     => available.Dispose();
```

Литература

Эндрю Таненбаум, Х. Бос, Современные операционные системы, Питер, 2017. 1120 С.

Jeffrey Richter, CLR via C# (4th Edition), Microsoft Press, 2012. 894pp.



