# Konsep IP Address & Subnetting

OLEH, DANANG, S.KOM., M.T

# Latar Belakang

 Jaringan Internet merupakan integrasi dari puluhan juta komputer (host) yang tersambung melalui ratusan ribu jaringan di seluruh dunia.

#### Bagaimana caranya?

- Komputer di rumah /kantor dapat berhubungan dengan komputer manapun di Internet, karena semuanya memiliki IP Address sebagai alat komunikasi.
- Alokasi IP Address untuk setiap komputer yang tersambung pada sebuah jaringan harus dilakukan dengan benar agar routing dapat berjalan dengan baik.

#### Konsekuensi & Aturan

- Seluruh host (komputer) yang terhubung ke Internet dan ingin berkomunikasi via TCP/IP harus memiliki IP Address sebagai alat pengenal host pada network.
- Oleh karena itu, suatu IP Address harus bersifat unik untuk seluruh dunia.
- Untuk itu, penggunaan IP Address di seluruh dunia dikoordinasi oleh lembaga sentral Internet salah satunya adalah :

#### InterNIC Registration Services Network Solution Incorporated

505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 22070 Te l: [800] 444-4345, [703] 742-4777 FAX: [703] 742-4811

E-mail: hostmaster@internic.net

#### Struktur IP Address

- IP Address terdiri dari bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi atas 4 oktet dipisah dengan titik (format w.x.y.z).

- Jadi, ada sebanyak 2<sup>32</sup> (lebih dari 4 milyar) kombinasi address yang bisa dipakai diseluruh dunia (termasuk untuk keperluan khusus).
- Untuk memudahkan pembacaan dan penulisan, IP Address biasanya direpresentasikan dalam bilangan desimal. Jadi, range address di atas dapat diubah menjadi address 0.0.0.0 sampai address 255.255.255.255.

#### Ilustrasi IP Address

- Contoh IP Address:
  - 202.146.243.90
  - 167.205.9.35
  - 192.192.168.141
- IP Address dalam bilangan desimal & biner:

Desimal	167	205	9	35
Biner	10100111	11001101	00001001	00100011

# Konversi Angka

 Untuk memahami IP address, terlebih dahulu memahami bagaimana cara mengubah angka dari biner ke desimal dan sebaliknya.

Kolom	7	6	5	4	3	2	1	0 ← n
Biner	1	1	1	1	1	1	1	1
Desimal	128	64	32	16	8	4	2	<b>1</b> ← 2 <sup>n</sup>
	TABEL BINER ke DESIMAL							

#### Contoh Biner ke Desimal

a) 1100	a) 11001011							
1	1	0	0	1	0	1	1	
128	64	0	0	8	0	2	1	= 203
Jadi 11	Jadi 11001011 sama dengan 203 desimal.							
b) 0011	b) 00111101							
0	0 0 1 1 1 1 0 1							
0	0 0 32 16 8 4 0 1 = 61							
Jadi 00	Jadi 00111101 sama dengan 61 desimal.							

### Konversi Angka (2)

Contoh Konversi Desimal ke Biner


```
a) 203 = ?
    203:2
    101:2
                           50
                                    sisa 1
    50 : 2
                                    sisa 0
                           25
    25 : 2
12 : 2
                          12
                                    sisa 1
                                    sisa 0
    6 :2
                                    sisa 0
                                    sisa 1
    \mathbf{1} (selesai ) 
ightarrow diletakkan di posisi akhir
    Jadi 203 = 11001011
```

```
61 = ?
 61 : 2
                      30
                               sisa 1
 30 : 2
                     15
                               sisa \mathbf{0}
15 : 2
                      7
                               sisa 1
    : 2
                      3
                               sisa 1
   : 2
                              sisa 1
 1 (selesai ) → diletakkan di posisi akhir
 Jadi 61 = 111101
```

# Struktur IP Address (2)

- IP address terdiri dari dua bagian :
  - Network ID (disingkat net-ID) atau Network Bit
    - Bagian yang menentukan identifikasi suatu segmen jaringan.
  - Host ID
    - Bagian yang menentukan alamat dari peralatan (simpul) dalam jaringan.
- Penggambarannya sama dengan metode alamat rumah kita; misalnya Jl. Patriot adalah net-ID sedangkan nomor-nomor rumah seperti H-16, H-17, H-18, dst adalah host-ID.

### Contoh Jaringan Net-ID 192.16.10.0



- IP Address 192.16.10.0 adalah net-ID.
- IP Address 192.16.10.1, 192.16.10.2, 192.16.10.3, 192.16.10.6 adalah host ID.
- IP Addres 192.16.10.255 tidak boleh digunakan sebagai host-ID, karena dipakai sebagai broadcast (pengirim pesan kepada semua host dalam jaringan 192.16.10.x).

IP Address dengan Net-ID diawali dengan oktet pertama 127 seperti 127.x.x.x tidak boleh digunakan, karena dipakai untuk proses **loopback**, seperti contoh 127.0.0.1

### Kelas IP Address

Untuk memudahkan pemahaman Net-ID , Host ID dan pemakaian IP Address, maka IP Address dibagi dalam 3 kelas umum, 2 kelas lainnya dipakai untuk kepentingan multicast dan penelitian.

Kelas	Net-ID	Host ID	Default Subnet Mask
Α	w.	x.y.z	255.0.0.0
В	w.x.	y.z	255.255.0.0
С	w.x.y	Z	255.255.255.0

Rentang net-ID setiap kelasnya dapat dilihat dengan menggunakan <u>oktet pertama</u> dan <u>default subnet mask</u>.

Kelas	Oktet pertama	Range Net-ID	Maks. Net-ID	Maks. Host ID
Α	0??????.x.y.z	1 - 126	127	16777214
В	10??????.x.y.z	128 - 191	16384	65534
С	110?????.x.y.z	192 - 223	2097152	254

IP address	Subnet Mask	Kelas
25.20.5.30	255.0.0.0	А
170.21.5.1	255,255.0.0	В
192.22.5.1	255,255,255.0	С

Oktet berisikan 255 berarti untuk net-ID, sedangkan jika berisi 0 berarti untuk host ID.


# Kelas IP Address Jaringan Lokal

- Untuk memudahkan mencari alamat website di Internet cukup ditulis DNS (Domain Name System), seperti: <a href="www.cisco.com">www.cisco.com</a> yang merupakan translasi dari IP Address: 198.133.219.25.
- Tetapi untuk jaringan lokal (private network), penamaan IP Address tidak memerlukan ijin dari InterNIC, karena hanya dapat digunakan untuk keperluan jaringan lokal saja.

Kelas	IP Address		
Α	10.0.0.0	s/d	10.255.255.255
В	172.16.0.0	s/d	172.31.255.255
С	192.168.0.0	s/d	192.168.255.255

### Jaringan Lokal & Internet


 Bila ingin terhubung ke Internet, maka router atau komputer harus memiliki IP Address Internet (public network).



Pada gambar ini sebuah komputer dapat melayani servis ke Internet: Router, DNS Server, Mail & Pop Server, Web Server, FTP Server, Database Server, Print Server, Fax Server, dll.

#### Pembagian IP Address Banyak Server

 Pemberian IP Addres Internet hanya diberikan kepada komputer server saja, karena sangat mengurangi beban kerja masingmasing.



- IP Internet dialokasikan oleh ISP.
- Misal, alokasi 16 IP dimulai dari
   202.131.95.192
   sampai dengan
   202.131.95.207,
   maka hanya 14 IP saja yang dapat digunakan, yaitu dimulai dari
   202.131.95.193 s/d
   202.131.95.206.
- Untuk komputer client cukup diberi IP Address lokal.

### Subnetting

#### Latar Belakang:

- Alokasi IP Address (IPv4) di seluruh dunia telah habis.
- InterNIC tidak melayani lagi pesanan IPv4.
- Perlu alternatif cara lain mendapatkan alokasi IP Address.
- ISP di Indonesia juga mengalami keterbatasan dalam persediaan IP. Umumnya perusahaan diberi alokasi 4, 8 atau 16 buah IP address. Padahal yang diberikan harus dipotong dua lagi yaitu 1 untuk Net-ID dan 1 untuk broadcast.

#### Solusi:

- Diperlukan teknik penghematan IP adress dalam menyusun jaringan komputer. Misalnya client untuk mengakses layanan Internet ( browsing, chatting, baca e-mail, dsb ) sebaiknya diberikan IP Address lokal saja.
- Diperlukan teknik memperbanyak Net-ID dari satu Net-ID yang sudah ada. Disebut subnetting.

### Contoh Kasus (1)

■ ISP mendapat alokasi IP Address dengan spesifikasi:

Net-ID : 130.200.0.0 subnet mask : 255.255.0.0

• Kemudian diinginkan agar menjadi dua Net-ID baru.

Bagaimana cara subnetting-nya?

### Alternatif cara lain lebih praktis

Net-ID semula : 130.200.0.0 Subnet mask semula : 255.255.0.0

> 1111111.111111111.00000000.00000000 Oktet ketiga diselebung ( mask ) 2 bit : 11111111.111111111.11000000.00000000

Subnet mask baru : 255.255.192.0

Jumlah subnet ID baru : 256 - 192 = 64 ( sebagai kelipatan )

Jumlah kelompok =  $2^2$  - 2 = 2 kelompok, yaitu kelompok 64 dan 128

130.200.**64.**1 s/d 130.200**.127**.254 130.200.**128**.1 s/d 130.200**.191**.254

# Contoh Kasus (2)

ISP mendapat alokasi IP Address dengan spesifikasi:

Net-ID : 192.100.81.0 subnet mask : 255.255.255.0

■ Dinginkan empat Net-ID baru.

■ Bagaimana cara subnetting-nya?

### Jawaban Kasus (2)

Net-ID semula : 192.100.81.0 Subnet mask semula : 255.255.255.0

> 11111111.111111111.11111111.00000000 Oktet ketiga diselebung ( mask ) 4 bit : 11111111.1111111111111111110000

Subnet mask baru : 255.255.250.240

Jumlah subnet ID baru : 256 - 240 = 16 ( sebagai kelipatan )

Dengan jumlah kelompok sebanyak : 24-2=16-2=14 kelompok, yaitu Kelompok 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 176, 192, 208 dan 224, sbb :

```
192.100.81.17
               s/d
                       192.100.81.30
192.100.81.33 s/d
                       192.100.81.46
192.100.81.49
               s/d
                       192.100.81.62
192.100.81.65 s/d
                       192.100.81.78
               s/d
                       192.100.81.94
192.100.81.81
192.100.81.97
               s/d
                       192.100.81.110
192.100.81.113 s/d
                       192.100.81.126
192.100.81.129 s/d
                       192.100.81.142
192.100.81.145 s/d
                       192.100.81.158
192.100.81.161 s/d
                       192.100.81.174
192.100.81.177 s/d
                       192.100.81.190
192.100.81.193 s/d
                       192.100.81.206
192.100.81.209 s/d
                       192.100.81.222
192.100.81.225 s/d
                       192.100.81.238
```

( Catatan: 192.100.81.16 dan 192.100.81.31 tidak dipakai, dst )

### Mengetahui Jumlah Host per Net-ID

#### Rumus:

```
Jumlah subnet = 2^n - 2 dimana n = jumlah bit penyelubung host ID Jumlah host id = 2^m - 2 dimana m = jumlah bit sisa host ID sisanya
```

#### Contoh diatas:

```
192.100.81.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 di selubung 4 bit :
```

11111111.111111111.111111111.11110000 Jumlah subnet id baru = 2<sup>4</sup> - 2 = 16 - 2 = 14

Jumlah host id baru per subnet = 8-4=4 jadi  $2^4 - 2 = 14$