Belajar dan Mengenal IP Address, Subnetting, dan VLSM

IP Address

IP Address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP Address terdiri atas 32 bit (biary digit atau bilangan duaan) angka biner yang dibagi dalam 4 oket (byte) terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255.

Jenis-jenis IP Address terdiri dari :

1. IP Public

Public bit tertinggi range address bit network address kelas A 0 0 – 127* 8 kelas B 10 128 – 191 16 kelas C 110 192 – 223 24 kelas D 1110 224 – 239 28

2. Privat

IP Privat ini dapat digunakan dengan bebas tetapi tidak dikenal pada jaringan internet global. Karena itu biasa dipergunakan pada jaringan tertutup yang tidak terhubung ke internet, misalnya jaringan komputer ATM.

10.0.0.0 - 10.255.255.255 172.16.0.0 - 172.31.255.255 192.168.0.0 - 192.168.255.255

Kesimpulan

1.0.0.0 - 126.0.0.0 : Kelas A. 127.0.0.0 : Loopback network. 128.0.0.0 - 191.255.0.0 : Kelas B. 192.0.0.0 - 223.255.255.0 : Kelas C. 224.0.0.0 = 240.0.0.0 : Class E, reserved. 3. **Ipv6**

terdiri dari 16 oktet, contoh:

A524:72D3:2C80:DD02:0029:EC7A:002B:EA73

Subneting

Seorang Network Administrator sering kali membutuhkan pembagian network dari suatu IP Address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider (ISP). Dikerenakan persedian IP Address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Cara untuk membagi network ini disebut

dengan subneting dan hasil dari subneting disebut subnetwork. Langkah-langkah subneting adalah sbb:

contoh 2:

Suatu perusahaan mendapatkan IP adress dari suatu ISP 160.100.0.0/16, perusahan tersebut mempunyai 30 departemen secara keseluruhan, dan ingin semua departemen dapat akses ke internet. Tentukan network tiap departemen?

Solusi:

- 1. Tentukan berada dikelas mana ip tersebut ? B
- 2. Berapa jumlah network yang dibutuhkan? dengan rumus 2n > network yang dibutuhkan 25 > 30
- 3. Ubah menjadi biner

4. Ambil bit host-portion sesuai dengan kebutuhkan network, sehingga

Cara 1

Dengan mengkombinasikan bit

Cara 2

Mengurangi subnet mask dgn bilangan 256

```
11111 000 = 248
```

256 – 248 = 8 maka subnetwork adalah kelipatan 8

```
No Depertemen Subnetwork (255.255.248.0)

1 Pertama 160.100.8.0

2 Kedua 160.100.16.0

3 Ketiga 160.100.24.0

4 Keempat 160.100.32.0

5 Kelima 160.100.40.0

6 Keenam 160.100.48.0

7 Ketujuh 160.100.56.0
```

..

30 Ketigapuluh 160.100.248.0

Maka

```
Network Broadcast Range-Hoat
```

```
160.100.8.0 160.100.15.255 160.100.8.1 - 160.100.15.254 160.100.16.0 160.100.23.255 160.100.16.1 - 160.100.23.254 160.100.24.0 160.100.31.255 160.100.24.1 - 160.100.31.254 160.100.32.0 160.100.39.255 160.100.32.1 - 160.100.39.254 160.100.40.0 160.100.47.255 160.100.40.1 - 160.100.47.254 160.100.48.0 160.100.55.255 160.100.48.1 - 160.100.55.254 160.100.56.0 160.100.63.255 160.100.56.1 - 160.100.63.254 160.100.64.0 160.100.71.255 160.100.64.1 - 160.100.71.254 160.100.72.0 160.100.79.255 160.100.72.1 - 160.100.79.254
```

......

160.100.248.0 160.100.255.255 160.100.248.1 - 160.100.255.254

VLSM (Variable Leght Subnet Mask)

Konsep subneting memang menjadi solusi dalam mengatasi jumlah pemakaian IP Address. Akan tetapi kalau diperhatikan maka akan banyak subnet. Penjelasan lebih detail pada contoh:

contoh 2:

Pada suatu perusahaan yang mempunyai 6 departemen ingin membagi networknya, antara lain :

- 1. Departemen A = 100 host
- 2. Departemen B = 57 host
- 3. Departemen C = 325 host
- 4. Departemen D = 9 host
- 5. Departemen E = 500 host
- 6. Departemen F = 25 host

IP Address yang diberikan dari ISP adalah 160.100.0.0/16

Apabila kita menggunakan subneting biasa maka akan mudah di dapatkan akan tetapi hasil dari subneting (seperti contoh 1) tersebut akan terbuang sia-sia karena

hasil dari subneting terlalu banyak daripada jumlah host yang dibutuhkan. Maka diperlukan perhitingan VLSM yaitu:

1. Urut kebutuhan host yang diperlukan

- 1. Departemen E = 500 host
- 2. Departemen C = 325 host
- 3. Departemen A = 100 host
- 4. Departemen B = 57 host
- 5. Departemen F = 25 host
- 6. Departemen D = 9 host

2. Ubah menjadi biner

Jika pada subneting dimabil dari network maka pada VLSM diambil pada dari host

Untuk 500 host dimabil 9 bit dari host-portion karena 2n-2 > jumlah host

Hasilnya 160.100.0.0/23

Network Broadcast Range-Hoat

160.100.0.0/23 160.100.0.255 160.100.0.1 - 160.100.1.254 160.100.2.0/23 160.100.2.255 160.100.2.1 - 160.100.3.254 160.100.4.0/23 160.100.4.255 160.100.4.1 - 160.100.5.254 160.100.6.0/23 160.100.6.255 160.100.6.1 - 160.100.7.254 160.100.8.0/23 160.100.8.255 160.100.8.1 - 160.100.9.254

160.100.254.0/23 160.100.254.255 160.100.254.1 - 160.100.255.254

I Untuk 325 host kita masih dapat menggunakan subnet dari 500 host karena masih dalam arena 29 dan pilihlah subnet yang belum digunakan.

I Untuk 100 host menggunakan 28 > 100 dan ambil salah satu dari subnet sebelumnya yang belum terpakai.

misal 160.100.2.0/24

maka

Network Broadcast Range-Hoat

160.100.2.0/24 160.100.2.255 160.100.2.1 - 160.100.2.254 160.100.3.0/24 160.100.3.255 160.100.3.1 - 160.100.3.254

I Untuk 57 host menggunakan 26 >57 dan ambil salah satu dari subnet sebelumnya yang belum terpakai.

misal 160.100.3.0/24

maka

Network Broadcast Range-Hoat 160.100.3.0/26 160.100.3.91 160.100.3.1 - 160.100.3.90 160.100.3.64/26 160.100.3.63 160.100.3.65 - 160.100.3.126 160.100.3.128/26 160.100.3.127 160.100.3.129 - 160.100.3.190 160.100.3.192/26 160.100.3.191 160.100.3.193 - 160.100.3.254

I Untuk 25 host menggunakan 25 > 25 dan ambil salah satu dari subnet sebelumnya yang belum terpakai.

misal 160.100.3.192/25

Network Broadcast Range-Hoat 160.100.3.192/27 160.100.3.223 160.100.3.193 - 160.100.3.222 160.100.3.224/27 160.100.3.255 160.100.3.225 - 160.100.3.254

I Untuk 9 host menggunakan 24 > 16 dan ambil salah satu dari subnet sebelumnya yang belum terpakai. misal 160.100.3.224/25

maka

Network Broadcast Range-Hoat 160.100.3.224/28 160.100.3.239 160.100.3.225 - 160.100.3.227 160.100.3.240/28 160.100.3.255 160.100.3.241 - 160.100.3.254

SUBNETTING PADA IP ADDRESS CLASS B

Pertama, subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting class B adalah seperti dibawah. Sengaja saya pisahkan jadi dua, blok sebelah kiri dan kanan karena masing-masing berbeda teknik terutama untuk oktet yang "dimainkan" berdasarkan blok subnetnya. CIDR /17 sampai /24 caranya sama persis dengan subnetting Class C, hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti Class C yang "dimainkan" di oktet keempat. Sedangkan CIDR /25 sampai /30 (kelipatan) blok subnet kita "mainkan" di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju (coeunter) dari 0, 1, 2, 3, dst.

Sekarang kita coba dua soal untuk kedua teknik subnetting untuk Class B. Kita mulai dari yang menggunakan subnetmask dengan CIDR /17 sampai /24. Contoh network address 172.16.0.0/18.

Analisa: 172.16.0.0 berarti kelas B, dengan Subnet Mask /18 berarti 111111111111111111111111000000.0000000 (255.255.192.0).

Penghitungan:

- Jumlah Subnet = 2x, dimana x adalah banyaknya binari 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi Jumlah Subnet adalah 22 = 4 subnet
- Jumlah Host per Subnet = 2y 2, dimana y adalah adalah kebalikan dari x yaitu banyaknya binari 0 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet adalah 214 - 2 = 16.382 host
- Blok Subnet = 256 192 = 64. Subnet berikutnya adalah 64 + 64 = 128, dan 128+64=192. Jadi subnet lengkapnya adalah 0, 64, 128, 192.
- Alamat host dan broadcast yang valid?

Berikutnya kita coba satu lagi untuk Class B khususnya untuk yang menggunakan subnetmask CIDR /25 sampai /30. Contoh network address 172.16.0.0/25.

Penghitungan:

- Jumlah Subnet = 29 = 512 subnet
- Jumlah Host per Subnet = 27 2 = 126 host
- Blok Subnet = 256 128 = 128. Jadi lengkapnya adalah (0, 128)
- Alamat host dan broadcast yang valid?

SUBNETTING PADA IP ADDRESS CLASS A

Kalau sudah mantap dan paham benar, kita lanjut ke Class A. Konsepnya semua sama saja. Perbedaannya adalah di OKTET mana kita mainkan blok subnet. Kalau

Class C di oktet ke 4 (terakhir), kelas B di Oktet 3 dan 4 (2 oktet terakhir), kalau Class A di oktet 2, 3 dan 4 (3 oktet terakhir). Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting class A adalah semua subnet mask dari CIDR /8 sampai /30.

Kita coba latihan untuk network address 10.0.0.0/16.

Analisa: 10.0.0.0 berarti kelas A, dengan Subnet Mask /16 berarti 111111111111111111100000000.0000000 (255.255.0.0).

Penghitungan:

- Jumlah Subnet = 28 = 256 subnet
- Jumlah Host per Subnet = 216 2 = 65534 host
- Blok Subnet = 256 255 = 1. Jadi subnet lengkapnya: 0,1,2,3,4, dan seterusnya.
- Alamat host dan broadcast yang valid?

Catatan: Semua penghitungan subnet diatas berasumsikan bahwa IP Subnet-Zeroes (dan IP Subnet-Ones) dihitung secara default. Buku versi terbaru Todd Lamle dan juga CCNA setelah 2005 sudah mengakomodasi masalah IP Subnet-Zeroes (dan IP Subnet-Ones) ini. CCNA pre-2005 tidak memasukkannya secara default (meskipun di kenyataan kita bisa mengaktifkannya dengan command ip subnet-zeroes), sehingga mungkin dalam beberapa buku tentang CCNA serta soal-soal test CNAP, anda masih menemukan rumus penghitungan Jumlah Subnet = 2x - 2

IP Address

IP Address adalah alamat yang diberikan kejaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai empat angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 192.16.10.01 atau dimisalkan berformat w.x.y.z. IP address adalah protokol yang paling banyak dipakai untuk meneruskan (routing) informasi di dalam jaringan.

IP address memiliki kelas-kelas seperti pada tabel 2.4.

Tabel 2.4. Kelas-kelas IP address Kelas Range Network ID Host ID Default Subnet Mask A 1-126 w x.y.z 255.0.0.0 B 128-191 w.x y.z 255.255.0.0 C 192-223 w.x.y z 255.255.255.0 catatan: masih ada kelas D yang jarang digunakan, dan ada IPV6 yang bakal digunakan jika IPV4 ini sudah tida mencukupi.

Misalnya Ada IP 192.168.0.100 maka termasuk IP Address Kelas C

Subnetting

Jika seorang pemilik sebuah IP Address kelas B misalnya memerlukan lebih dari satu network ID maka ia harus mengajukan permohonan ke internic untuk mendapatkan IP Address baru. Namun persediaan IP Address sangat terbatas karena banyak menjamurnya situs-situs di internet.

Untuk mengatasi ini timbulah suatu teknik memperbanyak network ID dari satu network yang sudah ada. Hal ini dinamakan subnetting, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk dipakai dalam membuat network ID tambahan.

Sebagai contoh, misal di kelas B network ID 130.200.0.0 dengan subnet mask 255.255.224.0 dimana oktet ketiga diselubung dengan 224. maka dapat di hitung dengan rumus 256-224=32. maka kelompok subnet yang dapat dipakai adalah kelipatan 32, 64, 128, 160, dan 192. Dengan demikian kelompok IP address yang dapat dipakai adalah:

```
130.200.32.1 sampai 130.200.63.254
130.200.64.1 sampai 130.200.95.254
130.200.96.1 sampai 130.200.127.254
130.200.128.1 sampai 130.200.159.254
130.200.160.1 sampai 130.200.191.254
130.200.192.1 sampai 130.200.223.254
```

Atau akan lebih mudah dengan suatu perumusan baik dalam menentukan subnet maupun jumlah host persubnet. Jumlah subnet = 2n-2, n = jumlah bit yang terselubung

Jumlah host persubnet = 2N-2, N = jumlah bit tidak terselubung

Sebagai contoh, misalnya suatu subnet memiliki network address 193.20.32.0 dengan subnet mask 255.255.255.224. Maka:

Sedangkan untuk jumlah host persubnet adalah 30, ini didapat dari 5 bit yang tidak terselubung, maka N = 5 dan akan didapat: jumlah host per subnet = 25-2 = 30.

Bit terselubung adalah bit yang di wakili oleh angka 1 sedangkan bit tidak terselubung adalah bit yang di wakili dengan angka 0.