实验二 PE 文件结构分析

1180300829 余涛

一. 实验目的

- 1. 了解 PE 文件的输入表结构;
- 2. 手工解析 PE 文件的输入表:
- 3. 编程实现 PE 文件输入表的解析。

二. 实验内容

- 1. 第一步: 手动解析输入表结构
- (1)使用工具箱中的工具 everything,寻找当前系统中任意一个 exe 文件,文件名称是: actmovie.exe
- (2) 使用 LordPE "PE 编辑器"打开 exe 文件,确定输入表的 RVA,截 图如下 (图 1):




(3)点击 PE 编辑器右侧的"位置计算器",得到文件偏移值,截图如下(图 2):



(4) 使用 16 进制编辑工具,跳转到相应的输入文件偏移地址,输入表是每个 IID 对应一个 DLL,根据 IID 大小,这里取 20 字节的数据进行分析,将输入表第一个 IID 结构的数据与 IID 结构体的成员一一对应,具体如下所示:


```
IMAGE_IMPORT_DESCRIPTOR {
    OriginalFirstThunk = 000013C0
    TimeDateStamp = FFFFFFFF
    ForwarderChain = FFFFFFFF
    Name = 000014C0
    FirstThunk = 0000100C
}
```

(5) 关注 OriginalFirstThunk 和 Name 两个成员,其中 Name 是一个 RVA,用步骤(3)的方法得到其文件偏移值为<u>000008C0</u>,在16 进制编辑工具转到这个偏移地址,可见输入表的第一个 DLL 名为<u>msvcrt. dll</u>,截图如下(图 3):




(6)分析一下 OriginalFirstThunk , 它指向一个类型为IMAGE THUNK DATA 的数组,上面已经分析出了它的值为


000013C0 , 这是一个 RVA, 用步骤(3)的方法得到文件偏移地址 00007C0 。在 16 进制编辑工具转到这个偏移地址, 其中前面 4 个字节的数据为 63 5F 00 C8 ,截图如下(图 4):



(7)可以看出,这是<u>以序号</u> (填"以名字"或"以序号") 的方式输入函数;用与步骤(3)相同的方式在 16 进制编辑工具中对应 IMAGE_IMPORT_BY_NAME 结构的数据,可以看到函数的输入序号为<u>20</u>,函数名为<u>cexit</u>,截图如下(图 5):



(8)验证:使用 LordPE 单击"目录表"界面中输入表右侧的"…按钮",打开输入表对话框,可以验证获取的 DLL 名和函数名是否正确。截图如下(图 6):



2. 第二步: 编程实现输入表的解析

程序要求:

调用程序解析 PE 文件输入表,输出**输入表大小,RVA,以及调用 的每个** dl1 **的名称和相应的调用的函数名称**。

(1) 从数据目录表的第二项读取输入表的 RVA 以及大小,找到第一个 IID 的文件偏移位置,获取 IID 的数据,获取 IID 中 Name 成员的 RVA 值和 OriginalFirstThunk 的 RVA 值,循环直到得到一个空的

IID, 表明这是最后一个 IID, 结束解析循环;

- (2) 将步骤(1) 中获得的 Name 的 RVA 转换为文件偏移值,并读取 DLL 的名字
- (3)解析 IID 对应的 INT 数组。将步骤(1)中 OriginalFirstThunk 的 RVA 值转为文件偏移值,指向一个类型为 IMAGE_THUNK_DATA 的数组,判断输入函数方式。循环获取 IID 对应的 IMAGE_THUNK_DATA 结构,等于 0,表示是最后一个 IMAGE_THUNK_DATA,结束循环。
- (4) 运行程序即可看到输入表的解析结果,与 LordPE 的解析结果是否一致,输出参考与验证截图示例如下:



完成以下函数使程序运行成功,并给出结果截图

Is_valid_pe:检查文件合法性并读取数据,主要检查 MZ 标志和 PE 标志来校验合法性,随后读取数据目录表到 self.data_dirs,读取节表头到 self.sec hdrs

parse_import_table: 输入表结构解析。

rva_to_offset: RVA 转偏移地址

parse_iid_int:解析每个 IID 对应的 IMAGE_THUNK_DATA 类型的 INT 数组

```
参考代码:
# -*-coding:utf-8-*-
import sys
import struct
class PeParser:
    def init (self, file path):
        self.MZSIG = b'MZ'
        self. PESIG = b'PE \setminus 0 \setminus 0'
        self.path = file path
#将十六进制数据转换为小端格式的数值
    def get dword(self, data):
        return struct.unpack('<L', data)[0]
#提取 ASCII 字符串
    def get string(self, ptr):
        beg = ptr
        while ptr < len(self.data) and self.data[ptr] != 0:
        return self.data[beg:ptr]
    def parse(self):
        self.read data()
        if not self. is valid pe():
```

```
print("[Error] Invalid PE file")
       self.parse_import_table()
#读取文件数据
   def read_data(self):
       fd = open(self.path, "rb")
       self.data = fd.read()
       fd. close()
#检查文件合法性并读取数据
   def is_valid_pe(self):
#RVA 转偏移地址
   def rva_to_offset(self, rva):
#输入表结构解析
   def parse_import_table(self):
   解析每个 IID 对应的 IMAGE_THUNK_DATA 类型的 INT 数组
   def parse_iid_int(self, ptr):
if name == " main ":
   if len(sys.argv) == 2:
       p = PeParser(sys.argv[1])
       p. parse()
实验代码:
import sys
import struct
class PeParser:
    def __init__(self, file_path):
        self. MZSIG = b' MZ'
        self. PESIG = b' PE\0\0'
        self.path = file_path
    # 将十六进制数据转换为小端格式的数值
    def get dword(self, data):
        return struct.unpack('<L', data)[0]
    # 提取 ASCII 字符串
    def get_string(self, ptr):
        beg = ptr
        while ptr < len(self.data) and self.data[ptr] != 0:</pre>
            ptr += 1
        return self.data[beg:ptr]
    def parse(self):
        self.read_data()
```

```
if not self.is_valid_pe():
            print("[Error] Invalid PE file")
       self.parse import table()
    # 读取文件数据
    def read_data(self):
       fd = open(self.path, "rb")
       self. data = fd. read()
       fd. close()
    # 检查文件合法性并读取数据
    def is valid pe(self):
       temp_ptr = self.get_dword(self.data[0x3c:0x40]) #3C表示是指偏移
量, e_1fanew
       if self.PESIG == self.data[temp_ptr:temp_ptr + 4]:
            return True
       else:
           return False
    # RVA 转偏移地址
    def rva to offset(self, rva):
       h32\_size\_ptr = self.get\_dword(self.data[0x3c:0x40]) + 0x14 \#F4
       h32 size = self.get dword(self.data[h32 size ptr:h32 size ptr +
2] + b'\x00\x00') #IMAGE OPTIONAL HEADER EO
       temp rva = self.get dword(self.data[0x3c:0x40]) + 0x18 +
h32 size #1D8
       while True:
            if self.get dword(self.data[temp rva + 0xc:temp rva + 0x10])
+ self.get_dword( self.data[temp_rva + 0x10:temp_rva + 0x14]) > rva and
self.get_dword( self.data[temp_rva + 0xc:temp_rva + 0x10]) <= rva:</pre>
               return rva + self.get_dword(self.data[temp_rva +
20:temp rva + 24]) - self.get dword( self.data[temp rva + 12:temp rva +
16])
            temp rva += 40
    # 输入表结构解析
    def parse import table(self):
       self. pe rva = self. get dword(self. data[0x3c:0x40]) + 0x80
       self.import_table_rva =
self.get_dword(self.data[self.pe_rva:self.pe_rva + 4]) #000012D0
       print("%x"%self.import_table_rva)
       self.import table size = self.get dword(self.data[self.pe rva +
```

```
4:self.pe_rva + 8]) #00000078
        print("%x"%self.import table size)
        self.import table offset = self.get dword(self.data[self.pe rva
+ 8:self.pe rva + 12]) #00000000
        print("%x"%self.import table offset)
        print("rva:\t%d" % self.import_table_rva)
        print("size:\t%d" % self.import_table_size)
        print()
        self.iid_list = []
        ptr_temp = self.rva_to_offset(self.import_table_rva)
        print("%x"%ptr temp)
        while True:
            iid list temp = []
            iid_temp = self.get_dword(self.data[ptr_temp:ptr_temp + 4])
            if iid temp == 0:
                break
            iid list temp.append(iid temp)
temp_name=self.get_string(self.rva_to_offset(self.get_dword(self.data[pt
r_temp+12:ptr_temp+16])))#获得Name
            iid_list_temp. append(temp_name)
            self.iid list.append(iid list temp)
            ptr temp += 20
        for i in range(len(self.iid list)):
            print(str(self.iid_list[i][1], encoding="UTF-8"))
            self.parse_iid_int(self.iid_list[i][0])
        解析每个 IID 对应的 IMAGE_THUNK_DATA 类型的 INT 数组
    def parse iid int(self, ptr):
        #处理 First Thunk 及其之后的函数
        ptr temp = self.rva to offset(ptr)
        while True:
            name_temp = self.get_dword(self.data[ptr_temp:ptr_temp + 4])
            if name temp == 0:
                break
            print("\t" +
str(self.get_string(self.rva_to_offset(name_temp) + 2), encoding="UTF-
8"))
            ptr temp += 4
if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) == 2:
```

```
p = PeParser(sys.argv[1])
p.parse()
```

结果截图:

 ${\tt GetStartupInfoA}$

```
1378
3c
3000
rva:
      4984
      60
size:
778
msvcrt.d11
      _cexit
      exit
      \_acmdln
      __getmainargs
      _{
m initterm}
      __setusermatherr
      _adjust_fdiv
      _XcptFilter
      __p_fmode
      __set_app_type
      _except_handler3
      \_controlfp
      _exit
      __p_commode
      _c_exit
KERNEL32. d11
      GetModuleHandleA
```