# 第5章 Oracleインスタンスの管理

# 5-1 インスタンス

# 5-1-1 インスタンスとは

- インスタンスとは、Oracleデータベースのデータ処理の中心となる常駐部分
  - SGA (System Global Area: システムグローバル領域) というメモリー領域
  - バックグラウンドプロセス
    - CKPTプロセス
    - PMONプロセス など

### インスタンスとデータベースファイルの対応関係

- 1つのインスタンスは、1組のデータベースファイルに対応
  - 1つのインスタンスと複数組のデータベースファイルはx
  - 1組のデータベースファイルと複数のインスタンスは x

## 5-1-2 バックグラウンドプロセス

• インスタンス起動時にSGAのメモリ割り当てと併せて起動されるいくつかのプロセスの総称

プロセス名	説明
データベースライタ ー(DBWn)	データベースバッファキャッシュ内の更新済みブロックをデータファイルに書き 込む
ログライター (LGWR)	REDOログファイルのREDOデータ(更新履歴情報)をREOログファイルに書き出す
チェックポイント (CKPT)	DBWnに対して、データベースバッファキャッシュ内の更新済みブロックをデータファイルに書き込む指示をだす。制御ファイルにチェックポイント情報を書き込む
システムモニター (SMON)	インスタンスが異常終了した場合、次回インスタンス起動時にデータベースファ イルの整合性を復旧する処理を実行する
プロセスモニター (PMON)	プロセスが異常終了した場合、そのプロセスが使用していた様々なデータやリソ ースの後処理(クリーンアップ)を実行する
管理モニター (MMON)	性能分析などで使用される様々な統計情報を定期収集する
アーカイバ (ARCN)	ログスイッチの発生後、REDOログファイルのREOデータをアーカイブログファイルとしてコピーする()

# 5-1-3 SGA(システムグローバル領域)

インスタンス起動時に割り当てられるメモリー領域

- プロセス間で共有されるデータが保管される
- 用途に応じたいくつかのメモリー領域があり、これらを**コンポーネント**と呼ぶ

コンポーネント	説明
データベースバッフ アキャッシュ	データファイルから読み込んだブロックをキャッシュする。更新済みブロック を一時的に保管する(バッファ機能)
共有プール	解析済みのSQLやデータディクショナリの情報などをキャッシュする
REDOログバッファ	REDOログファイルに書き込む前のREDOデータ(更新履歴)を一時的に保管する
Javaプール	Java言語で記述されたストアドプログラムの実行に使用される
 ラージプール	バックアップや並列処理などの作業領域として使用される

• ストアドプログラム: プログラムをデータベースに保管し、実行する仕組み

### 5-1-4 データベースバッファキャッシュ

- ブロックの読み出しと書き込み性能を向上させるためのメモリー領域
  - 。 表や索引のデータは、**ブロック**としてデータファイルに記録される
  - o データの参照、書き込みで、データファイルとブロックでやりとりをする

### データベースバッファキャッシュのキャッシュ機能

- Oracleで参照処理を実行すると、**サーバープロセス**によりデータファイルからブロックが読みだされる
- この処理をキャッシュ動作で対応

### データベースバッファキャッシュのバッファ機能(遅延書込み)

- データファイルへの書込みを遅延実行する**バッファ**の役割
- データベースバッファキャッシュにある更新済みのブロックは、あとでデータベースライター (DBWn) によりデータファイルに書き込まれる(遅延書き込み)

# 5-1-5 REDOログバッファ

- データベースバッファで保管された状態でインスタンスに障害が発生すると、ブロックの更新が失われる
- 対策として、REDOデータという更新履歴を生成し、REDOログファイルに格納している
- REDOデータは、更新を確定したタイミング(トランザクションをコミットしたタイミング)でREDO ファイルに書き込まれる
- 書き込む前のREDOデータを一時的に保管するメモリー領域がREDOログバッファ
- REDOログバッファにあるデータをREDOログファイルに書き込む処理を**ログライター(LGWR)プロセス**が実行
- データベースファイルに障害が発生した場合の復旧に利用
- REDOログ・バッファのサイズは静的パラメータである初期化パラメータ「LOG\_BUFFER」で決定され、インスタンス起動後には変更できません。REDOログ・バッファのサイズを変更する場合は、初期化パラメータを書き換えた後で、インスタンスを再起動する必要があります。

# 5-1-6 共有プール

- 解析済みSQLの情報
  - 同一のSQLを実行する場合、共有プールに格納されている解析済みSQLの情報を使用することで、SQLを実行するまでの時間を短縮したり、サーバーにかかる負荷を減らしたりできる。
- データディクショナリの情報
  - データベースの内部管理情報のキャッシュ
  - SYSTEM表領域

# 5-1-7 PGA(プログラムグローバル領域)

- 特定のOracleプロセス専用のメモリー領域
- プロセス専用のため、プロセス間で共有はされない(SGAとは異なる!)

# 5-2 インスタンスの起動

- インスタンスを起動してから、データベースをオープンするまでのステップ
  - SHUTDOWN
    - インスタンスが停止し、データベースもクローズした状態
  - NOMOUNT
    - インスタンスが起動した状態。SGAが割り当てられ、バックグラウンドプロセスが起動
    - 読み込むファイル:初期化パラメータファイル
  - MOUNT
    - 制御ファイルが読み書き可能な状態
    - 読み込むファイル:**制御ファイル** 
      - ファイル名は、初期化パラメータファイルにCONTROL\_FILES初期化パラメータと して格納
      - 複数の制御ファイルがあり、一つでも失敗するとMOUNTに遷移できない
  - OPEN
    - データベースがオープンした状態。REDOログファイルとデータファイルが読み書き可能
    - REDOログファイル、データファイル

#### 起動状態と接続可能なユーザー

- SHUTDOWN/NOMOUNT/MOUNT状態では、特殊な管理権限のユーザーのみデータベースに接続可能
  - SYSDBA
  - SYSOPER
  - SYSBACKUP

### SQL\*Plusによるインスタンス起動

- SQL\*Plusからインスタンスを起動するにはstartupコマンドを実行
- SYSDBA権限または、特殊な管理権限のユーザで実行する必要がある

コマンド 説明

コマンド	説明
startup nomount	NOMOUNT状態でインスタンスを起動する。 ・データベースの手動作成 ・制御ファイルの再作成
startup mount	Mount状態までインスタンスを起動する。 ・データファイルの改名、削除 ・データベースの復旧
startup または startup open	OPEN状態までインスタンスを起動する

# 5-2-2 初期化パラメータ

- 各メモリー領域のサイズや各機能のON/OFF、プロセスの動作設定など
- 初期化パラメータファイル
  - 。 パラメータの例

パラメータ	説明	起動中 の変更
CONTROL_FILES	制御ファイルのファイル名。複数指定可能	×変更不 可
DISPATCHERS	ディスパッチャプロセスの構成	○変更 可
MEMORY_MAX_TARGET	MEMORY_TARGET初期化パラメータの上限値	×変更不 可
MEMORY_TARGET	すべてのSGAコンポーネントと全プロセスのPGAの合計サイズ。 自動メモリー管理使用時に設定。	○変更 可
PGA_AGGREGATE_TARGET	全プロセスのPGAの合計サイズの目標値。自動PGAメモリ ー管理使用時に設定。	〇変更 可
SHARED_POOL_SIZE	共有プールのサイズ	○変更 可
SGA_MAX_SIZE	すべてのSGAコンポーネントの合計サイズの上限値	×変更不 可
SGA_TARGET	すべてのSGAコンポーネントの合計サイズ。自動共有メモ リー管理使用時に設定する	〇変更 可
UNDO_RETENTION	UNDO保持の下限値(秒)	〇変更 可

- 。 起動中に変更可能な初期化パラメータ:動的初期化パラメータ
  - ALTER SYSTEMコマンドで、インスタンス起動中に変更可

SQL> show parameter PGA_AGGREGATE_TARGET			
NAME	TYPE	VALUE	
pga_aggregate_target	big integer	0	
SQL> ALTER SYSTEM SET PGA_AGGREGATE_TARGET=100M;			
システムが変更されました。			
SQL> show parameter PGA_AGGREGATE_TARGET			
NAME	TYPE	VALUE	
pga_aggregate_target	big integer	100M	

- 。 起動中に変更不可の初期化パラメータ:**静的初期化パラメータ** 
  - ALTER SYSTEMコマンドはそのままでは**起動中インスタンスとSPFILE**の両方が変更される
  - 静的の場合は「SCOPE=SPFILE」も加えてコマンドを実行すること

NAME	TYPE	VALUE	
sga_max_size	big intege	r 680M	
SQL> ALTER SYSTEM SET SGA_ ALTER SYSTEM SET SGA_MAX_S *			
行 <mark>1</mark> でエラーが発生しました。: ORA-02095: 指定した初期化パラメータを変更できません。			
SQL> ALTER SYSTEM SET SGA_MAX_SIZE=1G SCOPE=SPFILE;			
システムが変更されました。			
SQL> show parameter SGA_MA	AX_SIZE		
SQL> show parameter SGA_MA	AX_SIZE  TYPE	VALUE	

### 5-2-3 初期化パラメータファイル

- サーバーパラメータファイル (SPFILE)
  - 。 現在、主に使用される
  - バイナリ形式。ユーザーが直接編集できない
  - 設定値をSOL(ALTER SYSTEMコマンド)で変更可能
- テキスト形式のパラメータファイル (PFILE)
  - o テキスト形式。ユーザーがテキストエディタなどで直接編集可能
  - 。 設定値はSQLで変更不可
- 初期化パラメータファイルは、インスタンスがNOMOUNT状態になるときに読まれる
  - SPFILEとPFILEが存在するとき、SPFILEが優先される

### 5-2-4 インスタンスの停止

• shutdownコマンドを実行する

オプション	説明	既存の接続の扱い	実行中のSQLの扱い
NORMAL	すべての接続が終了するまで 待機。デフォルト	ユーザーが接続を終 了するまで待機	何もしない
TRANSACTIONAL	実行中のトランザクションが 終了するまで待機。	トランザクション終 了時に切断	トランザクション終 了を待機
IMMEDIATE	実行中の処理を取り消した上 で	切断	取り消す(ロールバ ック)
ABORT	実行中の処理を取り消さず、 強制的に	切断	強制終了 (取り消し 処理をせず)

• ABORTは次回インスタンス起動時に自動的に回復処理が実施される

# 5-3 メモリーコンポーネントの管理

# 5-3-1 Oracleのメモリーサイズ自動調整機能

- Oracleデータベースが使用するメモリーはSGAとPGAに大別される
- SGAとPGAのメモリーサイズを自動的に調整する機能がある

# 5-3-2 自動メモリー管理

- 自動メモリー管理(AMM: Automatic Memory Management)
  - SGAとインスタンスPGA(各プロセスのPGAの合計)のサイズを自動的に調整する機能

### 自動メモリー管理の有効化/無効化

- MEMORY\_TARGET初期化パラメータにSGAとインスタンスPGAの合計サイズを設定
- SGAの各コンポーネントのメモリーサイズも自動調整される
- 自動メモリー管理を無効化するには、MEMORY\_TARGETに値を設定しないか、oを設定する

### 自動メモリー管理でのSGA TARGET

• 自動メモリー管理を使用し、**SGA\_TARGET**初期化パラメータに0以外の値を設定した場合、 SGA TARGETの値はSGA全体のメモリーサイズの下限値として使用される

### 自動メモリー管理でのPGA AGGREGATE TARGET

• 自動メモリー管理を使用し、PGA\_AGGREGATE\_TARGET初期化パラメータに0以外の値を設定した場合、PGA\_AGGREGATE\_TARGETの値はSGA全体のメモリーサイズの下限値として使用される

### 5-3-3 自動共有メモリー管理

- ASMM: Automatic Shared Memory Management
- REDOログバッファ以外のSGAの各コンポーネント(共有プールやデータベースバッファキャッシュなど)に割り当てるメモリーのサイズを自動調整する
- 有効化は、SGA TARGETにSGA全体のサイズを指定する
- 無効化は、自動メモリー管理を無効化したうえで、SGA TARGETに設定なしor 0の指定
- これを手動共有メモリー管理と呼ぶ

SGAコンポーネント	初期化パラメータ	説明
REDOログバッファ	LOG_BUFFER	データの変更履歴を保持する
データベースバッファ キャッシュ	DB_CACHE_SIZE	データファイルから読み込んだデータ・ブロックのコピ ーを保持する、データ用の作業領域
共有プール	SHARED_POOL_SIZE	実行されたSQL文の解析結果や実行計画、データ・ディクショナリの情報を保持
Javaプール	JAVA_POOL_SIZE	Java仮想マシン内のセッション固有のJavaコードやデー 夕を格納する
ラージプール	LARGE_POOL_SIZE	Oracle Streamsによって使用される

# 5-3-4 自動PGAメモリー管理

• **自動PGAメモリー管理**は、**インスタンスPGA**が**PGA\_AGGREGATE\_TARGET**初期化パラメータの値を超 えないよう、各プロセスの自動調整をする機能

### サーバー・プロセスに関する説明と

• サーバー・プロセスはユーザー・プロセスから送信されたSQLを実行するために、Oracle Databaseサーバー側に作成されるプロセスです。 サーバー・プロセスはユーザー・プロセスから受け取ったSQLを解析し、実行計画を作成して、SQLを実行します。SQLの実行後は、結果をユーザー・プロセスへ返します。 SQLの実行時に、データファイルからデータベース・バッファ・キャッシュヘデータ・ブロックをコピーしたり、データの変更履歴であるREDOエントリをREDOログ・バッファへ書き込むのもサーバー・プロセスの役割です。 なお、サーバー・プロセスにはその構成により、「専用サーバー・プロセス」と「共有サーバー・プロセス」の2種類があります。

### メモリ管理方法について

#### メモリ管理方法 説明

管理者が指定する初期化パ ラメータ 太=動的

メモリ管理方法	説明	管理者が指定する初期化パ ラメータ 太=動的
自動メモリー管理 (AMM)	SGAとインスタンスPGAの合計サイズを指定する 指定したサイズ内でSGAとインスタンスPGA間のメ モリーサイズが自動調節される	MEMORY_TARGET MEMORY_MAX_TARGET
自動共有メモリー 管理(ASMM)	SGAの合計サイズを指定する 指定したサイズ内でSGAの各コンポーネントのメモ リサイズが自動調整される ※PGAは自動PGAメモリー管理となる	<b>SGA_TARGET</b> SGA_MAX_SIZE
手動共有メモリー管理	SGAの各コンポーネントのサイズを個別に指定する ※PGAは自動PGAメモリー管理となる	SHARED_POOL_SIZE  DB_CACHE_SIZE  LARGE_POOL_SIZE  JAVA_POOL_SIZE  STREAMS_POOL_SIZE  LOG_BUFFER
ー 自動PGAメモリー 管理	インスタンスPGAの合計サイズを指定する 指定したサイズ内で各PGAのメモリーサイズが自動 調整される	PGA_AGGREGATE_TARGET

SQL\*Plusから初期化パラメータの値を変更します。 現在稼働中のインスタンスのみに変更を適用するには、どのコマンドを実行しますか。 なお、インスタンス起動時にはSPFILEを読み込んだものとします。

ALTER SYSTEM SET memory\_target=748M SCOPE=MEMORY