

自动化系统定制化交互软件操作使用说明文档

1. 文档概述

本文档说明“自动化系统定制化交互软件”的访问、查询、跳转、后台登录、入口维护、图片上传、排序和退出登录等操作流程，可作为软件著作权申报中的用户操作说明材料。

本文档截图来自当前线上系统地址：<http://1958.cn/>。截图中已对页面顶部机构 logo 图片进行隐藏处理，保留页面文字和业务操作区域。

2. 使用对象

使用对象	使用内容
------	------

普通用户	访问门户首页，搜索、筛选和打开系统入口
------	---------------------

系统管理员	登录后台，维护系统入口、图片、状态和显示顺序
-------	------------------------

运维人员	启动服务、配置管理员密码、检查配置文件和恢复备份
------	--------------------------

3. 访问入口


页面	地址	说明
前台门户	http://1958.cn/	普通用户访问入口
管理后台	http://1958.cn/admin.html	管理员配置入口

系统推荐使用 Chrome、Edge、Firefox 等现代浏览器访问。

4. 前台门户使用说明

4.1 打开门户首页

1. 打开浏览器。
2. 在地址栏输入 <http://1958.cn/>。
3. 页面加载后显示门户名称、搜索框、概览指标、分类按钮和系统入口卡片。



门户首页

4.2 查看系统入口

门户首页以卡片形式展示系统入口。每个入口通常包含系统名称、系统说明、所属分类、状态、标签、图片和跳转提示。

用户可以通过页面中的“系统入口”指标了解当前入口数量，通过“服务分类”了解系统分类数量，通过“访问环境”了解系统使用环境。

4.3 搜索系统入口

- 1. 点击首页搜索框。
- 2. 输入系统名称、标签或说明关键词。
- 3. 页面会自动显示匹配的系统入口。
- 4. 清空搜索框后恢复全部入口。

入口搜索

4.4 按分类筛选

1. 在入口目录上方选择分类按钮。
2. 可选择“全部入口”“常用系统”“业务办理”“数据查询”“管理工具”等分类。
3. 页面会显示当前分类下的入口卡片。

4.5 打开业务系统


1. 在门户页面找到需要访问的系统卡片。
2. 点击可访问的卡片。
3. 浏览器会在新窗口或新标签页中打开对应业务系统。

如果入口地址尚未配置，卡片会显示“地址待配置”或不能跳转，需要管理员在后台补充访问地址。

5. 管理后台使用说明

5.1 打开管理后台

1. 在浏览器中访问 <http://1958.cn/admin.html>。
2. 页面显示管理员登录入口。
3. 输入管理员密码。
4. 点击“登录”。



后台登录

管理员密码由系统运维或信息化管理人员统一维护，本文档不记录真实密码。

5.2 后台主界面

登录成功后进入“系统入口配置”页面。页面主要分为三部分：

1. 顶部导航区：可返回前台入口或退出登录。
2. 入口卡片列表：显示已有系统入口，支持搜索和排序。
3. 编辑表单区：新增或编辑系统入口信息，并显示实时预览。

Admin console

系统入口配置

集中维护系统名称、描述、分类、图标、图片、标签和访问地址。

Service cards

入口卡片

新增入口

搜索名称、描述、分类或标签

上移 下移 选择卡片后可调整显示顺序

电子台账

管理工具 / 可访问

台账

办公协同系统 (OA)

常用系统 / 可访问

办公 · 审批

电子看板

数据查询 / 可访问

清单 · 查询

水系统OOT平台

数据查询 / 可访问

实验室 · 样本

文档及培训管理平台 (DMS/TMS)

常用系统 / 可访问

文档 · 制度

账号权限管理(AMS)

管理工具 / 可访问

账号 · 权限

仓储管理系统(WMS)

业务办理 / 可访问

采购 · 审批

实验室管理系统 (LIMS)

常用系统 / 可访问

父应用

常用系统 / 可访问

12号楼在线粒子数监测EOM

常用系统 / 可访问

203NIAS

常用系统 / 可访问

洁净服追溯系统

常用系统 / 可访问

Card editor

新增入口

系统名称

描述

分类

图标

图片

访问地址

状态

标签

新增入口

Preview

LD

常用系统

系统名称

系统描述将在这里显示。

后台管理首页

5.3 新增系统入口


1. 点击“新增入口”。
2. 填写“系统名称”。
3. 填写“描述”。
4. 选择“分类”。
5. 选择“图标”。
6. 上传图片或保留为空。
7. 填写“访问地址”。暂未确定地址时可填写 #。
8. 选择“状态”，例如“可访问”“待配置”“维护中”。
9. 填写“标签”，多个标签用英文逗号分隔。

10. 点击“新增入口”保存。

保存后，系统会将配置写入 `assets/config.json`，前台页面刷新后显示新增入口。

5.4 编辑系统入口

1. 在左侧入口卡片列表中点击需要编辑的系统。
2. 右侧表单会自动填充该系统的当前配置。
3. 根据需要修改名称、描述、分类、图标、图片、访问地址、状态或标签。
4. 右侧预览区域会展示接近前台卡片的效果。
5. 点击“保存修改”。



入口编辑预览

5.5 删除系统入口

1. 在入口列表中选择需要删除的系统。
2. 点击“删除入口”。
3. 在浏览器确认框中确认删除。
4. 删除后配置自动保存，前台刷新后不再显示该入口。

删除入口只影响门户展示，不会删除被跳转的外部业务系统。

5.6 调整显示顺序

1. 在入口列表中选择某个系统入口。
2. 点击“上移”或“下移”。
3. 系统会保存新的排序结果。

注意：后台搜索状态下不可调整顺序，需要先清空搜索框。

5.7 上传入口图片

1. 在新增或编辑表单中找到“图片”区域。
2. 点击“上传本地图片”。
3. 选择 jpg、png、webp 或 gif 格式图片。
4. 上传成功后，图片路径会自动写入表单。
5. 点击保存后，前台入口卡片展示该图片。

5.8 删除入口图片

1. 选择已有图片的系统入口。
2. 点击“删除图片”。
3. 系统删除上传图片并清空图片字段。
4. 点击保存后，前台入口卡片不再显示该图片。

5.9 退出登录

1. 点击后台右上角“退出登录”。
2. 系统清除当前会话。
3. 页面返回登录状态。

6. 运维操作说明

6.1 启动服务

Python 启动示例：

```
cd /var/www/service-portal  
PORT=80 ADMIN_PASSWORD=管理员密码 python server.py
```

Node.js 启动示例：

```
cd /var/www/service-portal  
ADMIN_PASSWORD=管理员密码 npm start
```

6.2 配置管理员密码

管理员密码通过环境变量 `ADMIN_PASSWORD` 配置。请勿将真实密码写入源代码、配置文件、公开文档或版本库。

6.3 配置文件维护

系统入口数据保存在 `assets/config.json` 中。推荐通过后台页面维护配置。手动修改配置文件时，应注意：

1. 修改前备份原文件。
2. 保持 JSON 格式合法。
3. 确保每个系统入口包含 `id`、`name`、`description`、`category`、`url` 等字段。
4. 修改后刷新前台页面验证展示效果。

6.4 备份恢复

后台每次保存配置时，会在 `data/backups/` 目录下生成配置备份。恢复步骤如下：

1. 停止服务或暂停后台编辑。
2. 从 `data/backups/` 选择需要恢复的备份文件。
3. 将备份文件复制为 `assets/config.json`。
4. 重启服务或刷新页面。
5. 检查系统入口是否恢复。

7. 常见问题

7.1 前台页面加载失败

可能原因：

1. 服务未启动。
2. `assets/config.json` 不存在或格式错误。
3. 浏览器无法访问服务器地址。

处理方式：

1. 检查服务进程。
2. 检查配置文件 JSON 格式。
3. 查看浏览器控制台和服务端日志。

7.2 后台无法登录

可能原因：

1. 管理员密码输入错误。
2. 服务器未配置 `ADMIN_PASSWORD`。
3. 服务重启后原会话失效。

处理方式：

1. 确认当前管理员密码。
2. 检查服务环境变量。
3. 重新登录后台。

7.3 图片上传失败

可能原因：

1. 图片格式不支持。
2. 图片文件过大。
3. `assets/uploads/` 目录没有写入权限。

处理方式：

1. 使用 `jpg`、`png`、`webp` 或 `gif` 格式图片。
2. 压缩图片后重新上传。
3. 检查服务器目录权限。

7.4 保存入口失败

可能原因：

1. 必填字段为空。
2. 访问地址格式不符合要求。
3. 配置文件无写入权限。

处理方式：

1. 补充系统名称、描述和分类。
2. 使用合法 `HTTP` 地址、`HTTPS` 地址或相对路径。
3. 检查项目目录权限。

8. 注意事项

1. 管理员密码应由运维人员统一保管，不应写入文档或仓库。
2. 多名管理员不宜同时编辑配置，避免后保存内容覆盖先保存内容。
3. 删除入口前应确认该入口不再需要展示。
4. 上传图片应选择清晰、合规、与系统相关的图片。

5. 应定期保留重要配置备份。

9. 结论

自动化系统定制化交互软件通过前台入口目录和后台配置管理功能，实现了内部系统入口的集中展示和维护。普通用户可以通过搜索、分类和卡片跳转快速访问业务系统；管理员可以通过后台完成入口新增、编辑、删除、排序和图片维护，满足内网系统导航场景的日常使用要求。